МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 9383	 Орлов Д.С.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Задание.

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания.

Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидент- ный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты

поместите в отчет.

Шаг 5. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого

также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

Сведения о функциях и структурах.

PRINT_STR - печать строки

INTER - работа пользовательского прерывания

CHECKL - проверяет, установлено ли пользовательское прерывание

CHECKUNL - проверка наличия ключа выгрузки

INTER_LOAD - загрузка обработчика прерываний

INTER_UNLOAD - выгрузка обработчика прерываний

Выполнение работы.

- **1.** Была написана и отлажена программа lb5.exe, которая выполняет, данные в задании функции.
- **2.** Была запущена программа lb5.exe. Обработчик прерываний работает успешно. Прерывание меняет символы 'q', 'g', 'p' на 'g', 'p', 'q' соответственно.

```
I:\>lb5.exe
Custom interrupt was loaded.
I:\>gpq_
```

Рисунок 1 - Пример работы программы lb5.exe (вводилось «qgp»)

3. Было проверено размещение прерывания в памяти.

```
I:\>lb5.exe
Custom interrupt was loaded.
I:\>lab3_2.com
Available memory (bytes): 643952
Extended memory (bytes): 245920
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 4784 SC/SD: LB5
Address: 02BD PSP address: 02C8 Size: 144 SC/SD:
Address: 02C7 PSP address: 02C8 Size: 11392 SC/SD: LAB3_2
Address: 0590 PSP address: 00000 Size: 632544 SC/SD: →i6'>||
```

Рисунок 2 - Вывод программы lab3_2.asm

4. Отлаженная программа была запущена еще раз - установленный обработчик прерываний определяется корректно.

```
I:\>lb5.exe
Custom interrupt was loaded.
I:\>_
```

Рисунок 3 - Пример повторного запуска программы lb5.exe

5. Была запущена отлаженная программа с ключом выгрузки '/UN' - вывелось сообщение о восстановлении стандартного обработчика прерываний. Была повторно запущена программа lb3.asm для проверки освобождения памяти от резидентного обработчика.

```
I:N>lb5.exe
Custom interrupt was loaded.
I:N>lb5.exe /un
Custom interrupt was unloaded.
I:N>lab3_2.com
Available memory (bytes): 648912
Extended memory (bytes): 245920
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 6432 SC/SD: $Address: 0324 PSP address: 0000 Size: 642464 SC/SD: $\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4}\frac{1}{4
```

Рисунок 4 - Выгрузка резидентного обработчика

Ответы на вопросы.

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе использовались аппаратное (1Ch) и программные (21h, 10h) прерывания.

2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Скан-код – это уникальное число, однозначно определяющее нажатую клавишу, в то время как ASCII – это код символа из таблицы ASCII.

Вывод.

В результате работы были исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОД ПРОГРАММЫ

```
AStack SEGMENT STACK
         DW 128 DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
     IS L DB 0
     IS UNL DB 0
     STR LOAD db "Custom interrupt was loaded.$"
     STR LOADED db "Custom interrupt is already loaded.$"
     STR_UNLOAD db "Custom interrupt was unloaded.$"
     STR NOT LOADED db "Custom interrupt not loaded.$"
DATA ENDS
CODE SEGMENT
   ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
PRINT STR PROC NEAR
     push ax
     mov ah, 09h
     int 21h
     pop ax
     ret
PRINT STR ENDP
INTER PROC FAR
     jmp inter start
inter data:
     keep ip DW 0
     keep cs DW 0
     keep psp DW 0
     keep ax DW 0
     keep ss DW 0
```

```
keep sp DW 0
     inter_stack DW 128 DUP(0)
     key DB 0
     sign DW 1234h
inter_start:
     mov keep ax, ax
     mov keep_sp, sp
     mov keep ss, ss
     mov ax, seg inter_stack
     mov ss, ax
     mov ax, offset inter_stack
     add ax, 256
     mov sp, ax
 push ax
 push bx
 push cx
 push dx
 push si
 push es
 push ds
     mov ax, seg key
    mov ds, ax
     in al, 60h
 cmp al, 19h
 je key p
 cmp al, 10h
 je key q
 cmp al, 22h
 je key g
     pushf
     call dword ptr cs:keep ip
     jmp inend
```

```
key p:
     mov key, 'q'
     jmp next
key q:
     mov key, 'g'
     jmp next
key g:
     mov key, 'p'
next:
     in al, 61h
     mov ah, al
     or al, 80h
     out 61h, al
     xchg al, al
     out 61h, al
     mov al, 20h
     out 20h, al
print_key:
     mov ah, 05h
     mov cl, key
     mov ch, 00h
     int 16h
     or al, al
     jz inend
     mov ax, 0040h
     mov es, ax
     mov ax, es:[1ah]
     mov es:[1ch], ax
     jmp print key
inend:
     pop ds
     pop es
     pop si
     pop dx
     рор сх
```

```
pop bx
     pop ax
     mov sp, keep_sp
     mov ax, keep ss
     mov ss, ax
     mov ax, keep_ax
     mov al, 20h
     out 20h, al
     iret
INTER endp
iend:
CHECKL PROC NEAR
     push ax
     push bx
     push si
     mov ah, 35h
     mov al, 09h
     int 21h
     mov si, offset sign
     sub si, offset INTER
     mov ax, es:[bx + si]
     cmp ax, sign
     jne lend
     mov IS L, 1
lend:
     pop si
     pop bx
     pop ax
     ret
```

CHECKL ENDP

```
CHECKUNL PROC NEAR
     push ax
     push es
     mov ax, keep_psp
     mov es, ax
     cmp byte ptr es:[82h], '/'
     jne cend
     cmp byte ptr es:[83h], 'u'
     jne cend
     cmp byte ptr es:[84h], 'n'
     jne cend
     mov IS UNL, 1
cend:
     pop es
     pop ax
     ret
CHECKUNL ENDP
INTER_LOAD PROC NEAR
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     push ds
     push es
     mov ah, 35h
     mov al, 09h
     int 21h
     mov keep_cs, es
```

```
mov keep_ip, bx
     mov ax, seg INTER
     mov dx, offset INTER
     mov ds, ax
     mov ah, 25h
     mov al, 09h
     int 21h
     pop ds
     mov dx, offset iend
     mov cl, 4h
     shr dx, cl
     add dx, 10fh
     inc dx
     xor ax, ax
     mov ah, 31h
     int 21h
     pop es
     pop dx
     pop cx
     pop bx
     pop ax
     ret
INTER LOAD ENDP
INTER UNLOAD PROC NEAR
       cli
     push ax
     push bx
     push dx
     push ds
     push es
     push si
     mov ah, 35h
```

```
mov al, 09h
int 21h
mov si, offset keep_ip
sub si, offset INTER
mov dx, es:[bx+si]
mov ax, es: [bx+si+2]
push ds
mov ds, ax
mov ah, 25h
mov al, 09h
int 21h
pop ds
mov ax, es:[bx+si+4]
mov es, ax
push es
mov ax, es:[2ch]
mov es, ax
mov ah, 49h
int 21h
pop es
mov ah, 49h
int 21h
sti
pop si
pop es
pop ds
pop dx
pop bx
pop ax
ret
```

INTER UNLOAD ENDP

```
BEGIN PROC
     push ds
     xor ax, ax
       push ax
     mov ax, data
     mov ds, ax
     mov keep psp, es
     call CHECKL
     call CHECKUNL
     cmp IS UNL, 1
     je unload
     mov al, IS L
     cmp al, 1
     jne load
     mov dx, offset STR_LOADED
     call PRINT STR
     jmp bend
load:
     mov dx, offset STR LOAD
     call PRINT_STR
     call INTER LOAD
     jmp bend
unload:
     cmp IS L, 1
     jne not loaded
     mov dx, offset STR UNLOAD
     call PRINT STR
     call INTER UNLOAD
     jmp bend
not loaded:
     mov dx, offset STR NOT LOADED
     call PRINT_STR
```

bend:

xor al, al
mov ah, 4ch
int 21h

BEGIN ENDP

CODE ENDS END BEGIN