# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

### ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студент гр. 9383	 Камзолов Н.А.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

#### Постановка задачи.

## Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе № 4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

#### Задание.

- *Шаг* 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохраняет стек прерванной программы (регистры SS и SP) в рабочих переменных и восстановить при выходе.
  - 2) Организовать свой стек.
- 3) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 4) При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- 5) Функция прерывания должна содержать только переменные, которые она использует
- *Шаг* 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.

- *Шаг* 3. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- *Шаг* 4. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
  - *Шаг* 5. Ответьте на контрольные вопросы.

### Результаты исследования проблем.

- *Шаг 1.* Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет, прописанные в задании функции.
- *Шаг* 2. Программа была отлажена и запущена. Проверено размещение прерывания в памяти.

```
ist File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:
Interruption is changed to custom.
D:∖>lab3.com
Available memory: 644320 bytes
Extended memory: 15360 Kbytes
MCB_1 Address: 016F Size:0001 SC/SD:
MCB_2 Address: 0171 Size:0004 SC/SD:
                                                   PSP TYPE:belongs MSDOS
PSP TYPE:free area
MCB_3 Address: 0176 Size:0010 SC/SD:
                                                    PSP TYPE:0040
MCB_4 Address: 0187 Size:0009 SC/SD:
                                                    PSP TYPE:0192
MCB_5 Address: 0191 Size:0114 SC/SD: LAB4
                                                    PSP TYPE:0192
MCB_6 Address: 02A6 Size:0009 SC/SD:
                                                    PSP TYPE:02B1
MCB_7 Address: 02B0 Size:9D4E SC/SD: LAB3
                                                    PSP TYPE:02B1
```

Рисунок 1 — Демонстрация корректной работы резидентного обработчика прерываний, а также его расположение в памяти, которое было получено с помощью программы, написанной в лабораторной работе номер 3 (сведения о прерывании находятся в 5-ой строке таблицы МСВ).

*Шаг* 3. Программа была повторна запущена, чтобы удостовериться, что программа определяет установленный обработчик прерываний.

```
D:\>lab4.exe
             ·· 0175ged to custom.
Interrupt im
D:\>lab3.com
Available memory: 644320 bytes
Extended memory: 15360 Kbytes
MCB TABLE:
MCB_1 Address: 016F Size:0001 SC/SD:
                                              PSP TYPE:belongs MSDOS
MCB_2 Address: 0171 Size:0004 SC/SD:
                                             PSP TYPE: free area
MCB_3 Address: 0176 Size:0010 SC/SD:
                                              PSP TYPE:0040
MCB_4 Address: 0187 Size:0009 SC/SD:
                                              PSP TYPE:0192
1CB_5 Address: 0191 Size:0114 SC/SD: LAB4
                                              PSP TYPE:0192
MCB_6 Address: 02A6 Size:0009 SC/SD:
                                              PSP TYPE:02B1
MCB_7 Address: 02B0 Size:9D4E SC/SD: LAB3
                                              PSP TYPE:02B1
D:\>lab4.exe
Custom interruption is already loaded.
```

Рисунок 2 — Демонстрация корректного определения установленного обработчика прерывания при повторном запуске программы.

*Шаг 4.* Программа была запущена с ключом выгрузки, чтобы убедиться, что резидентный обработчик прерывания выгружен и память, занятая резидентом освобождена.

```
D:\>lab4.exe
Interruption is changed to custom.
D:\>lab4.exe /un
Custom interruption was unloaded.
D:\>lab3.com
Available memory: 648912 bytes
Extended memory: 15360 Kbytes
MCB TABLE:
MCB_1 Address: 016F Size:0001 SC/SD:
MCB_2 Address: 0171 Size:0004 SC/SD:
                                                   PSP TYPE:belongs MSDOS
                                                  PSP TYPE:free area
1CB_3 Address: 0176 Size:0010 SC/SD:
                                                   PSP TYPE:0040
MCB_4 Address: 0187 Size:0009 SC/SD:
                                                   PSP TYPE:0192
MCB_5 Address: 0191 Size:9E6D SC/SD: LAB3
                                                   PSP TYPE:0192
```

Рисунок 3 – Демонстрация корректной выгрузки резидентного обработчика прерываний.

По итогам выполнения работы можно ответить на контрольные вопросы:

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Ответ: Прерывание INT 1Ch вызывается обработчиком аппаратного прерывания от таймера INT 08h приблизительно 18,2 раза в секунду.

Сначала запоминаются значения регистров, определяется смещение по номеру источника прерывания в таблице векторов (2 байта в IP, два – в СS). Вызывается обработчик прерывания по сохраненному адресу.

В конце управление передается обратно от обработчика прерывания к прерванной программе.

2. Какого типа прерывания использовались в работе?

Ответ: 1Ch – аппаратное прерывание, 10h и 21h – программное прерывание.

# Выводы.

Построен собственный обработчик прерываний сигналов таймера. Получены дополнительные знания о работе с памятью (резидентный обработчик может быть загружен и выгружен из памяти).

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

#### lab4.asm:

```
AStack
          SEGMENT STACK
          DW 64 DUP(?)
AStack
         ENDS
DATA SEGMENT
   ROUT LOADED db "Custom interruption is already loaded.$"
    ROUT IS LOADING db "Interruption is changed to custom. $"
    ROUT IS NOT LOADED db "Default interruption is set and can't be
unloaded.$"
   ROUT IS UNLOADED db "Custom interruption was unloaded.$"
DATA ENDS
CODE SEGMENT
   ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
PRINT BUF proc near
    push ax
   mov ah, 9h
    int 21h
   pop ax
    ret
PRINT BUF endp
start rout:
ROUT proc far
    jmp start_proc
    KEEP PSP dw 0
    KEEP IP dw 0
     KEEP CS dw 0
    KEEP SS DW 0
     KEEP SP DW 0
     KEEP AX DW 0
    ROUT INDEX dw 1337h
    TIMER COUNTER db 'Timer: 0000$'
    BStack DW 64 DUP(?)
start proc:
    mov KEEP SP, sp
    mov KEEP AX, ax
    mov ax, ss
   mov KEEP SS, ss
   mov ax, KEEP AX
   mov sp, offset start proc
   mov ax, seg BStack
    mov ss, ax
    push bx
     push cx
```

```
push dx
   mov ah,3h
    mov bh,0h
     int 10h
    push dx
    push si
   push cx
   push ds
   push ax
    push bp
   mov ax, SEG TIMER COUNTER
   mov ds,ax
   mov si, offset TIMER COUNTER
    add si, 6
   mov cx, 4
timer_inc:
   mov bp, cx
    mov ah, [si+bp]
    inc ah
    cmp ah, 3ah
    jl timer_inc_end
   mov ah, 30h
   mov [si+bp], ah
    loop timer inc
timer_inc_end:
   mov [si+bp], ah
    pop bp
   pop ax
    pop ds
    pop cx
   pop si
   push es
    push bp
   mov ax, SEG TIMER COUNTER
    mov es,ax
     mov ax, offset TIMER_COUNTER
     mov bp,ax
     mov ah, 13h
     mov al,00h
    mov dh,02h
     mov dl,09h
     mov cx,11
     mov bh,0
     int 10h
```

```
pop bp
     pop es
     ;return cursor
     pop dx
     mov ah,02h
     mov bh,0h
     int 10h
     pop dx
     pop cx
     pop bx
    mov KEEP AX, ax
    mov sp, KEEP SP
    mov ax, KEEP SS
    mov ss, ax
    mov ax, KEEP AX
   mov al, 20H
    out 20H, al
   iret
end rout:
ROUT endp
IF NEED UNLOAD proc near
     push ax
    push es
     mov al, es: [81h+1]
     cmp al,'/'
     jne end if need unload
     mov al, es: [81h+2]
     cmp al, 'u'
     jne end if need unload
     mov al, es: [81h+3]
     cmp al, 'n'
     jne end if need unload
    mov cl,1h
end_if_need_unload:
    pop es
     pop ax
     ret
IF NEED UNLOAD endp
LOAD ROUT PROC near
     push ax
     push dx
   mov KEEP_PSP, es
```

```
mov ah, 35h
     mov al, 1ch
     int 21h
    mov KEEP_IP, bx
    mov KEEP CS, es
     push ds
     lea dx, ROUT
     mov ax, SEG ROUT
     mov ds, ax
     mov ah, 25h
     mov al, 1ch
     int 21h
     pop ds
     lea dx, end rout
     mov cl,4h
     shr dx,cl
     inc dx
     add dx, 100h
    xor ax, ax
     mov ah, 31h
     int 21h
     pop dx
     pop ax
     ret
LOAD ROUT endp
UNLOAD ROUT PROC near
     push ax
     push si
    cli
     push ds
     mov ah, 35h
     mov al, 1ch
    int 21h
    mov si,offset KEEP_IP
    sub si,offset ROUT
    mov dx,es:[bx+si]
    mov ax,es:[bx+si+2]
    mov ds, ax
    mov ah,25h
    mov al, 1ch
    int 21h
    pop ds
    mov ax,es:[bx+si-2]
    mov es, ax
    push es
    mov ax,es:[2ch]
    mov es,ax
    mov ah, 49h
```

```
int 21h
    pop es
    mov ah,49h
    int 21h
    sti
    pop si
    pop ax
    ret
UNLOAD ROUT endp
IF LOADED proc near
     push ax
     push si
    push es
    push dx
     mov ah, 35h
     mov al, 1ch
     int 21h
     mov si, offset ROUT INDEX
     sub si, offset ROUT
     mov dx,es:[bx+si]
     cmp dx, ROUT INDEX
     jne end if loaded
     mov ch, \overline{1}h
end_if_loaded:
    pop dx
    pop es
     pop si
     pop ax
     ret
IF LOADED ENDP
MAIN proc far
    push DS
    push AX
    mov AX, DATA
    mov DS, AX
    call IF NEED UNLOAD
    cmp cl, 1h
    je need_unload
    call IF LOADED
    cmp ch, 1h
    je print rout is already set
    mov dx, offset ROUT IS LOADING
    call PRINT BUF
    call LOAD ROUT
    jmp exit
need unload:
```

```
call IF_LOADED
    cmp ch, 1h
    jne print_rout_cant_be_unloaded
    call UNLOAD ROUT
    mov dx, offset ROUT_IS_UNLOADED
    call PRINT BUF
    jmp exit
print_rout_cant_be_unloaded:
    mov dx, offset ROUT IS NOT LOADED
    call PRINT BUF
    jmp exit
print_rout_is_already_set:
    mov dx, offset ROUT_LOADED
    call PRINT BUF
    jmp exit
exit:
   mov ah, 4ch
   int 21h
MAIN endp
CODE ends
END Main
```