▼ 外围设备概述

中央部分: CPU与主存

第二层:适配器(接口)

第三层:外围设备控制器

最外层: 外围设备

外围设备分类:

• 输入设备、输出设备

• 外存设备

• 数据通信设别

• 过程控制设备

外围设备功能:在计算机和其他机器之间、计算机与用户之间提供联系。

▼ 存储设备

▼ 磁表面存储器

包括磁盘存储器和磁带存储器

优点

- 存储容量大, 位成本低
- 记录介质可重复使用
- 长期保存不丢失
- 非破坏性读出

缺点:

• 存取速度较慢, 机械结构复杂

▼ 磁盘存储器

磁盘是指记录介质为硬质圆形盘片的磁表面存储设备

组成结构:

1. 磁记录介质

- 2. 磁盘控制器
- 3. 磁盘驱动器

磁盘的分类:

1. 按盘片结构:可换盘片式、固定盘片式

2. 按磁头类型: 可移动磁头、固定磁头

每个扇区记录定长的数据,读写操作以扇区为单位串行进行 磁盘存储器最小读写单位是扇区。

磁盘存储器技术指标

1. 存储密度/容量

位密度 = 每道总信息量

2. **数据传输率 (单位: B/s or MB/s)**

数据传输率=转速*磁道容量=位密度*线速度

3. 平均存取时间

平均存取时间=找道时间+等待时间+数据传送时间(+延时)等待时间=旋转—周所需时间的—半

- 数据传送时间=传送的字节数/数据传输率
- ▼ 例题

磁盘组有6片磁盘,每片有两个记录面,最上最下两个面不用。存储区域内径22cm,外径33cm,道密度为40道/cm,内层位密度400位/cm,转速6000转/分。问:

- (1)共有多少柱面?
- (2)盘组总存储容量是多少?
- (3)数据传输率多少?
- (4)如果某文件长度超过一个磁道的容量,应将它记录在 同一个存储面上,还是记录在同一个柱面上?

(1)共有多少柱面? (内径→直径)

有效存储区域=16.5 (33/2) -11 (22/2) =5.5(cm)

道密度=40道/cm

每一记录面共有40×5.5=220道, 共有220柱面

(2)盘组总存储容量是多少?

内层磁道周长为2πR=2×3.14×11=69.08(cm)

每道信息量=400位/cm×69.08cm=27632位=3454B

每面信息量=3454B×220=759880B

盘组总容量=759880B×10 (12-2) =7598800B

(3)数据传输率多少?

磁盘数据传输率Dr=rN


N为每条磁道容量, N=3454B

r为磁盘转速, r=6000转/60秒=100转/秒

Dr=rN=100×3454B=345400B/s

(4)如果某文件长度超过一个磁道的容量,应将它记录在同一个存储面上,还是记录在同一个柱面上?

如果某文件长度超过一个磁道的容量,应将它记录在同一个柱面上,因为不需要重新找道,数据读/写速度快。



一盘组共11片,记录面为20面,每面上外道直径为14 英寸,内道直径为10英寸,分203道。数据传输速率 为983040B/s,转速3600转/分。假定每个记录块记录 1024字节, 且系统可挂多达16台此磁盘

育区大小 60 r/s 请设计地址格式,并计算总存储容量。

5 bit 盘面号/磁头号 扇区号

地址格式: 台数: 16台 (4bit)、磁道数: 203

(8bit) 、记录面: 20面 (5bit) 、扇区数

根据速率与转速计算扇区数

C (速率) =N (磁道容量) r (转数)

N=C/r=16384B

扇区数=N/扇区大小 (1024B) =16, 4bit

单盘总容量 = 20 × 203 × [6384 = 665]9040B 系统总容量 = 16× 66×19040B= 1064304640B

转速3000r/min,共4行法表面,每道记录信息是12288B。 最小磁道直径是-30mm,共275道,每个磁道包含8个扇区。 1)磁盘存储器的存储容量是3岁?

12288BX 275道x4

12)最高位宏度是多步?

13)磁盘数据住输率

= 转速 × 磁道容量 = 3000 × 12188B

(4)平均等符时间

$$\frac{3000}{p0} = 50 \text{ r/s}$$
 $\frac{1}{50} \times \frac{1}{5} = 0.0 \text{ s}$

(5) 给业-介磁盘地址格式2桌 2bit 9bit 3bit 盘面号 磁道号扇区号

某磁盘,平均找道时间为20ms,平均旋转等待时间为 7ms,数据传输速率为2.5MB/s。磁盘上随机存放500 个文件,每个文件大小IMB, 现需要将所有文件逐一 读出并检查更新,每个文件平均需要2ms额外处理时 间。

问:

- (1) 检查并更新所有文件所需占用时间?
- (2) 磁盘及转速和数据传输速率均提高一倍,检查 并更新全部文件时间是多少?
 - (1) 数据传输 时间= MB = 0.45=400 mS 单次读写时间=20 ms+7ms+400ms=4幻ms 一个文件读出更新 = 4-27 ms x 2+2ms = 856 ms 856 ms x 500 = 428000 ms = 4285
 - (2) 20ms+ 1ms+ 1MB = >>3,5ms 223,5msx2+2ms =449ms 449 msx500 = 224500 ms = 224,55
 - 1. 硬磁盘共有 4 个记录面,存储区域内半径为 10cm,外半径为 15.5cm,道密度为 60 0 道/cm,外层位密度为 600 bit/cm,转速为 6000 转/分→10c/3→ ね 周为/ons
 1) 硬磁盘的磁道总数是多少? い (15.5~io)x 60 = 330 道/m 330 x 4 = 1320 道/cm 330 x 4 = 340 io B 330 x 4 = 340 i

磁盘Cache采用SRAM或DRAM

磁盘阵列RAID(冗余磁盘阵列)

- 改善I/O性能,增加存储容量
- 提高磁盘的磁记录密度和磁盘利用率

▼ 磁带存储设备

磁带记录原理与磁盘基本相同 磁带速度比磁盘速度慢

▼ 光盘存储设备

信息以坑点形式分布, 有坑点为1 必须采用激光作为光源 永久性存储

扇区是光盘的最小可寻址单位

▼ 磁光盘存储设备原理

利用热磁效应写入数据

利用磁光克尔效应读出数据

信息可重写

▼ 显示设备

显示设备: 以可见光的形式传递和处理信息的设备

按显示器件分类:

• 阴极射线管显示器、液晶显示器、等离子显示器

按信息内容分类:

• 字符显示器、图形显示器、图像显示器

分辨率:

显示器所能显示的像素个数

灰度级

刷新

刷新存储器(视频存储器、显存、VRAM)

- 容量=分辨率*灰度级位数
- 带宽=分辨率*灰度级位数*帧频(刷新速率)

字符显示器

VRAM仅存储ASCII码字符

VRAM容量计算:

80列*25行字符显示器

ASCII码: 8位

VRAM容量=80*25B

▼ 例题

某显示器分辨率为800*600,灰度级为256色,计算为 达到这一显示效果缓存大小需要多少字节

解:

灰度级256: 8bit/像素

像素数800*600

总大小:

800*600*1B=48000B

【例】刷存的重要性能指标是它的带宽。实际工作时显示适配器的几个功能部分要争用刷存的带宽。

假定总带宽的50%用于刷新屏幕,保留50%带宽用于其 他非刷新功能。

- (1)若显示工作方式采用分辨率为1024×768,颜色深度为3B,<mark>帧频(刷新速率)</mark>为72Hz,计算刷存总带宽应为多少?
- : 刷新所需带宽=分辨率×每个像素点颜色深度×刷新速率
- ∴ 1024×768×3B×72/s=165888KB/s=162MB/s
 刷存总带宽应为162MB/s×100/50=324MB/s
- (2)为达到这样高的刷存带宽,应采取何种技术措施?
 - 1 使用高速的DRAM芯片组成刷存;
 - 2 刷存采用多体交叉结构;
 - 3 刷存至显示控制器的内部总线宽度由32位提高到64 位,甚至128位;
 - 4 刷存采用双端口存储器结构,将刷新端口与更新端口分开。

某光栅扫描显示器的分辨率为1280*1024, 帧频为75Hz(逐行扫描), 颜色为真彩色(24位), 显示存储器为双端口存储器。回归和消隐时间忽略。

问:

- (1) 每一像素允许的读出时间是多少?
- (2) 刷新带宽是多少?
 - 山)扫描1次时间: 卡S / 1280×104 = 10.2ns
 - (2) 刷新常完=分辨率*颜色(24bit=3B)*刷新率 1280×1024×75×3=294912000 B/S

若需显示一幅1024*768像素,且有256种颜色的图像,试问:

- (1) 显示系统的帧存容量是多少? [024×768×1B=78643>B
- (2) 如要在屏幕上得到逼真的动态图像,刷新频率为 50Hz,缓存带宽应为多少? / 324×7b8×1×50=294912**** B/s
- (3) 如要显示汉字, 机内设有ROM汉字库, 存放一级汉字3755个与二级汉字3008个, 汉字采用16*16点阵, 求汉字库容量为多少?

KOM大小=单汉字点阵大小*汉路 = 16×16 8 B× (3008+3755)=216416B

▼ 输入设备

图形输入、图像输入、声音输入

键盘、鼠标

打印设备:

按印字原理分:

- 击打式
 - 。 成本低、印字质量好
 - 。 噪音大、速度慢
- 非击打式
 - 电、磁、光、喷墨等
 - 。 速度快、噪声小

。 成本高

按工作方式分:

• 串行打字机:逐字、慢

• 行式打印机:逐行、块