Technische Universität Dresden Fachrichtung Physik

 ${\rm L.Jahn~K.\text{-}F.~Wiehe~6/~2000}$ bearbeitet 03/2004

Physikalisches Praktikum

 ${\rm Versuch:}\ AZ$

Adiabatische Zustandsänderungen

Inhaltsverzeichnis

L	Aut	gabens	stellung	2	
2	Allg	Allgemeine Grunglagen			
	2.1 Spezifische Wärmekapazität				
	2.2	Adiabatenexponent idealer Gase			
		2.2.1	Adiabatischer Prozess		
		2.2.2	Poisson'sche Adiabatengleichungen		
		2.2.3	Statistik, Freiheitsgrade		
3 Ex	Exp	xperimente			
	3.1	Schwin	ngende Quecksilbersäule	3	
	3.2	Metho	de von Clément Desormes	4	
4	Anl	Anhang			
	4.1	Zur H	erleitung der Gleichungen	5	
		4.1.1	Schwingende Quecksilbersäule	5	
5	Frag	gen		7	

1 Aufgabenstellung

Der Adiabatenexponent $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$ von Luft ist zu bestimmen

- 1. aus der Eigenfrequenz der schwingenden Quecksilbersäule und
- 2. nach der Methode von Clèment-Desormes.

2 Allgemeine Grunglagen

2.1 Spezifische Wärmekapazität

Unter der spezifischen Wärmekapazität c versteht man die auf die Masseneinheit m und die erzielte Temperaturänderung ΔT bezogene zu- (oder ab-) geführte Wärmemenge Q

$$Q = m c \Delta T$$
 d.h. $c = \frac{Q}{m \Delta T}$ (1)

Der erste Hauptsatz der Wärmelehre lautet für einen isobaren Prozeß:

$$dQ = dU + pdV (2)$$

2.2 Adiabatenexponent idealer Gase

2.2.1 Adiabatischer Prozess

Schreibt man den ersten Hauptsatz nach Gl. (1) differentiell

$$mc_p dT = mc_v dT + pdV \quad , \tag{3}$$

und die Zustandsgleichung idealer Gase ebenfalls

$$pdV + Vdp = mRdT \quad , \tag{4}$$

so folgt daraus für die Differenz der spezifischen Wärmekapazitäten c_p (bei konstantem Druck) und c_v (bei konstantem Volumen) für ideale Gase

$$c_p - c_v = R \quad . \tag{5}$$

2.2.2 Poisson'sche Adiabatengleichungen

Ein thermodynamischer Prozeß wird so schnell geführt oder so gut wärmeisoliert, daß kein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet (adiabatischer oder isentropischer Prozeß; dQ=0). der erste Hauptsatz lautet dU=-pdV oder

$$dU = mc_v dT = m\frac{c_v}{mR}(pdV + Vdp) = -pdV \quad , \tag{6}$$

woraus sich mit den Gln. (4;5) und der Abkürzung $\kappa = c_p/c_v$ nach Integration, d.h. $\frac{c_v}{c_p-c_v}(pdV+Vdp) = -pdV$, schließlich die Poisson'sche **Adiabatengleichung**

$$\mathbf{pV}^{\kappa} = \mathbf{konst}.\tag{7}$$

ergibt. Durch Kombination von (7) mit der Zustandsgleichung folgen entsprechende Adiabatengleichungen auch für die Variablen (T; V) bzw. (T; p)

$$TV^{\kappa-1} = c_2$$
; bzw. $T^{\kappa} p^{(\kappa-1)} = c_3$. (8)

2.2.3 Statistik, Freiheitsgrade

Der Adiabatenexponent κ ist eng mit dem Aufbau der Gasmoleküle und ihren Freiheitsgraden bezüglich möglicher **Translation und Rotation** verknüpft. Bei zweiatomigen Gasen sind in der Nähe der Raumtemperatur dagegen Schwingungen nicht angeregt:

Zahl der Freiheitsgrade f von Gasen:

einatomig: f = 3 (3 der Translation) zweiatomig: f = 3 + 2 = 5 (3 der Translation + 2 der Rotation) dreiatomig: f = 3 + 3 = 6 (3 der Translation + 3 der Rotation) (9)

Nach dem Gleichverteilungssatz kann ein Atom pro Freiheitsgrad die Energie kT/2 aufnehmen. Daher gilt mit ν als Anzahl der Mole (Stoffmenge), N= Anzahl der Moleküle, $C_v=\frac{1}{\nu}\frac{dU}{dT}$ sowie $U=Nf\frac{k}{2}T=\nu\frac{f}{2}RT$

$$C_v = \frac{f}{2}R$$
 sowie $C_p = \left[\frac{f}{2} + 1\right]R$ und $\kappa = \frac{C_p}{C_v} = \frac{c_p}{c_v} = \frac{f+2}{f}$ (10)

Somit finden wir für ideale Gase theoretisch für ein-, zwei-, bzw. dreiatomige Moleküle die Werte $\kappa = 1,67,\ 1,4$ bzw. 1,33. **Beispiele:** He (1,66); Ar (1,67);O₂ (1,40); H₂ (1,41); CO₂ (1,30); N₂O (1,29). κ -Messungen dienen damit der Charakterisierung von Gasen.

3 Experimente

3.1 Schwingende Quecksilbersäule

Entsprechend Abb. 1 wird ein teilweise mit Quecksilber gefülltes U-Rohr mit Hilfe einer Kurbel und eines fremderregten Gleichstrom-Motors, dessen Frequenz variiert wird, zu erzwungenen Schwingungen angeregt. Unter Vernachlässigung der Dämpfung ist die Eigenfrequenz gleich der Resonanzfrequenz. Der Versuch besteht aus zwei Teilen:

1. Offenes U-Rohr:

Läßt man die Hähne HA offen, so wird die Eigenfrequenz bzw. die Schwingungsdauer T_o^* (beachte: T= absolute Temperatur) allein durch die Länge l der Quecksilbersäule und die Fallbeschleunigung bestimmt, wobei gilt

$$T_o^* = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2g}} \quad . \tag{11}$$




Abb. 1: U-Rohr mit Zusatzvolumen V und Hähnen HA

2. Geschlossenes U-Rohr:

Bleiben die Hähne HA geschlossen, so erzeugt das beim Schwingen der Hg-Säule komprimierte bzw. expandierte Luftvolumen eine zusätzliche rücktreibende Kraft. Da die Frequenz der Schwingung hinreichend hoch ist, handelt es sich um eine adiabatische Kompression bzw. Expansion. Die Schwingungsdauer T_{zu}^* beträgt

$$T_{zu}^* = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2g} \frac{V}{(V + h_L A \kappa)}} \quad . \tag{12}$$

Nach Umstellung und mit Gl. (11) ergibt sich

$$\kappa = \frac{V}{Ah_L} \left[\frac{T_o^{*2}}{T_{zu}^{2*}} - 1 \right] \quad . \tag{13}$$

Indem man für beide Fälle (Hähne offen bzw. zu) durch Variation der Motordrehzahl die Resonanzkurve aufnimmt, daraus T_o^* bzw. T_{zu}^* bestimmt, kann anhand von Gl. (13) der Adiabatenexponent $\frac{c_p}{c_V} = \kappa$ errechnet werden (s. Anhang).

3.2 Methode von Clément Desormes

Ein mit Luft gefülltes Gefäß mit einem Volumen von $V_0 \approx 10$ l ist mit einem abnehmbaren Gummistopfen verschlossen, an einer Handpumpe angeschlossen und mit einem U-Rohr Manometer verbunden. Um bei konstanter Umgebungstemperatur T_0 κ zu ermitteln, wird

1. mit der Handpumpe eine verglichen mit dem äußeren Luftdruck sehr geringe Kompression des Gasvolumens durchgeführt, die einen ungefähren Überdruck von $\Delta p_1 = \rho_w \, g \, h_1$, bzw. eine Differenz der Wassersäulen von $h_1 \approx 25$ cm zur Folge hat.




Abb. 2: Gefäß mit Handpumpe HP, Stopfen und U-Rohr-Manometer

Nach etwa 2 min Wartezeit hat sich die Temperatur im Gefäß der Außentemperatur T_0 angeglichen und die nunmehr konstante Höhendifferenz h_1 wird notiert;

2. der Gummistopfen für eine kurze Zeit von ca. 2 s geöffnet und sofort wieder fest verschlossen. Nach einer Wartezeit von ca. 3 min (wenn keine Druckänderung mehr zu beobachten ist), muß $h_2 \sim \Delta p_2$ abgelesen werden. κ folgt aus der einfachen Beziehung (s. Anhang)

$$\kappa = \frac{\Delta p_1}{\Delta p_1 - \Delta p_2} = \frac{h_1}{h_1 - h_2} \quad . \tag{14}$$

4 Anhang

4.1 Zur Herleitung der Gleichungen

4.1.1 Schwingende Quecksilbersäule

1. Offenes U-Rohr:

Ist l die Länge der Quecksilbersäule (Dichte ρ) und der gesamte Höhenunterschied während der Schwingung 2x, d.h. die Amplitude x, so lautet die **Bewegungsgleichung**

$$\rho A l \frac{d^2 x}{dt^2} = -2\rho g A x \quad \text{oder} \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{2g}{l} x = 0, \tag{15}$$

woraus die Eigenfrequenz bzw. die Schwingungsdauer

$$\omega_o^2 = \frac{2g}{l} \quad \text{bzw.} \quad T_o^* = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2g}}$$
 (16)

folgen.

2. Geschlosenes U-Rohr:

Oberhalb des Quecksilbers befindet sich Luft sowohl in den beiden Schenkeln der Höhe h als auch im Zusatzvolumen V. Damit berechnet sich das Gasvolumen für den Gleichgewichtsfall zu $V_1 = Ah + V$ und bei der Verschiebung einer Quecksilberoberfläche um x zu $V(x) = V_1 \pm Ax = V + A(h \pm x)$. Der Auslenkung x ist eine Druckänderung Δp zugeordnet, die in beiden Schenkeln die rücktreibende Kraft $\Delta F = A\Delta p$, d.h. die Gesamtkraft $2\Delta F$ erzeugt.

Berechnung von Δp :

Im Gleichgewichtsfall ist der Druck durch den Luftdruck $b = h_L \rho g$ ($\rho = \text{Quecksilberdichte}$) gegeben und die Adiabatengleichung (7) liefert

$$b(V + hA)^{\kappa} = (b + \Delta p)(V + (h - x)A)^{\kappa};$$
oder
$$b\left(1 + \frac{hA}{V}\right)^{\kappa} = (b + \Delta p)\left(1 + \frac{(h - x)A}{V}\right)^{\kappa}.$$
(17)

Da $hA \ll V$, werden die Binome entwickelt und das sehr kleine Produkt mit $\frac{x}{V}\Delta p$ vernachlässigt. Damit folgt aus Gl. (17)

$$b(1 + \kappa \frac{hA}{V}) = (b + \Delta p)(1 + \kappa \frac{(h-x)A}{V}) \quad \text{oder} \quad \Delta p = \frac{\kappa bAx}{V} \quad . \tag{18}$$

Für die Bewegungsgleichung folgt damit

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \left[\frac{2g}{l} + \frac{2bA\kappa}{\rho lV}\right]x = 0 \quad ; \tag{19}$$

und die Eigenfrequenz bzw. die Schwingungsdauer sind

$$\omega_{zu}^{2} = \left[\frac{2g}{l} + \frac{2b\kappa A}{\rho l V}\right] = \frac{2g}{l} \left[1 + \frac{\kappa A h_{L}}{V}\right]$$
bzw. $T_{zu}^{*} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{2g} \frac{V}{V + h_{L} A \kappa}}$ (20)

Nach Umstellung und mit Gl.(16) ergibt sich

$$\kappa = \frac{V}{Ah_L} \left[\frac{T_o^{*2}}{T_{zu}^{*2}} - 1 \right] \quad . \tag{21}$$

subsubsectionMethode von Clément Desormes Für konstanten äußeren Luftdruck b ("barometrischer" Druck) gilt nach der Erzeugung eines kleinen Überdrucks und Abwarten des Temperaturausgleichs auf (konstante!) Zimmertemperatur (T_0) für den Zustand des idealen Gases

$$V = V_0 \quad ; \quad p = b + \Delta p_1 \quad ; \quad T = T_0 \quad .$$
 (22)

Während der adiabatischen Entspannung leistet das Gas Arbeit und kühlt sich ab. Dabei wird

$$V = V_0 + \Delta V \quad ; \quad p = b \quad ; \quad T = T_0 - \Delta T \quad . \tag{23}$$

Unmittelbar nach dem Verschließen ist

$$V = V_0 \; ; \; p = b \; ; \; T = T_0 - \Delta T \; .$$
 (24)

Nach Abwarten des Temperaturausgleichs mit der Umgebung wird schließlich

$$V = V_0 \quad ; \quad p = b + \Delta p_2 \quad ; \quad T = T_0 \quad .$$
 (25)

Die beiden Adiabatengleichungen (7;8) lauten für die beiden Zustände (22;23)

$$(b + \Delta p_1) V_0^{\kappa} = b(V_0 + \Delta V)^{\kappa} \quad (a) \quad \text{bzw.}$$

$$T_0 V_0^{\kappa - 1} = (T_0 - \Delta T) (V_0 + \Delta V)^{\kappa - 1} \quad (b) \quad . \tag{26}$$

Die Entwicklung des Binoms in (26a) ergibt

$$bV_0^{\kappa} + \Delta p_1 V_0^{\kappa} = bV_0^{\kappa} + b\kappa V_0^{\kappa-1} \Delta V$$

$$\text{oder } \frac{\Delta p}{b} = \kappa \frac{\Delta V}{V_0} . \tag{27}$$

 $\ddot{\rm A}$ hnlich liefert die Entwicklung und Umstellung der Gl.(26b) sowie Vernachlässigung des Produktes der Differentiale

$$T_{0} = (T_{0} - \Delta T) \left(1 + \frac{\Delta V}{V_{0}} \right)^{\kappa - 1} = (T_{0} - \Delta T) \left(1 + (\kappa - 1) \frac{\Delta V}{V_{0}} \right)$$

$$\operatorname{oder} \frac{\Delta T}{T_{0}} = (\kappa - 1) \frac{\Delta V}{V_{0}}.$$
(28)

Formuliert man für (24;25) die Zustandsgleichung idealer Gase, so gilt mit Gl. (28)

$$\frac{b}{b+\Delta p_2} = \frac{T_0 - \Delta T}{T_0} = 1 - \frac{\Delta T}{T_0} = 1 - (\kappa - 1) \frac{\Delta V}{V_0} \quad \text{oder}$$

$$(\kappa - 1) \frac{\Delta V}{V_0} = 1 - \frac{b}{b+\Delta p_2} = \frac{\Delta p_2}{b+\Delta p_2} \quad , \text{ d.h. mit Gl. (26a)}$$

$$\kappa = 1 + \frac{\kappa b \Delta p_2}{(b+\Delta p_2)\Delta p_1} \approx 1 + \frac{\kappa \Delta p_2}{\Delta p_1} \quad ,$$

da $b \gg \Delta p$ ist. Damit folgt

$$\kappa = \frac{\Delta p_1}{\Delta p_1 - \Delta p_2} = \frac{h_1}{h_1 - h_2} \quad . \tag{29}$$

5 Fragen

- 1. Erläutern Sie Verfahren zur Bestimmung des Adiabatenexponenten κ .
- 2. Warum muss man bei Gasen zwei verschiedene spezifische Würmekapazitäten unterscheiden?
- 3. Wie lautet die Zustandsgleichung idealer und realer Gase? Welche kinetische Bedeutung haben die Größen p, T und R?
- 4. Was ist ein adiabatischer Prozeß und wie kann man ihn realisieren?
- 5. Wieviele Freiheitsgrade und welche κ -Werte besitzen ein-, zwei-und mehratomige Gase?
- 6. Formulieren Sie die Adiabaten-Gleichungen!
- 7. Warum kann man κ auch aus der Schallgeschwindigkeit bestimmen?
- 8. Was versteht man unter einer erzwungenen Schwingung und unter der Resonanz? Welchen Einfluß hat die Dämpfung auf die Resonanz-Amplitude und die Resonanzfrequenz?

Literatur

- [1] W. Walcher, Praktikum Physik, Stuttgart 1989
- [2] H. Stroppe, Physik, Leipzig 1984
- [3] A. Recknagel, Physik, Schwingungen, W., Wärmel., Berlin 1990
- [4] L. Bergmann, C. Schöfer, Mechanik, Akustik, Wärmelehre, Berlin 1987
- [5] W. Ilberg, M. Krätsch, D. Geschke, P. Kirsten, W. Schenk, A. Schneider, H. Schulze, Physikalisches Praktikum für Anfänger, Leipzig 1994