### Equilibrage de charges

### Jean-Marc Pouchoulon

Mai 2019

## 1 Objectifs du TP et organisation.

### 1.1 Les compétences à acquérir à la fin de cette séance sont les suivantes :

- Construire deux architectures d'équilibrage de charge sous Linux Virtual Server ("Direct Routing" et Dnat) au niveau 4.
- Equilibrer et manipuler des flux http avec un équilibreur de Niveau 7 : Haproxy.

### 1.2 Organisation, recommandations et notation du TP.

L'équilibrage de charge n'est pas une "Rocket Science" mais reste délicat à configurer. Il n'y a pas de place pour l'approximation, chaque configuration a son importance.

Il vous explicitement demandé de faire valider votre maquette par l'enseignant avant de la démonter. Ces "checks" permettront de vous noter.

Un compte rendu succinct (fichiers de configuration, copie d'écran montrant la réussite de la construction ...) est demandé et à rendre sur Moodle Didex.

Une partie "Tips and Tricks" est là pour vous aider, lisez-la avant de démarrer le TP.

Pour les maquettes GNS3 vous travaillerez par groupe de deux (Un maquettant le mode "Direct Routing" et l'autre le mode "NAT"). Pour les maquettes physiques vous travaillerez par groupe de 4. Vous réaliserez au choix une des deux maquettes.

### 2 Linux Virtual Server.

Vous devez donc réaliser un travail exploratoire réalisé sous GNS3 et ensuite réaliser une deux maquettes "Linux Virtual Server" avec vos postes de travail et le matériel de la licence :

- Une utilisant Linux Virtual Server en mode "NAT".
- L'autre utilisant Linux Virtual Server en mode "Direct Routing".

Dans les deux cas une VIP ("Virtual IP Address") est utilisée. C'est celle qui recois la requête du client http. Les requêtes reçues sont transformées par LVS et redirigées vers les RIPs ("Real IP Address");

Vous aurez besoin de vous isoler du réseau de la salle via un routeur Cisco 1800 et vous pourrez utiliser un switch pour plus de confort.

Le NAT est nécessaire pour vous permettre d'installer des paquets sur vos machines si nécessaires.

Si votre machine ne dispose pas de deux cartes réseaux vous utiliserez des convertisseurs USB ethernet.

Le fait d'avoir un Apache et un Nginx vous permet de différencier facilement un "Real IP Server" d'un autre en affichant les headers de la requête http : chaque serveur génère des headers différents.

### 2.1 Réalisation d'une maquette Linux Virtual Server NAT

En mode NAT LVS travaille au niveau IP en se basant sur le mécanisme de NAT. Le schéma de la maquette GNS3 est le suivant :




FIGURE 1 – LVS DNAT

Clefs pour réussir la configuration LVS Nat :

- Les "Real IP Servers" ont comme passerelle par défaut le LVS.
- Le routage entre les cartes réseaux est activé dans le LVS.

### 2.2 Caractérisation de LVS NAT.

- 1. Faites deux captures de trames illustrant le mécanisme utilisé par LVS NAT pour TCP et UDP.
- 2. Faites en sorte que nat1 supporte deux fois plus de connexions que nat2 sur le flux http.Testezle via la commande ab (apache bench) issue du paquet Debian apache2-utils. Voir http://www. linuxvirtualserver.org/docs/scheduling.html et http://www.keepalived.org/pdf/asimon-jres-paper. pdf Afin de suivre l'évolution du nombre de connexions utilisez la commande:
  - ipvsadm -L -n
- 3. Rendez la connexion permanente pour 3600 secondes entre votre client et un RIP. Quel est l'intérêt de réaliser cette configuration? Via la commande précédente visualisez que vous êtes bien toujours connecté au même RIP depuis votre poste client.

### 2.3 Réalisation d'une maquette Linux Virtual Server DR.

C'est le mode le plus performant de LVS car il travaille au niveau 2. Le schéma de la maquette est le suivant :




FIGURE 6 – LVS DR

Clefs pour réussir la configuration LVS DR :

- Le flux rentre par le "Director", le director change l'adresse ethernet de destination du paquet avec celle d'un RIP (Real IP Server). Le paquet est transmis au RIP, le RIP qui a aussi la VIP répond directement au client.
- Les RIP ont donc aussi la VIP du director configurée sur la loopback (masque /32) mais ne doivent pas répondre aux requêtes ARP sur leur VIP.Seul le directeur LVS doit le faire. Il faut donc désactiver la résolution arp.( voir "tips and tricks" pour désactiver la réponse aux requêtes arp sur le RIP).
  - On peut ne pas configurer de VIP sur les RIPs si on utilise IPTABLES. C'est une méthode moins performante mais plus simple à mettre en oeuvre. (voir "tips and tricks" pour utiliser iptables).
- Le routage est activé dans le LVS.
- Le client se trouve forcément sur un autre réseau que le LVS.
- Il faut une VIP distincte de l'adresse réseau du LVS.

### 2.4 Caractérisation de LVS DR.

1. Faites deux captures de trames illustrant le mécanisme utilisé par LVS DR pour équilibrer le service web

### 3 Tips and tricks

### 3.1 Configuration du NAT sur un routeur Cisco.

```
interface FastEthernet0/0
ip address dhcp
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
!
ip nat inside source list 100 interface FastEthernet0/0 overload
!
access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
```

### 3.2 Configuration d'une seconde adresse IP sur une interface (DR et NAT).

```
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.100.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.254

# Secondary address
iface eth0 inet static
address 192.168.100.100
netmask 255.255.255.0
```

# 3.3 Configuration d'une seconde adresse IP sur une interface de loopback d'un RIP (DR).

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
up ip add add 192.168.100.100/32 dev lo
down ip add del 192.168.100.100/32 dev lo

# THE primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.100.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.254
```

### 3.4 Désactivation de l'arp pour les interfaces RIP des serveurs.

```
echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore
echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce
echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/default/arp_ignore
echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/default/arp_announce
echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore
echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce
echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/arp_ignore
echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/arp_announce
```

```
dans /etc/sysctl.conf
net.ipv4.conf.lo.arp_ignore = 1
net.ipv4.conf.lo.arp_announce = 2
```

Il peut être nécessaire de supprimer le cache arp sur le routeur :

```
router#clear ip arp 192.168.122.100
router#sh arp
                          Age (min) Hardware Addr
Protocol Address
                                                    Туре
                                                           Interface
Internet 192.168.0.1
                                     c201.2582.0001
                                                    ARPA
                                                           FastEthernet0/1
Internet 192.168.0.2
                                    8ac2.6215.c067
                                                    ARPA
                                                           FastEthernet0/1
Internet 192.168.122.1
                                3 5254.00f3.4471
                                                    ARPA
                                                           FastEthernet0/0
                                    000c.2950.1984
Internet 192.168.122.2
                                6
                                                    ARPA
                                                           FastEthernet0/0
Internet 192.168.122.3
                                                           FastEthernet0/0
                                    000c.2942.841e
                                                    AR.PA
                                3
Internet 192.168.122.236
                                     c201.2582.0000
                                                    ARPA
                                                           FastEthernet0/0
```

### 3.5 Utilisation de iptables pour ne pas configurer de VIP sur les RIPs

```
# si 10.0.0.40 est la VIP
iptables -t nat -A PREROUTING -d 10.0.0.40 -j REDIRECT
```

### 4 Briques logicielles.

### 4.1 Utilisez un client en ligne de commandes :httpie.

httpie vous permet de faire du web en mode cli et en particulier de visualiser les headers HTTP. Curl peut aussi être utilisé à cet effet.

```
apt get install httpie # si 10.0.0.40 est la VIP http -h 10.0.0.40
```




Figure 9 – Le web en mode CLI avec httpie

### 4.2 Manipulation du LVS avec la ligne de commande.

ipvsadm est l'utilitaire qui permet de manipuler LVS en ligne de commande. Les commandes ipvsadm-save et ipvsadm-restore permettent de sauvegarder et de restaurer les configurations LVS. La commande suivante permet de "flusher" la configuration :

```
ipvsadm-restore < /dev/null
```

### 4.3 Configuration d'un resolver/cache unbound

Après installation de unbound , créez le fichier /etc/unbound/unbound.d/simple.conf et décommentez dans /etc/default/unbound la ligne relative au fichier de configuration.

```
server:
    interface: 0.0.0.0
    access-control: 10.0.0.0/16 allow
    access-control: 127.0.0.0/8 allow
    access-control: 192.168.0.0/16 allow
    verbosity: 1

forward-zone:
    name: "."
    forward-addr: 10.6.0.1
```

# 4.4 Pour information : désactivation de l'ICMP redirect au cas en mode "direct routing"

```
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/send_redirects
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/send_redirects
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/send_redirects
```

# 5 Toujours plus haut... avec Haproxy un loadbalancer de niveau sept.

Vous utiliserez la syntaxe backend et frontend pour haproxy.cfg.

- 1. A quoi correspondent les différentes options dans haproxy.cfg?
- 2. Configurez HAProxy comme reverse proxy de www.iutbeziers.fr .
- 3. Configurez HAProxy avec deux acls pour qu'un /ent vous renvoie vers https://www.didex.fr et qu'un /univ vous renvoie vers https://moodle.umontpellier.fr .
- 4. Créez deux containers ou deux serveurs web (NGINX et APACHE), utilisez haproxy pour load balancer le traffic sur les deux serveurs .
- 5. Utilisez haproxy comme terminaison SSL pour les deux load balancers .
- 6. Mettez en place des stats et expliquez leurs contenus . voir https://www.datadoghq.com/blog/monitoring-haproxy-performance-metrics/

### 5.1 Tips and tricks

- Exemple de configuration HAPROXY.
- Lancement en mode debug de Haproxy.
- Commande de vérification d'un Certif SSL.
- Créer un certificat SSL

```
global
```

```
log /dev/log
                local0
log /dev/log
                local1 notice
chroot /var/lib/haproxy
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
stats timeout 30s
user haproxy
group haproxy
daemon
# Default SSL material locations
ca-base /etc/ssl/certs
crt-base /etc/ssl/private
tune.ssl.default-dh-param 2048
# Default ciphers to use on SSL-enabled listening sockets.
\# For more information, see ciphers(1SSL). This list is from:
```

```
{\it \# https://hynek.me/articles/hardening-your-web-servers-ssl-ciphers/}
                ssl-default-bind-ciphers ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+
                \texttt{AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSSacration and the second se
                ssl-default-bind-options no-sslv3
defaults
                                global
                log
                mode
                                http
                option httplog
                option dontlognull
                timeout connect 5000
                timeout client 50000
                timeout server 50000
                errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
                errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
                errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
                errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
                errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
                errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
                errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http
frontend f_yahoo
        bind *:8001
        default_backend b_yahoo
frontend f_publinet
        bind *:8002
        default_backend b_publinet
frontend f_wwwiutbeziers
        bind *:8003
        default_backend b_wwwiutbeziers
frontend publinet-https
                bind 192.168.20.134:443 ssl crt /etc/ssl/certs/cert.pem
                reqadd X-Forwarded-Proto:\ https
                rspadd Strict-Transport-Security:\ max-age=31536000
frontend f_publinet
        bind *:8002
        default_backend b_publinet
frontend f_wwwiutbeziers
        bind *:8003
        default_backend b_wwwiutbeziers
frontend publinet-https
                bind 192.168.20.134:443 ssl crt /etc/ssl/certs/cert.pem
                regadd X-Forwarded-Proto: \ https
                rspadd Strict-Transport-Security:\ max-age=31536000
                default_backend b_publinet
backend b_yahoo
       balance roundrobin
        # Poor-man's sticky
        # balance source
        # JSP SessionID Sticky
        # appsession JSESSIONID len 52 timeout 3h
        option httpchk HEAD / HTTP/1.0
        option forwardfor
        option http-server-close
        server y1 77.238.184.150:80 maxconn 32 check
        server y2 188.125.73.108:80 maxconn 32 check
backend b_publinet
       balance roundrobin
        # Poor-man's sticky
        # balance source
        # appsession JSESSIONID len 52 timeout 3h
        http-request set-header Host publinet.ac-montpellier.fr
        reqirep ^(GET|POST|HEAD)\ (.*)
                                                                              \1\ /publinet/resultats\2
```

```
acl response-is-redirect res.hdr(Location) -m found
   rspirep ^Location:\ (http|https)://\/(.*)
                                              Location:\\1://192.168.1.34/publinet/resultats\2
              if response-is-redirect
   option httpchk HEAD / HTTP/1.0
   option http-server-close
   server p1 195.83.225.163:80 maxconn 32 check
   server p2 195.83.225.164:80 maxconn 32 check
backend b_wwwiutbeziers
   option forwardfor
   option httpchk HEAD / HTTP/1.0
   option http-server-close
   server w1 194.199.227.80:80 maxconn 32 check
listen stats:1936
   mode http
   stats enable
   stats hide-version
   stats realm Haproxy\ Statistics
   stats uri /
   stats auth pouchou:pouchou
listen admin
   bind *:8080
   stats enable
/usr/sbin/haproxy -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -d
{\tt [ALERT] \ 020/113657 \ (2647) : Error(s) \ found in configuration file : /etc/haproxy/haproxy.cfg}
[ALERT] 020/113707 (2647): Proxy 'f_wwwiutbeziers': unable to find required default_backend: 'b_wwwiutbeziers'.
[WARNING] 020/113707 (2647): parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:84]: backend 'b_publinet'.....
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout key.pem -out ca.pem -days 1080 -nodes -subj '/CN=*/0=IUTBEZIERS RT licpro./C=FR'
cp key.pem cert.pem
cat ca.pem >> cert.pem
awk 1 ORS='\\n' cert.pem
----BEGIN PRIVATE KEY----\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9wOBAQEFAASCBKgwggSkAgEA
----END CERTIFICATE----\n
# testez les certificats
openssl s_client -connect example.com:443 -ssl3
http --verify=no https://192.168.20.134
HTTP/1.1 302 Found
Cache-Control: no-cache
Content-length: 0
Location: http://publinet.ac-montpellier.fr/publinet/resultats
Strict-Transport-Security: max-age=31536000
```

### 6 URLs intéressantes pour LVS

- https://www.server-world.info/en/note?os=Ubuntu\_16.04&p=lvs
- https://www.server-world.info/en/note?os=Ubuntu\_16.04&p=lvs&f=2
- https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\_Hat\_Enterprise\_Linux/6/html/Load\_ Balancer\_Administration/s1-lvs-direct-VSA.html#s2-lvs-direct-arptables-VSA
- https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\_Hat\_Enterprise\_Linux/6/html/Load\_ Balancer\_Administration/s2-lvs-direct-iptables-VSA.html