



John Von Gurt – Tutoriel d'installation

Ce tutoriel installe l'overlay dans **OBS Studio**, de zéro jusqu'au premier live, puis habille ta chaîne Twitch.

Chaque page a sa **fiche** : tu peux suivre une fiche seule, sans lire le reste.



Pour tout voir en direct : ouvre `index.html` dans ton navigateur. La version à lire confortablement de ce tutoriel est `TUTO.pdf` .

Sommaire

1. Ce qu'il y a dans le dossier
2. Avant de commencer (config, réglages OBS, les 3 gestes de base)
3. Les scènes, fiche par fiche : Démarrage · Pause · Fin · Cam seule · Contenu · Jeu
4. Les sources à la carte : Alertes · Chat · Bandeau · Objectif · Cadre cam
5. Les transitions : Sas · Passage
6. Brancher le chat et les alertes (Streamer.bot, journal, objectif, sons des alertes)
7. Habiller la chaîne Twitch
8. Tester sans être en live
9. Personnaliser
10. Dépannage

1. Ce qu'il y a dans le dossier

```
johnvongurt/
├─ reglages.html      ← LA page pour changer les textes et réglages (elle écrit mes-
reglages.js)
├─ config.js          ← les valeurs par défaut (remplacé à chaque mise à jour de
l'overlay)
├─ mes-reglages.js    ← TES réglages, écrits par reglages.html (apparaît au 1er
enregistrement ; à garder)
├─ index.html         ← aperçu de tout
├─ TUTO.md / TUTO.pdf ← ce tutoriel
├─ CONCEPT.md / .pdf ← le résumé du projet (DA, choix, ce qu'il reste à faire)
├─ scenes/           ← les écrans et overlays de scène (une page = une scène OBS)
├─ sources/          ← les éléments à poser où tu veux (alertes, chat...)
├─ sons/             ← tes propres sons d'alerte, si tu veux (facultatif, voir 6.8)
├─ transitions/      ← les transitions (+ videos/ : prêtes pour OBS)
├─ chaine/           ← kit de chaîne Twitch (kit.html + export/ : les PNG)
├─ outils/           ← les scripts (vidéos, images du kit, PDF) et actualiser-obs.lua
pour OBS : voir 9
├─ design/moodboard.html
└─ css/ js/          ← le moteur (pas besoin d'y toucher)
```

Toutes les pages font 1920 × 1080, avec un fond transparent là où il faut.

2. Avant de commencer

2.1 Remplir les réglages avec `reglages.html`

1. Dans le dossier de l'overlay, double-clique sur `reglages.html` : la page s'ouvre dans ton navigateur (Edge ou Chrome).
2. Vérifie au minimum, dans **La chaîne** : le **nom affiché** et ton **identifiant Twitch** (celui de l'adresse `twitch.tv/...`).
3. Dans **Objectif** : mets ton nombre **actuel** de followers dans **Ton nombre ACTUEL**.
4. Clique  **Enregistrer mes réglages** (en bas, ou Ctrl + S).
5. **La première fois**, une fenêtre s'ouvre : choisis le **dossier de l'overlay** (celui qui contient `reglages.html`), puis **Sélectionner le dossier**. Le navigateur demande s'il peut modifier les fichiers : clique **Modifier les fichiers** (ou **Autoriser**). La page écrit alors tes réglages dans le fichier `mes-reglages.js`, à côté de `config.js` : rien à copier à la main. Les fois suivantes, elle s'en souvient et enregistre directement (au plus, le navigateur redemande l'autorisation).
6. Dans OBS : clic droit sur la source › **Actualiser** pour voir le changement.

Un **point •** à côté d'un réglage veut dire qu'il a changé et n'est pas encore enregistré. La section **Alertes** montre un aperçu de chaque alerte avec tes textes, et la section **Tester** ouvre les pages en mode test.

Où vont tes réglages ? `config.js` contient les **valeurs par défaut** de l'overlay ; `mes-reglages.js` contient **seulement ce que tu as changé**, appliqué par-dessus. En haut de la page, un encadré dit combien de réglages perso tu as. Remettre un réglage à sa valeur d'origine le retire de `mes-reglages.js`.

 Avec Firefox, la page ne peut pas écrire dans le dossier : elle télécharge `mes-reglages.js` , à mettre dans le dossier de l'overlay (à la place de l'ancien). Préfère Edge ou Chrome.

À la main (sans la page) : ouvre `config.js` avec le Bloc-notes (clic droit > *Ouvrir avec* > *Bloc-notes*). Garde les guillemets "..." autour des textes et la virgule , en fin de ligne, enregistre, puis Actualiser dans OBS. Attention : un changement fait à la main dans `config.js` sera perdu à la prochaine mise à jour ; dans `reglages.html` , il est gardé.

Quand tu reçois une nouvelle version de l'overlay

1. Copie les nouveaux fichiers par-dessus les anciens (remplacer).
2. Ton `mes-reglages.js` n'est pas dans la nouvelle version : il reste en place, tes réglages sont gardés. Les nouvelles fonctions arrivent avec leurs valeurs par défaut.
3. Dans OBS : actualise les sources.

 La toute première fois seulement (si tes réglages étaient encore dans l'ancien `config.js`) : avant de remplacer les fichiers, fais une copie de ton `config.js` (ex. sur le bureau). Après la mise à jour, ouvre `reglages.html` >  Reprendre les réglages d'un ancien config.js > choisis cette copie : tes réglages reviennent dans le formulaire (marqués •). Clique Enregistrer, c'est fini : ils sont maintenant dans `mes-reglages.js` .

2.2 Régler le canevas d'OBS (une seule fois)

Paramètres > Vidéo : résolution de base `1920 × 1080` , résolution de sortie `1920 × 1080` .

Les positions des fiches sont données pour ce canevas.

2.3 Geste A – ajouter une source Navigateur

C'est la même manipulation pour tous les fichiers `.html` :

1. Sélectionne la scène, puis dans Sources : + > **Navigateur**.
2. Donne un nom à la source, puis OK.
3. Coche Fichier local, Parcourir, choisis le fichier `.html` indiqué dans la fiche.
4. Largeur : `1920` , Hauteur : `1080` .
5. Coche les cases indiquées dans la fiche.
6. OK.

2.4 Geste B – placer une source au pixel près

1. Clique sur la source (webcam, jeu, capture), puis Ctrl + E.
2. Position : x et y de la fiche.
3. Type de zone de délimitation : *Mettre à l'échelle à l'extérieur de la zone*.
4. Taille de la zone de délimitation : largeur et hauteur de la fiche.
5. Coche Rogner à la zone de délimitation, puis Fermer.

💡 Voir les chiffres directement dans OBS : `reglages.html` > Options des scènes > coche Afficher la taille et la position des zones, puis Enregistrer et actualise. Chaque zone (webcam, contenu, jeu) affiche sa taille et sa position : tu les recopies dans Ctrl + E. Décoche ensuite. (Ou, pour une seule source : `? zones=1` dans l'adresse, geste C.)

2.5 Geste C – ajouter une option dans l'adresse

1. Dans la source Navigateur, décoche *Fichier local*.
2. Colle l'adresse complète dans URL, avec les options après un `?` :

```
file:///G:/Projets/Overlay/johnvongurt/scenes/demarrage.html?minutes=10
```

Plusieurs options se séparent par `&` : `...jeu.html?cam=bas-gauche&test=1`

Plus simple, et pour de bon : `reglages.html` > Options des scènes. Le coin de la webcam de la scène Jeu (ou « Pas de webcam »), le chat, le bandeau de chaque scène s'y règlent une fois pour toutes, sans toucher aux adresses dans OBS. Une option écrite dans l'adresse d'une source passe avant ce réglage (pratique pour une source particulière).

2.6 Astuce – une seule source d'alertes pour toutes les scènes

1. Scènes > + : crée une scène « Global – Alertes » et ajoutes-y `sources/alertes.html` (fiche 4.1).
2. Dans chaque autre scène : Sources > + > Scène > « Global – Alertes », tout en haut de la liste.

🔑 Règle d'or : dans OBS, ce qui est en haut de la liste s'affiche par-dessus.

2.7 Le chat et le bandeau : déjà dans les scènes

Les scènes contiennent déjà leur chat et leur bandeau, placés pile à côté des zones de la cam et du jeu : tu n'as rien à ajouter.

La source séparée `sources/chat.html` (ou `sources/bandeau.html`) sert seulement pour une scène à toi, ou pour placer le chat autrement : dans ce cas, ajoute `?chat=0` (ou `?bandeau=0`) à l'adresse de la scène pour retirer celui qui est intégré, puis ajoute la source séparée.

Quand tu changes de scène, le chat réaffiche les derniers messages (ceux des 10 dernières minutes, réglable dans `reglages.html` > Le chat) : il ne repart pas à vide.

2.8 Actualiser toutes les sources d'un coup (après un changement de réglages)

OBS n'a pas de bouton pour actualiser toutes les sources Navigateur : l'overlay en fournit un, sous forme de petit script OBS.

1. OBS > Outils > Scripts > onglet Scripts > + > choisis `outils/actualiser-obs.lua` (dans le dossier `johnvongurt`).
2. À droite : le bouton Actualiser toutes les sources Navigateur, et la case Actualiser tout seul les sources de l'overlay quand les réglages changent (cochée) : après Enregistrer dans `reglages.html`, les sources se mettent à jour en 2 secondes.
3. Fermer : le script reste installé. Raccourci clavier possible : Paramètres > Raccourcis clavier > « Actualiser toutes les sources Navigateur ».

 Une page actualisée repart de zéro (un compte à rebours recommence).

Placer les webcams tout seul (le même script)

Dans la même fenêtre **Outils** > **Scripts**, le script a aussi :

- le bouton **Placer les webcams sur toutes les scènes (et les ajouter là où elles manquent)** : dans chaque scène qui affiche une page de l'overlay (`scenes/jeu.html` , `contenu.html` , `cam-seule.html` ...), ta webcam est mise **pile dans sa zone**, à la bonne taille, et rognée. Si une scène n'a pas encore de webcam, elle y est ajoutée, juste sous l'overlay ;
- la case **Remplacer tout seul les webcams quand les réglages changent** (cochée) : tu changes la webcam de la scène Jeu dans `reglages.html` > **Options des scènes**, tu enregistres... et dans OBS la webcam se déplace en même temps que son cadre.

Pour que le script reconnaisse ta webcam, **son nom doit contenir « cam »** (ex. « Webcam »). Une carte d'acquisition de console n'est jamais déplacée (sauf si son nom contient « cam »). Une scène réglée **Pas de webcam** : la webcam y est cachée, puis réaffichée quand tu la remets. Les positions viennent de `js/zones.js` (les mêmes que dans les fiches ci-dessous) ; si ton canevas est en 1440p, le script fait la conversion tout seul.

Le rognage automatique demande **OBS 30.1 ou plus récent**. Avec un OBS plus ancien, si la webcam déborde de son cadre : clic droit > **Transformer** > **Rogner à la main** (geste B).

 **Plus besoin de cocher « Actualiser le navigateur quand la scène devient active »** : le démarrage, la pause, la fin et les transitions repartent tout seuls de zéro à chaque fois que leur scène passe à l'antenne, et se mettent en pause quand elle n'est plus à l'écran. Cocher la case ne gêne pas.

3. Les scènes, fiche par fiche

3.1 Démarrage — `scenes/demarrage.html`

À quoi ça sert : la fusée se ravitaille sur le pas de tir au rythme du compte à rebours, pendant que les vérifications se cochent (la ligne du bas du panneau dit ce qui est en cours). À T-30, un message « Ravitaillement terminé » apparaît quelques secondes sous la fusée ; de T-10 à T-1, le décompte dans le panneau ; à T-0, **décollage** ! « Décollage ! » puis « Lancement réussi » s'affichent dans le panneau, qui se ferme ensuite : la caméra **suit la fusée** dans l'espace.

Dans OBS :

1. **Scènes** > + : « Démarrage ».
2. + > **Scène** > « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/demarrage.html` .

Changer la durée sans rien ouvrir : dans OBS, clic droit sur la source > **Interagir**, bouge la souris : un bouton  **DURÉE** apparaît en haut à gauche (invisible à l'antenne). Choisis la durée, elle est gardée pour les fois suivantes.
Options : `?minutes=10` (passe avant le bouton  **DURÉE** ; 5 min par défaut, réglable dans `reglages.html` >

Démarrage, avec tous les textes) · ?heure=20:30 (heure fixe : le compteur arrive à zéro à 20 h 30 ; aussi dans reglages.html › ... ou heure fixe, prioritaire sur les minutes)

Vérifier : ouvre scenes/demarrage.html?minutes=0.5 dans ton navigateur, le décollage arrive en 30 s.

3.2 ■ Pause — scenes/pause.html

À quoi ça sert : l'écran clair « Transmission en pause », la fusée en vol dans l'anneau de chargement.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Pause ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec scenes/pause.html .

Le chrono « En pause depuis » repart de zéro à chaque passage à l'antenne.

3.3 🌙 Fin — scenes/fin.html

À quoi ça sert : l'alunissage (jambes déployées, poussière, drapeau), puis « Mission accomplie ».

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Fin ».
2. Geste A avec scenes/fin.html (l'alunissage rejoue à chaque passage à l'antenne).

3.4 📷 Cam seule — scenes/cam-seule.html

À quoi ça sert : la discussion : ta cam en grand, le chat à côté, le bandeau en bas.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Cam seule ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec scenes/cam-seule.html .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam », choisis ta caméra.
5. Geste B sur la webcam : position 80 , 210 · taille 1260 × 709 .
6. Ordre final : Global — Alertes · Overlay · Webcam .

Vérifier : adresse cam-seule.html?aperçu=1 (geste C), la zone de la cam est grisée. Retire ?aperçu=1 ensuite.

3.5 📺 Contenu — scenes/contenu.html

À quoi ça sert : la cam et le chat en colonne à gauche, le contenu à droite.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Contenu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec scenes/contenu.html .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam ».
5. + › Capture de fenêtre (ou Capture d'écran, Navigateur...) › « Contenu ».
6. Geste B :

Source	Position (x, y)	Taille (l × h)
Webcam	60 , 250	480 × 270
Contenu	580 , 190	1280 × 720

7. Ordre final : Global — Alertes · Overlay · Webcam · Contenu .

Options : ?cam=0 (pas de webcam : le chat prend toute la hauteur ; n'ajoute pas la source Webcam).

Le voyant REC n'est que sur la cam : le cadre du contenu n'en a pas.

3.6 🎮 Jeu — scenes/jeu.html

À quoi ça sert : le jeu en plein écran, une petite cam dans un coin, le chat en transparence.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Jeu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec scenes/jeu.html .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam ».
5. + › Capture de jeu › « Jeu ».
6. Geste B : le Jeu en 0 , 0 , 1920 × 1080 ; la Webcam en 400 × 225 , selon le coin :

Coin (option cam)	Position de la webcam (x, y)
bas-droite (défaut)	1456 , 735
bas-gauche	64 , 735
haut-droite	1456 , 180
haut-gauche	64 , 180

7. Ordre final : Global — Alertes · Overlay · Webcam · Jeu .

Options : ?cam=bas-gauche (le chat passe automatiquement de l'autre côté) · ?cam=0 (pas de webcam : pas de cadre, n'ajoute pas la source Webcam ; le chat reste à sa place) · ?cam=1200,700,420,236 (position perso : x, y, largeur, hauteur).

Position perso (au pixel près) : reglages.html › Options des scènes › La webcam de la scène Jeu › Position perso (X, Y, largeur, hauteur, ou fais glisser la cam sur le plan) ; ou dans l'adresse : ?cam=1200,700,420,236 .

Le plus simple pour la poser dans OBS : le bouton Placer les webcams du script actualiser-obs.lua (voir 2.8), qui suit aussi la position perso.

4. Les sources à la carte

À poser en plus, dans n'importe quelle scène. Position et taille avec ?x=&y=&l=&h= (pixels 1920 × 1080).

4.1 🔔 Alertes — sources/alertes.html

À quoi ça sert : follows, abonnements, bits, raids et dons, avec un petit son radio.

Dans OBS :

1. Dans la scène « Global – Alertes » (voir 2.6) : geste A avec `sources/alertes.html` .
2. Coche **Contrôler l'audio via OBS** et règle le volume dans le mélangeur audio.

Options : `?position=haut` (défaut), `centre` ou `bas` · `?test=1`

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.2 Chat — `sources/chat.html`

À quoi ça sert : le « Canal de communication » seul, pour une scène à toi.

Dans OBS : geste A, puis geste C pour le placer.

Options : `?x=1400&y=160&l=460&h=760` · `?flottant=1` (sans panneau) · `?disparition=45` · `?test=1`

4.3 Bandeau — `sources/bandeau.html`

À quoi ça sert : dernière recrue, dernier abonné, dernier soutien et objectif.

Options : `?x=80&y=980&l=1760&h=76` · `?compact=1` · `?test=1`

Choisir les cases : `reglages.html` > **Bandeau d'infos** (par exemple, décoche le dernier soutien si tu ne reçois ni dons ni bits, et le dernier abonné si ta chaîne n'est pas encore affiliée).

4.4 Objectif — `sources/objectif.html`

À quoi ça sert : la jauge où la fusée va de la Terre à la Lune à chaque follow (ou abonnement).

Options : `?x=560&y=60&l=800&h=150` · `?test=1`

4.5 Cadre cam — `sources/cam.html`

À quoi ça sert : le cadre « Flux caméra » seul (voyant REC, plaque de nom), pour une cam placée où tu veux.

Le chrono REC est le même dans toutes les scènes : changer de scène ne le remet pas à zéro. Il repart de 0 quand OBS lance le stream ou l'enregistrement (ou après 10 minutes sans aucune page de l'overlay ouverte).

Dans OBS :

1. Place ta webcam et note sa position et sa taille (Ctrl + E).
2. Geste A avec `sources/cam.html` au-dessus de la webcam, puis geste C avec les mêmes chiffres : `?x=1456&y=735&l=400&h=225` .

Options : `?nom=1` (plaque « Nom – Grade ») · `?titre=Flux%20caméra` (`?titre=` pour masquer) · `?aperçu=1`

5. Les transitions

Les vidéos sont déjà prêtes dans `transitions/videos/` (fond transparent). Pour chacune :

1. Panneau Transitions de scène > + > **Stinger**, donne-lui un nom.
2. Fichier vidéo : la vidéo du tableau.
3. Type de point de transition : *Temps (millisecondes)*; Point de transition : la valeur du tableau.
4. OK.

Transition	Vidéo	Point de transition
 Sas (portes blindées)	<code>sas.webm</code>	1100 ms
 Passage (la fusée traverse l'écran)	<code>passage.webm</code>	1000 ms

Une transition par scène : clic droit sur la scène › Remplacer la transition.

Sans vidéo : ajoute `transitions/sas.html` tout en haut de la scène, transition d'OBS sur Coupure : le sas s'ouvre à chaque arrivée sur la scène.

Refaire les vidéos (après un changement de couleurs), dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\johnvongurt
node outils/generer-transitions.mjs
```

6. Brancher le chat et les alertes

Deux choses différentes :

Quoi	Comment ça arrive	À installer
Le chat	l'overlay lit ton chat Twitch directement	rien : ton identifiant Twitch dans les réglages suffit
Les alertes, le bandeau et l'objectif (follows, abonnements, bits, raids, dons)	par Streamer.bot , un logiciel gratuit qui tourne sur ton PC	Streamer.bot, une fois (6.2)

6.1 Le chat

1. `reglages.html` › La chaîne › Identifiant Twitch : celui de ton adresse `twitch.tv/...` . Enregistre.
2. C'est tout : dans les scènes, le chat s'affiche dès qu'un message arrive.

Les emotes Twitch s'affichent en image ; les bots (liste dans `reglages.html` › Le chat) et les commandes qui commencent par `!` sont cachés ; un message supprimé par un mod, ou ceux d'un spectateur banni, disparaissent aussi de l'overlay ; en changeant de scène, les messages des 10 dernières minutes sont réaffichés.

Il ne montre pas les messages envoyés avant l'ouverture d'OBS, ni les emotes des extensions 7TV, BTTV ou FFZ.

6.2 Installer Streamer.bot (une seule fois)

1. Va sur le site officiel **streamer.bot**, télécharge la dernière version (un fichier `.zip`).
2. Décompresse-le dans un dossier à toi (ex. `C:\Streamer.bot\`), puis lance `Streamer.bot.exe` .
3. Connecter ta chaîne : onglet Platforms › Twitch › Accounts. Dans la partie Broadcaster (ton compte de streamer), clique **Connect**, connecte-toi à Twitch dans la fenêtre qui s'ouvre, puis **Autoriser**. (*La partie « Bot » est facultative.*)
4. Ouvrir la porte à l'overlay : onglet Servers/Clients › WebSocket Server : Address `127.0.0.1` · Port `8080` · Endpoint `/` · coche Auto Start · clique **Start Server**.
5. Dans OBS, clic droit sur la source d'alertes › Actualiser.

✓ À chaque live, Streamer.bot doit être lancé. Avant ou après OBS, peu importe : l'overlay s'y reconnecte tout seul dès qu'il est là.

Si tu as changé le port ou mis un mot de passe dans Streamer.bot, reporte-les dans `reglages.html` › **Streamer.bot**.

6.3 Vérifier que l'overlay est bien branché

OBS n'a pas de console (F12) : l'overlay a donc son propre journal, affiché directement dans la source.

1. Dans OBS, double-clic sur la source d'alertes (dans la scène « Global – Alertes »).
2. Décoche **Fichier local** et colle dans **URL** l'adresse de la page suivie de `?journal=1` (geste C) :
`file:///G:/Projets/Overlay/johnvongurt/sources/alertes.html?journal=1`
3. OK : un panneau sombre apparaît en haut à gauche. Tu dois y lire ✓ **Connecté à Streamer.bot**.
 - « ⚠ Déconnecté de Streamer.bot » : Streamer.bot n'est pas lancé, ou son serveur WebSocket n'est pas démarré (6.2).
 - « ⚠ Streamer.bot désactivé » : coche « Se connecter à Streamer.bot » dans `reglages.html` .
4. Chaque événement reçu s'y ajoute (ex. `Twitch.Follow` → `follow` • `Pseudo`), avec les **données brutes** reçues en dessous.
5. Une fois vérifié, retire `?journal=1` de l'adresse (sinon le panneau reste à l'écran pendant le live).

6.4 Événement par événement

Une fois Streamer.bot branché, rien à régler par événement : l'overlay les écoute tous. Les textes se changent dans `reglages.html` › **Alertes** (avec un aperçu).

Événement Twitch	Alerte
Follow	Nouvelle recrue – rejoint l'équipage
Abonnement	Astronaute certifié – signe pour la mission
Réabonnement	Astronaute vétéran – rempile pour X mois
Abonnement offert	Billet offert – offre un abonnement à...
Pluie d'abonnements	Pluie de billets ! (<i>grande alerte</i>)
Bits	Carburant reçu – ajoute X bits au réservoir
Raid	Flotte en approche ! (<i>grande alerte</i>)
Don	Soutien de mission – finance la mission
Objectif atteint	Objectif atteint ! (<i>grande alerte</i>)

Abonnements, abonnements offerts et bits demandent une chaîne **affiliée** ou **partenaire**. Les alertes passent **une par une** (file d'attente) : rien n'est perdu pendant un raid.

6.5 Les dons (facultatif)

Twitch ne gère pas les dons en argent : ils passent par un service (StreamElements, Streamlabs, Ko-fi, Tipeee). Dans Streamer.bot, onglet **Integrations**, choisis ton service et suis ses indications (en général, coller une clé copiée depuis le tableau de bord du service, puis **Connect**).

Si tu ne reçois ni dons ni bits, décoche la case correspondante du bandeau : `reglages.html` > **Bandeau d'infos**.

6.6 L'objectif

`reglages.html` > **Objectif** : ce qu'on compte (**les follows** ou **les abonnements**), le nom, la cible et **ton nombre ACTUEL**. Le compteur avance à chaque follow (ou abonnement, une pluie d'abonnements comptant pour tous ses cadeaux) reçu **pendant que OBS est ouvert**, et s'en souvient d'un live à l'autre. De temps en temps, remets ton vrai nombre dans « Ton nombre ACTUEL ».

6.7 Tester les vraies alertes

- **Sans Twitch** : `?test=1` sur une page (fausses alertes toutes les 9 secondes, sans toucher au vrai compteur), ou `reglages.html` > **Tester**.
- **Pour de vrai** : demande à un ami (ou à un deuxième compte) de suivre la chaîne, OBS et Streamer.bot ouverts.

 **Pas encore vérifié sur un vrai live** : si une alerte montre « Quelqu'un » ou « ? », fais une capture d'écran du journal (6.3) pour faire corriger l'overlay.

6.8 Les sons des alertes

Chaque alerte a son propre son, pour savoir ce qui se passe à l'oreille, même en pleine partie :

Alerte	Le son
Follow	grésillement radio et deux bips
Abonnement	trois bips qui montent et un long « biiip » de confirmation
Réabonnement	un petit message en morse (· · —)
Abonnement offert	une double tonalité, comme un téléphone
Pluie d'abonnements	une rafale de bips qui montent
Bits	une pièce de borne d'arcade
Raid	sirène d'alarme puis quatre bips
Don	un accord doux
Objectif atteint	compte à rebours 3, 2, 1... et décollage

Les écouter : `reglages.html` > **Sons des alertes**, bouton ► à côté de chaque alerte.

Mettre ton propre son (un mp3, wav ou ogg, court de préférence) :

1. Copie ton fichier dans le dossier `sons/` de l'overlay, par exemple `sons/follow.mp3` .
2. `reglages.html` > **Sons des alertes** : dans la case de l'alerte, écris `sons/follow.mp3` . Clique ► pour vérifier.
3. **Enregistrer**, puis dans OBS : clic droit sur la source des alertes > **Actualiser**.

Écris `aucun` dans une case pour que cette alerte reste silencieuse ; vide la case pour revenir au son de l'overlay.

Le volume général et le bouton « son » sont dans `reglages.html` > **Alertes** ; dans OBS, le volume se règle aussi dans le mélangeur audio (case **Contrôler l'audio via OBS** de la source des alertes).

7. Habiller la chaîne Twitch

Tous les visuels sont dans `chaîne/` : ouvre `chaîne/kit.html` pour les voir. Les images prêtes à envoyer sont dans `chaîne/export/` .

Visuel	Fichier	Où l'envoyer sur Twitch
Photo de profil	<code>profil.png</code> (800 × 800)	Tableau de bord des créateurs > Paramètres > Chaîne > Marque > Photo de profil
Bannière de profil	<code>banniere.png</code> (1200 × 480)	... > Marque > Bannière de profil
Écran hors-ligne	<code>hors-ligne.png</code> (1920 × 1080)	... > Marque > Bannière du lecteur vidéo
Panneaux de bio	<code>panneau-a-propos.png</code> , <code>panneau-planning.png</code> , <code>panneau-regles.png</code> , <code>panneau-materiel.png</code> , <code>panneau-soutenir.png</code> (320 × 160)	Ta chaîne > onglet À propos > Modifier les panneaux > +
Emotes	<code>emote-decollage</code> , <code>casque</code> , <code>houston</code> , <code>o7</code> , <code>gg</code> , <code>lune</code> (-112, -56, -28)	Tableau de bord > Récompenses des spectateurs > Emotes (<i>affilié ou partenaire</i>)
Badges d'abonné	<code>badge-mois-1</code> (1 galon), <code>-3</code> (2 galons), <code>-6</code> (3 galons), <code>-9</code> (planète), <code>-12</code> (fusée)(-72, -36, -18)	Tableau de bord > Récompenses des spectateurs > Badges d'abonné

Les panneaux, pas à pas :

1. Va sur ta chaîne, onglet **À propos**, active **Modifier les panneaux**.
2. + > **Ajouter un panneau texte ou image**.
3. **Image** : choisis le PNG du panneau. **Description** : écris le texte (qui tu es, le planning, les règles du chat...).
4. **Envoyer**, puis recommence pour les autres panneaux.

Changer les textes (slogan, planning, titres des panneaux) : `reglages.html` > **Kit de chaîne Twitch**, puis refais les images dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\johnvongurt
node outils/exporter-chaîne.mjs
```

Les noms des menus Twitch changent parfois un peu : si tu ne trouves pas un intitulé, cherche « Marque » ou « Récompenses des spectateurs » dans le tableau de bord.

8. Tester sans être en live

Option	Effet
?test=1	faux messages de chat et fausses alertes qui défilent
?aperçu=1	affiche les zones de la cam et du jeu
?journal=1	affiche le journal : connexion à Streamer.bot et derniers événements reçus (6.3)
?chat=0 · ?bandeau=0	retire le chat ou le bandeau intégré à la scène
?cam=0	(Jeu, Contenu)pas de webcam : le cadre disparaît et le chat s'agrandit
?cam=1200,700,420,236	(Jeu)webcam à une position perso : x, y, largeur, hauteur (pixels 1920 × 1080)
?minutes=0.5	(démarriage)compte à rebours de 30 s, pour voir le décollage vite
?theme=clair / ? theme=sombre	force le thème

Le mode test ne modifie pas le vrai compteur de l'objectif. Le plus simple : ouvre `index.html` (tout y tourne en mode test), ou `reglages.html` > Tester.

9. Personnaliser

Presque tout se règle dans `reglages.html` (2.1), sans toucher au code.

Je veux changer...	Où
Les textes, titres, messages, l'objectif	<code>reglages.html</code> (ou <code>config.js</code> à la main)
Le vocabulaire des alertes (avec aperçu)	<code>reglages.html</code> › Alertes
Le son de chaque alerte, ou ton propre fichier	<code>reglages.html</code> › Sons des alertes (voir 6.8)
La durée, le volume ou le son des alertes	<code>reglages.html</code> › Alertes
Les bots masqués, la mémoire du chat	<code>reglages.html</code> › Le chat
Les cases du bandeau (dons, abonnés...)	<code>reglages.html</code> › Bandeau d'infos
Les visuels de la chaîne	<code>reglages.html</code> › Kit de chaîne Twitch (puis <code>node outils/exporter-chaîne.mjs</code> , voir « Les scripts »)
Le coin ou la position exacte de la webcam, pas de webcam, le chat ou le bandeau d'une scène	<code>reglages.html</code> › Options des scènes
Les couleurs, une ambiance (Bleu glace, Rouge Mars, Halloween...)	<code>reglages.html</code> › Couleurs (voir ci-dessous)
Les couleurs d'origine, les polices	début de <code>css/theme.css</code>
Remettre l'objectif à zéro	<code>reglages.html</code> › Objectif › Ton nombre ACTUEL

Dans les textes des alertes, `{nom}`, `{montant}`, `{mois}`, `{nombre}` et `{destinataire}` sont remplacés automatiquement.

Changer d'ambiance en un clic

1. Ouvre `reglages.html` › section **Couleurs**.
2. Clique une ambiance toute prête — ❄️ **Bleu glace**, 💚 **Vert terminal**, 🌌 **Violet nébuleuse**, 🔴 **Rouge Mars**, 💖 **Rose néon**, ☀️ **Clair**, 🎃 **Halloween**, 🎄 **Noël** — ou change une couleur à la main (le nuancier, ou un code comme `#FF7A1A`). 🔄 remet la couleur d'origine d'une seule couleur ; 🔄 **Couleurs d'origine** les remet toutes.
3. **Enregistrer**, puis actualise les sources dans OBS (ou laisse faire le script de la section 2) : toutes les scènes, sources et alertes prennent ces couleurs.

Créer ta propre ambiance (ex. Batman) et la garder

1. Dans `reglages.html` › **Couleurs**, règle les couleurs comme tu veux (nuancier ou code).
2. Sous **Mes ambiances**, tape un nom (ex. `Batman`) puis clique 💾 **Sauvegarder ces couleurs** : l'ambiance est écrite tout de suite dans `mes-reglages.js`, avec son nom et ses couleurs. Même nom qu'une ambiance existante = elle est remplacée (la page demande confirmation).
3. Elle apparaît ensuite en bouton : un clic remet toutes ses couleurs, puis **Enregistrer** pour que l'overlay les prenne. ✕ la supprime.

Sauvegarder une ambiance ne change pas les couleurs de l'overlay : seul **Enregistrer** le fait.

Les **vidéos de transition** et les **images du kit de chaîne** sont déjà fabriquées : pour qu'elles prennent les nouvelles couleurs, refais-les avec les scripts ci-dessous : `node outils/generer-transitions.mjs` puis `node outils/exporter-chaîne.mjs` (et quand tu reviens aux couleurs d'origine, pareil).

Les scripts du dossier `outils/`

Ces scripts refont les fichiers « fabriqués » : vidéos de transition, images du kit, PDF... On ne s'en sert qu'après un changement (couleurs, textes du kit, tuto modifié). Tout le reste (réglages, textes, alertes) se fait dans `reglages.html`, sans script.

Une seule fois : installer Node.js (le programme qui lance les scripts `.mjs`)

1. Va sur le site officiel nodejs.org, télécharge la version LTS et installe-la (tout laisser par défaut, *Suivant* jusqu'au bout). Ou, dans PowerShell : `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`
2. Pour refaire les vidéos de transition, il faut aussi `ffmpeg` : dans PowerShell, `winget install Gyan.FFMpeg`.
3. Ferme puis rouvre PowerShell.

Lancer un script

1. Ouvre le dossier `johnvongurt` dans l'Explorateur Windows.
2. Clic droit dans un espace vide du dossier › **Ouvrir dans le Terminal** (ou tape `powershell` dans la barre d'adresse du dossier, puis **Entrée**).
3. Tape la commande du tableau, puis **Entrée**. Le script dit ce qu'il fait, puis rend la main.

Script	À quoi il sert	Quand	Commande
<code>actualiser-obs.lua</code>	bouton « Actualiser toutes les sources Navigateur » dans OBS, bouton « Placer les webcams » (et remplacement automatique), et actualisation automatique quand tes réglages changent	une fois, à installer dans OBS (section 2)	<i>pas de commande</i> : OBS › Outils › Scripts › +
<code>generer-transitions.mjs</code>	refait les vidéos <code>transitions/videos/*.webm</code> (Stinger)	après un changement de couleurs	<code>node outils/generer-transitions.mjs</code> (<i>ffmpeg nécessaire</i>)
<code>exporter-chaîne.mjs</code>	refait les images <code>chaîne/export/*.png</code> (profil, bannière, panneaux, emotes, badges)	après un changement de couleurs ou des textes du kit	<code>node outils/exporter-chaîne.mjs</code>
<code>generer-pdf.mjs</code>	refait <code>TUTO.pdf</code> et <code>CONCEPT.pdf</code> depuis les <code>.md</code>	après une modification de <code>TUTO.md</code> ou <code>CONCEPT.md</code>	<code>node outils/generer-pdf.mjs</code>
<code>capturer.mjs</code>	fait une capture PNG d'une page (pour vérifier une animation, ou l'envoyer)	pour vérifier	<code>node outils/capturer.mjs</code> "scenes/jeu.html?test=1"
<code>polices-locales.mjs</code>	copie dans <code>assets/polices/</code> les polices du thème (pour ne plus dépendre d'internet)	seulement si on change de police (déjà fait)	<code>node outils/polices-locales.mjs</code> (<i>internet nécessaire</i>)

Les scripts se servent de **Microsoft Edge** en coulisses (déjà installé avec Windows) : rien d'autre à installer.

10. Dépannage

Mes réglages ont disparu après une mise à jour de l'overlay

→ Ton `mes-reglages.js` a peut-être été remplacé ou supprimé : il ne doit **pas** faire partie des fichiers que tu copies. S'il te reste une copie, remets-la dans le dossier de l'overlay.

→ Si tes réglages étaient encore dans l'ancien `config.js` (avant `mes-reglages.js`) : `reglages.html` › 

Reprendre les réglages d'un ancien config.js › choisis une copie de cet ancien fichier, puis **Enregistrer** (section 2.1).

Rien ne s'affiche / page blanche

→ Vérifie `1920 × 1080` sur la source, puis clic droit › **Actualiser**. Si tu viens de modifier `config.js`, cherche un guillemet ou une virgule manquant.

Les polices ne sont pas les bonnes

→ Elles sont dans `assets/polices/` (pas besoin d'internet) : vérifie que le dossier est bien là, à côté de

`css/` , puis actualise la source.

Le chat n'affiche rien

→ Vérifie l'identifiant Twitch dans `reglages.html` › **La chaîne** (l'identifiant exact, en minuscules). Le chat n'affiche que les messages envoyés **après** l'ouverture de la page, et il a besoin d'internet.

Les alertes ne s'affichent pas

→ Streamer.bot est-il lancé, serveur WebSocket **démarré** (port `8080`), compte Broadcaster connecté ?
Regarde le journal (6.3, `?journal=1`) : il dit ce qui coince.

Les réglages ne changent rien dans OBS

→ Après **Enregistrer** dans `reglages.html` , il faut actualiser les sources : clic droit › **Actualiser**, ou le script `actualiser-obs.lua` (section 2) qui le fait tout seul.

On n'entend pas le son des alertes

→ Coche **Contrôler l'audio via OBS** sur la source d'alertes et vérifie son volume dans le mélangeur.

Une alerte s'affiche mal (pseudo manquant, « ? »...)

→ OBS n'a pas de console (F12) : ajoute `?journal=1` à l'adresse de la source d'alertes (décoche *Fichier local*, colle l'adresse de la page suivie de `?journal=1`). Un panneau affiche la connexion à Streamer.bot («  Connecté ») et chaque événement reçu avec ses données brutes : fais-en une capture d'écran pour faire corriger l'overlay, puis retire `?journal=1` .

Une ancienne image s'affiche encore après une modification

→ Dans le navigateur : **Ctrl + F5** (recharge en ignorant la mémoire du navigateur).
→ Dans OBS : clic droit sur la source › **Propriétés** › **Actualiser le cache de la page actuelle**.

La cam ne tombe pas pile dans le cadre

→ Le plus simple : OBS › **Outils** › **Scripts** › `actualiser-obs.lua` › **Placer les webcams sur toutes les scènes** (le nom de ta webcam doit contenir « cam »). Sinon :
→ Refais le geste B, et vérifie que la webcam est bien sous l'overlay.

Le compte à rebours ou l'alunissage ne repart pas de zéro

→ Ils repartent tout seuls quand leur scène passe à l'antenne. Si ce n'est pas le cas, coche **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** sur la source.

Bon live, commandant ! 