## Calcul de la distribution d'équilibre $n_i^0$ d'un système, à partir du nombre de micro-états W

Exemple d'un système isolé (U = Cte), avec un nombre de particules conservé (N = Cte). On suppose que les  $n_i$  et  $g_i$  sont très grands.

On pose le problème d'optimisation sous contraintes

(P) Trouver 
$$n_i^0$$
 tel que 
$$\begin{cases} \ln W[n_i^0] = \max_{n_i} \ln W[n_i] \\ U = \text{Cte (Contrainte 1)} \\ N = \text{Cte (Contrainte 2)} \end{cases}$$

La solution de (P) est nécessairement solution de

(P') Trouver 
$$n_i^0$$
 tel que 
$$\begin{cases} d\ln W[n_i^0] = 0 \\ dU = 0 \\ dN = 0 \end{cases}$$

Ce problème (P') est équivalent à

(P") Trouver 
$$n_i^0$$
 tel que :  $\forall a, b, c \neq 0$ ,  $a \ d\ln(W[n_i^0]) + b \ dU + c \ dN = 0$ 

où a, b, c sont les multiplicateurs de Lagrange.

Intérêt des multiplicateurs de Lagrange : Se ramener à 1 seule équation, en incluant implicitement les contraintes dans la fonction à extrémaliser.

Un seul multiplicateur de Lagrange par contrainte suffit. En divisant par a et en posant  $\beta = -\frac{b}{a}$ ,  $\alpha = -\frac{c}{a}$ , (P") se réecrit

(P") Trouver 
$$n_i^0$$
 tel que :  $\forall \alpha, \beta \neq 0, \ d\ln(W[n_i^0]) - \beta dU - \alpha dN = 0$ 

 $\alpha$  est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte "Conservation de N",  $\beta$  est celui associé à la contrainte "Conservation de U".

Grâce à la formule de Stirling  $\ln(x!) \underset{x \to +\infty}{\sim} x \ln(x) - x$ , on écrit ensuite l'équation restante sous la forme

$$\forall \alpha, \beta \neq 0, \quad d\ln(W[n_i^0]) - \beta dU - \alpha dN = \sum_i A_i dn_i = 0$$

où les quantités  $A_i$  s'expriment en fonction de  $n_i^0$ ,  $g_i$ ,  $\epsilon_i$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ ... **Exemple**: pour la distribution de Bose-Einstein,

$$A_i = \ln\left(\frac{n_i^0 + g_i}{n_i^0}\right) - \beta \epsilon_i - \alpha \tag{1}$$

On utilise ensuite le fait que les variations  $dn_i$  sont indépendantes, et que la distribution d'équilibre  $n_i^0$  doit vérifier l'équation ci-dessus quelles que soient ces variations. On a donc :

$$\forall \alpha, \beta \neq 0, \quad \sum_{i} A_{i} dn_{i} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \forall \alpha, \beta \neq 0, \quad \forall i, A_{i} = 0$$

On en déduit, pour tout i, l'expression de  $n_i^0$  en fonction de  $g_i$ ,  $\epsilon_i$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ ...

Remarque Ici,  $\beta$  a été introduit de manière purement mathématique comme le multiplicateur de Lagrange associé à la conservation de U. Sa valeur est déterminée lorsqu'on fait le lien entre la physique statistique et la thermodynamique. Afin d'assurer la cohérence de ces deux théories, on a nécessairement, à l'équilibre

$$\beta = \frac{1}{kT}$$

De même,  $\alpha$  s'interprète en fonction du potentiel chimique  $\mu$  (en J.mol<sup>-1</sup>), correspondant à la variation d'énergie interne U du système en fonction de la quantité de matière. On retrouvera cette grandeur dans le cas du gaz parfait de bosons en nombre déterminé (séance 3/4)...

## Calcul des grandeurs thermodynamiques en fonction de la fonction de partition Z

Comme indiqué dans le cours, la connaissance de

$$Z = \sum_{i} g_i e^{-\beta \epsilon_i}$$

permet de calculer toutes les grandeurs thermodynamiques du système. Mais pour cela, il faut connaître leur expression en fonction de Z...

Les 2 grandeurs servant de base pour le calcul de toute autre grandeur en fonction de Z, sont

— Energie interne U (extensive, en J)

$$U = \sum_{i} \epsilon_{i} n_{i}$$

— Entropie S (extensive, en  $J.K^{-1}$ )

$$S = k \ln W$$

On détaille ici comment calculer U et S en fonction de Z. On définit les autres grandeurs thermodynamiques, dont l'expression en fonction de Z découle naturellement.

Pour calculer U en fonction de Z: écrire la distribution d'équilibre  $n_i^0$  en y faisant apparaître Z (comme dans le TD1), puis utiliser la définition de l'énergie interne à l'équilibre

$$U = \sum_{i} \epsilon_{i} n_{i}^{0}$$

Les  $\epsilon_i$  apparaissent en prenant la dérivée de Z en fonction de U (voir corrigé du TD1 pour un exemple).

La connaissance de U(Z) permet de calculer une première grandeur thermodynamique :

— Capacité calorifique à volume constant  $C_v$  (intensive, en  $J.K^{-1}$ ): à volume constant, énergie à fournir au système pour augmenter sa température de 1 degré

$$C_v = \frac{\partial U}{\partial T}$$

Pour calculer S en fonction de Z: Partir de la définition  $S = k \ln W$ , exprimer S en fonction de U, et remplacer U par son expression en fonction de Z établie précédemment (voir corrigé du TD1 pour un exemple).

La connaissance de S(Z) et U(Z) permet de déduire les autres grandeurs thermodynamiques :

— Énergie libre F, Enthalpie H, Enthalpie libre G (extensives, en J)

$$F = U - TS$$
  $H = U + PV$   $G = H - TS = U + PV - TS$ 

— Pression P (intensive, en  $J.m^{-3}$ )

$$P = -\frac{\partial F}{\partial V}$$

— Capacité calorifique à pression constante  $C_P$  (intensive, en  $J.K^{-1}$ ): à pression constante, enthalpie à fournir au système pour augmenter sa température de 1 degré

$$C_P = \frac{\partial H}{\partial T}$$

**Remarque** : L'expression des grandeurs thermodynamiques en fonction de Z est entièrement déterminée par la distribution d'équilibre  $n_i^0$  et le nombre de micro-états W.

Grandeurs thermodynamiques molaires: S'obtiennent à partir des grandeurs thermodynamiques ci-dessus, en prenant 1 mole de particules (remplacer N par le nombre d'Avogadro  $\mathcal{N}_A$ ).

2

## PA102 - Séance 1/4 (Fondements) Complément au corrigé du TD

jean-baptiste.moree@cea.fr

Nombre de micro-états W pour un gaz parfait classique (statistique de Maxwell-Boltzmann), cas indiscernable et cas discernable - Autre raisonnement possible

La statistique de Maxwell-Boltzmann donne la distribution d'équilibre d'un gaz parfait classique

$$n_i^0 = \frac{g_i}{e^\alpha} e^{-\beta \epsilon_i}$$

Cette distribution d'équilibre est obtenue en prenant celle du gaz parfait de bosons ou de fermions, et en passant à la limite classique

$$\frac{n_i}{q_i} \ll 1$$

Le nombre de micro-états, de même, peut se calculer en partant du nombre de micro-états pour le gaz parfait de bosons ( $W^{\text{BE}}$ , BE pour Bose-Einstein) ou de fermions ( $W^{\text{FD}}$ , FD pour Fermi-Dirac), et en passant à la limite classique.

On part du gaz parfait de bosons. Le raisonnement de dénombrement du cours considère les particules comme indiscernables, et donne

$$W^{\text{BE}} = \prod_{i} \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!(g_i - 1)!}$$

Comme indiqué dans le corrigé du TD, on peut réecrire  $W^{\mathrm{BE}}$  sous la forme

$$W^{\text{BE}} = \prod_{i} \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \left( 1 + \frac{0}{g_i} \right) ..... \left( 1 + \frac{n_i - 1}{g_i} \right)$$

puis on passe à la limite classique : au premier ordre, tous les termes entre parenthèses deviennent égaux à 1, et on en déduit le nombre de micro-états  $W_2$  pour le gaz parfait classique avec particules indiscernables

$$W^{\mathrm{BE}} \underset{\frac{n_i}{g_i} \ll 1}{\longrightarrow} W_2 = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

On peut aussi partir du gaz parfait de fermions. Les particules sont aussi considérées comme indiscernables, et on a

$$W^{\text{FD}} = \prod_{i} \frac{g_i!}{(g_i - n_i)! n_i!}$$

On a cette fois

$$W^{\mathrm{FD}} = \prod_{i} \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \Big(1 - \frac{0}{g_i}\Big).....\Big(1 - \frac{n_i - 1}{g_i}\Big)$$

En passant à la limite classique, on retrouve

$$W^{\mathrm{FD}} \xrightarrow[\frac{n_i}{g_i} \ll 1]{} W_2 = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

Pour le cas discernable, il suffit de prendre le nombre de micro-états dans le cas indiscernable, et de rajouter **toutes** les permutations possibles sur l'ensemble des N particules. Cela donne tout simplement  $W_1 = N!$   $W_2$ , soit

$$W_1 = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$