Auxiliar 9 Sistemas Operativos

Prof: Luis Mateu Aux: Javier Bustos

Módulos en kernel 2.6.X

La primera pregunta que nace al hablar de *módulos del núcleo* (kernel) de un sistema operativo Linux es: ¿qué es un módulo de kernel?. La respuesta es simple: son aplicaciones en C que uno puede cargar o descargar del núcleo en demanda, sin necesidad de reiniciar el computador.

Luego nace la pregunta: ¿cómo diablo cargo o descargo los módulos del núcleo?. La respuesta es aún más fácil: existen comandos ya creados en el núcleo para hacerlo. Por ejemplo, si tengo el programa compilado como módulo mimodulo.ko, entonces las operaciones que se pueden hacer sobre él son:

- insmod mimodulo.ko: Cargar el módulo en el núcleo
- rmmod mimodulo: Descargar el módulo desde el núcleo
- 1smod : ver los módulos ya cargados en el núcleo
- depmod -a : crea el archivo /lib/modules/version/modules.dep el cual contiene las dependencias de todos los módulos
- modprobe -a mimodulo.ko: Primero ve las dependencias del módulo mimodulo.ko, si alguna falta la carga y luego carga mimodulo.ko

Hola Mundo

El primer programa que uno realiza en todo aprendizaje de ciencias de la computación, es el "hola mundo". En la programación de módulos, debemos considerar lo siguiente:

Los módulos deben tener al menos dos funciones: init_module() y cleanup_module(). La primera de ellas es llamada al momento de hacer insmod y la segunda al momento de hacer rmmod. Típicamente, init_module() registra handlers para realizar acciones con el núcleo, o bien reemplaza alguna función del núcleo con un nuevo código. Por último, todo módulo de núcleo debe imperativamente incluir la biblioteca linux/module.h.

Nuestro primer programa será entonces:

```
#include <linux/module.h> /* Needed by all modules */
#include <linux/kernel.h> /* Needed for KERN_ALERT */
```

```
MODULE_LICENSE("GPL"); /* Evitamos warnings de copyright */
int init_module(void)
{
   printk("<1>Hello world 1.\n");

   // A non 0 return means init_module failed; module can't be loaded.
   return 0;
}

void cleanup_module(void)
{
   printk(KERN_ALERT "Goodbye world 1.\n");
}
```

Compilando el módulo

Para los que sabían programar módulos en la versión 2.4.X del kernel existe una buena noticia: *ahora los flags no son necesarios!*. Un Makefile típico para módulos versión 2.6.X es como el siguiente:

Y luego se hace simplemente:

make

Asignándole parámetros al módulo

Los módulos pueden tomar parámetros desde la línea de comando, pero no utilizando argc/argv. Para permitir que los parámetros sean pasados a su módulo, debe declarar las variables que tomarán los valores como globales y después utilizan la macro MODULE_PARM(), (definida en linux/module.h) para realizar la asociación. En tiempo de ejecución, insmod llenará las variables con los valores adquiridos desde la línea de comando. Comúnmente las declaraciones de variables y macros se escriben al principio del código por claridad.

La macro MODULE_PARM () utiliza dos argumentos: el nombre de la variable y su tipo. Los tipos validos por el momento son: b: *single byte*, h: *short int*, i: *integer*, l: *long int* y s: *string*. Strings deben ser declarados como "char *" e insmod pedirá memoria para ellos. Es recomendable asignarle a cada variable un valor "por defecto", para evitar problemas de variables no definidas (en caso de no recibir el parámetro respectivo).

El siguiente ejemplo muestra la utilización de las macros:

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE AUTHOR ("Javier Bustos");
static short int myshort = 1;
static int myint = 420;
static long int mylong = 9999;
static char *mystring = "blah";
MODULE_PARM (myshort, "h");
MODULE_PARM (myint, "i");
MODULE_PARM (mylong, "l");
MODULE_PARM (mystring, "s");
int init_module(void)
   printk(KERN_ALERT "Hello, world... again\n=======\n");
   printk(KERN_ALERT "myshort is a short integer: %hd\n", myshort);
   printk(KERN_ALERT "myint is an integer: %d\n", myint);
   printk(KERN_ALERT "mylong is a long integer: %ld\n", mylong);
   printk(KERN_ALERT "mystring is a string: %s\n", mystring);
   return 0;
}
void cleanup_module(void)
   printk(KERN_ALERT "Goodbye, world 5\n");
```

Otras macros útiles

Si uno desea utilizar sus propias funciones de carga y descarga de módulos, entonces debe utilizar las macros module_init() y module_exit(), utilizando como parámetro el nombre de sus funciones, por ejemplo:

```
printk(KERN_ALERT "Hello, world\n");
  return 0;
}

static void hello_exit(void)
{
   printk(KERN_ALERT "Goodbye, world\n");
}

module_init(hello_2_init);
module exit(hello 2 exit);
```

Device Drivers

Una clase del módulo es el driver de dispositivo, que proporciona la funcionalidad para el hardware como una tarjeta de la TV o un puerto serial (también los hay no asociados a hardware, como las tareas de sistemas operativos). En unix, cada dispositivo es representado por un archivo situado en /dev, y proporciona los medios de comunicación con el hardware. El driver de dispositivo proporciona la comunicación a nombre de un programa de usuario.

Números Major y Minor

Miremos algunos archivos del dispositivo. Aquí están los archivos del dispositivo que representan las primeras tres particiones en el HDD:

```
# ls -l /dev/hda[1-3]
  brw-rw--- 1 root disk 3, 1 Jul 5 2000 /dev/hda1
  brw-rw--- 1 root disk 3, 2 Jul 5 2000 /dev/hda2
  brw-rw--- 1 root disk 3, 3 Jul 5 2000 /dev/hda3
```

En la columna de los números separados por una coma, el primer número se llama el número *major* del dispositivo. El segundo número es el minor. El primero indica qué driver se utiliza para el hardware y el segundo se utiliza para distinguir todos los dispositivos de ese hardware que es manejado por el mismo driver. En el ejemplo anterior, el driver de manejo de HDD es uno sólo, y para él cada partición es un HDD distinto.

Los dispositivos se dividen en dos tipos: dispositivos en modo carácter y dispositivos en modo bloque. La diferencia es que los dispositivos en modo bloque tienen un *buffer* para las peticiones, as que pueden elegir la mejor orden en la cual responder a ellas. Esto es importante en el caso de dispositivos de almacenaje, donde es más rápido leer o escribir los sectores cercanos que los separados. Otra diferencia es que los dispositivos en modo bloque pueden aceptar solamente la entrada y la salida en bloques (cuyo tamaño puede variar según el dispositivo), mientras que los dispositivos en modo carácter permiten utilizar más o menos bytes según se desee.

Usted puede decir si un archivo del dispositivo est para un dispositivo en modo bloque o un dispositivo en modo carcter mirando el primer carácter en la salida de ls -l. Si es b entonces es un dispositivo en modo bloque, y si es c entonces es un dispositivo en modo carácter. Los dispositivos que usted ve arriba son dispositivos en modo bloque. Los siguientes (los puertos seriales) son de carácter:

```
crw-rw--- 1 root dial 4, 64 Feb 18 23:34 /dev/ttyS0
crw-r--- 1 root dial 4, 65 Nov 17 10:26 /dev/ttyS1
crw-rw--- 1 root dial 4, 66 Jul 5 2000 /dev/ttyS2
crw-rw--- 1 root dial 4, 67 Jul 5 2000 /dev/ttyS3
```

Cuando el sistema fue instalado, todos esos *device driver* fueron creados por el comando mknod. Para crear un nuevo dispositivo llamado cafe (dispositivo que controla la máquina de café del DCC) con major/minor 12 y 2, llame simplemente a mknod /dev/cafe c 12 2. En todo caso, cuando un device driver es utilizado, el núcleo usa sólo el *major* del archivo para determinar el driver a utilizar. Es el *driver* quien debe preocuparse de administrar los *minor* y utilizarlos para distinguir entre los diversos dispositivos de hardware.

Character Device Drivers

Las operaciones a realizar sobre un CDD están definidas en una estructura llamada file_operations y definida en linux/fs.h. Esta estructura le indica al compilador cuál de las funciones creadas para el módulo deben asignarse a las funciones del device. Por ejemplo:

```
struct file_operations fops = {
    read: device_read,
    write: device_write,
    open: device_open,
    release: device_release
};
```

Asigna las funciones device_ a las operaciones de lectura, escritura, abrir y liberar. No todos los módulos utlizan las 4 funciones, si ese es el caso, la no utilizada se marcará como NULL. Jamás olvidar registrar el dueño del device con la macro SET_MODULE_OWNER (&fops).

Para registrar el módulo de un dispositivo en el núcleo (es decir, crear el /dev/algo), se utiliza la función:

Donde unsigned int major es major que uno desea (0 implica un número dinámico), const char *name es el nombre del dispositivo tal y como aparecerá en /proc/devices y struct file_operations *fops es un puntero a la tabla file_operations para su driver.Un valor de retorno negativo indica que el registro ha fallado.

Para desregistrarlo, debieramos primero asegurarnos que nadie lo esté utilizando, para eso se utilizan las macros definidas en linux/modules.h, que sirven para aumentar, decrementar y leer el número de procesos que utilizan el módulo, las macros son:

- MOD_INC_USE_COUNT : incrementa el contador
- MOD_DEC_USE_COUNT : decrementa el contador
- MOD IN USE: informa el valor del contador

Cada vez que el kernel llama a un módulo de dispositivo, le indica cuál de éstos es el que ha producido (o al que va) la llamada. El par major/minor reside combinado en el campo i_rdev de la estructura inode (representación en el kernel de un archivo en disco). Este campo es del tipo kdev_t (caja negra en los kernels linux) y las macros que se utilizan para obtener (y crear) los valores son:

- MAJOR(kdev_t dev);
- MINOR(kdev t dev);
- MKDEV(int ma, int mi);

struct file

La segunda estructura más importante en la programación de módulos para el núcleo es struct file, la cual se encuentra defininida en linux/fs.h. Es el equivalente en kernel a la estructura FILE, y representa un "archivo" (abstracto, no físico) abierto. Sus campos más importantes son:

- mode_t f_mode: indica si el archivo es apto para lectura y/o escritura, indicado en los bits FMODE_READ y FMODE_WRITE respectivamente.
- loff_t f_pos: posición actual en el archivo
- unsigned int f_flags: flags tipo O_RDONLY, O_NONBLOCK y O_SYNC. Un driver debiera chequearlas en operaciones no bloueantes.
- struct file_operations *f_op: Operaciones asociadas a ese archivo.
- void *private_data : El llamado de sistema open pone este puntero NULL justo antes del llamado a la función open desde el driver. Así, el módulo puede hacer uso de este puntero o ignorarlo
- struct dentry *f_dentry: Puntero a la estructura de directorio asociada a este archivo.

Semáforos

Para el manejo de secciones críticas en este nivel se utilizan semáforos del kernel, los cuales se definen en asm/semaphore.h mediante la estructura struct semaphores. El uso es similar a lo visto a lo largo del curso y la API es:

- sema_init(sem, val): Inicializa el semáforo sem con val tickets.
- int down_interruptible (&sem): Verifica si el número de tickets del semáforo sem es mayor que 0, en caso de ser cierto toman un ticket y retorna, en caso contrario el proceso dormirá y le dará paso a otros procesos. El valor de retorno es 0 en caso de ejecución sin problemas y distinto de 0 en caso de algún error o interrupción.
- up (&sem): Devuelve un ticket al semáforo sem.

Memoria

Para pedir memoria utilice, similarmente a malloc, la función kmalloc (int size, int flags), donde flags puede ser el conjunto de los siguientes valores definidos en linux/mm.h:

- GFP KERNEL: Petición normal de memoria
- GFP_BUFFER : Usado para la administración de un buffer cache.
- GFP_ATOMIC: Usado para pedir memoria de handlers y otras funciones fuera del contexto del programa.
- GFP_USER : Pide más memoria para el usuario (no para el módulo)

Similarmente, se utiliza kfree para liberar la memoria.

El gran ejemplo

```
/* chardev.c: Creates a read-only char device that says how many times
* you've read from the dev file */
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/fs.h>
#include <asm/uaccess.h> /* for put_user */
int init_module(void);
void cleanup_module(void);
static int device open(struct inode *, struct file *);
static int device_release(struct inode *, struct file *);
static ssize_t device_read(struct file *, char *, size_t, loff_t *);
static ssize_t device_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
#define SUCCESS 0
#define DEVICE_NAME "chardev" /* Dev name as it appears in /proc/devices */
#define BUF_LEN 80
                              /\star Max length of the message from the device \star/
/\star Global variables are declared as static, so are global within the file. \star/
static int Major;
                             /* Major number assigned to our device driver */
static int Device_Open = 0; /* Is device open? Used to prevent multiple
                                                 access to the device*/
static char msg[BUF_LEN]; /* The msg the device will give when asked
static char *msg_Ptr;
static struct file_operations fops =
read : device read,
```

```
write : device_write,
open : device_open,
release : device_release
int init_module(void)
Major = register_chrdev(0, DEVICE_NAME, &fops);
if (Major < 0) {
printk ("Registering the character device failed with %d\n", Major);
return Major;
printk("<1>I was assigned major number %d. To talk to\n", Major);
printk("<1>the driver, create a dev file with\n");
printk("'mknod /dev/hello c %d 0'.\n", Major);
printk("<1>Try various minor numbers. Try to cat and echo to\n");
printk("the device file.\n");
printk("<1>Remove the device file and module when done.\n");
return 0;
}
void cleanup_module(void)
/* Unregister the device */
int ret = unregister_chrdev(Major, DEVICE_NAME);
if (ret < 0) printk("Error in unregister_chrdev: %d\n", ret);</pre>
/* Called when a process tries to open the device file, like
* "cat /dev/mycharfile"
*/
static int device_open(struct inode *inode, struct file *file)
static int counter = 0;
if (Device_Open) return -EBUSY;
Device_Open++;
sprintf(msg,"I already told you %d times Hello world!\n", counter++");
msg_Ptr = msg;
MOD_INC_USE_COUNT;
return SUCCESS;
}
```

```
/* Called when a process closes the device file.
static int device_release(struct inode *inode, struct file *file)
                  /* We're now ready for our next caller */
Device_Open --;
/* Decrement the usage count, or else once you opened the file, you'll
never get get rid of the module. */
MOD_DEC_USE_COUNT;
return 0;
/\star Called when a process, which already opened the dev file, attempts to
read from it. */
static ssize_t device_read(struct file *filp,
char *buffer, /* The buffer to fill with data */
size_t length, /* The length of the buffer */
loff_t *offset) /* Our offset in the file
                                                 */
/\star Number of bytes actually written to the buffer \star/
int bytes_read = 0;
/\star If we're at the end of the message, return 0 signifying end of file \star/
if (*msg_Ptr == 0) return 0;
/* Actually put the data into the buffer */
while (length && *msg_Ptr) {
/* The buffer is in the user data segment, not the kernel segment;
* assignment won't work. We have to use put_user which copies data from
\star the kernel data segment to the user data segment. \star/
put_user(*(msg_Ptr++), buffer++);
length--;
bytes_read++;
/* Most read functions return the number of bytes put into the buffer */
return bytes_read;
/* Called when a process writes to dev file: echo "hi" > /dev/hello */
```

```
static ssize_t device_write(struct file *filp,
const char *buff,
size_t len,
loff_t *off)
{
printk ("<1>Sorry, this operation isn't supported.\n");
return -EINVAL;
}
```

Nota

Si desean profundizar aún más sus conocimientos, por favor dirigirse a: http://www.xml.com/ldd/chapter/book/index.html o bien a:

http://jamesthornton.com/linux/lkmpg/index.html