Лабораторная работа 3.7.2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В ВОЛНОВОДЕ

Гарина Ольга

22 сентября 2020 г.

Цель работы: знакомство с методами получения и анализа электромагнитных волн СВЧ-диапазона.

В работе используются: генератор СВЧ типа Г4-83, измерительная линия Р1-28, усилитель 28 ИМ, заглушка, отрезок волновода с поглощающей нагрузкой, отрезки волноводов различных сечений, детекторная головка.

Передача энергии электромагнитных колебаний низкой частоты (50 Гц) делается по проводам. На более высоких частотах (до 300 МГц) используются двухпроводные линии и коаксиальные кабели. На еще более высоких частотах (до 330 ГГц - СВЧ) передача энергии с помощью двухпроводной линии или коаксиальных кабелей становится малоэффективной из-за больших потерь: вопервых, резко возрастает сопротивление проводов из-за скин-эффекта, а в двухпроводной линии, кроме того, потери растут вследствие излучения энергии в окружающее пространство.

В СПЧ-диапазоне энергия передается с помощью металлических труб, называемых волноводами.




Рисунок 1 – Отражение плоской волны от проводящей плоскости

Рассмотрим отражение плоской э.м. волны от идеально проводящей, бесконечно протяженной плоской поверхности $\mathbf{x}=0$. Пусть вектор напряженности электрического поля падающей волны \vec{E} параллелен плоскости. В этих обозначениях вектор $\vec{E}_{\text{пад}}$ направлен по оси Ү. Фронт волны, падающей под углом θ к нормали, показан на рисунке 1 пунктиром. Оба вектора напряженности \vec{E} и \vec{H} лежат в плоскости фронта волны, им перпендикулярен волновой вектор \vec{k} , описывающий распространение волны.

Абсолютное значение волнового вектора \vec{k} – волновое число – равно

$$k = \frac{2\pi v_{\Phi}}{\lambda} = \omega, \tag{1}$$

где λ — длина волны, ω — круговая частота, v_{Φ} — фазовая скорость волны, которая в пустом пространствен совпадает со скоростью света.

Определение поля волновода (рисунок 1).

$$E_{\text{пад}} = E_0 \cdot exp(i(\omega t - k_1 r)), \tag{2}$$

$$E_{\text{opp}} = -E_0 \cdot exp(i(\omega t - k_2 r)), \tag{3}$$

В итоге получается

$$E = 2iE_0 sin(lxcos\theta) exp(i\omega(t - zsin\theta/c)). \tag{4}$$

Это выражение описывает волну с амплитудой

$$2iE_0sin(kxcos\theta),$$
 (5)

бегущую в направлении z с фазовой скоростью

$$v_{\Phi} = \frac{c}{\sin\theta}.\tag{6}$$

Эта волна имеет 2 важные особенности: 1) ее фазовая скорость больше скорости света; 2) при фиксированном угле θ амплитуда поля гармонически зависит от x и не меняется со временем.

В волноводе прямоугольного сечения может распространяться э.м. волна, которую в пределах волновода можно рассматривать как результат суперпозиции двух плоских волн. Электромагнитное поле в волноводе не является чисто поперечным, а имеет продольные составляющие.

Если даны две параллельные проводящие плоскости, расположенные на расстоянии а друг от друга, то между ними могут распространяться волны, если

$$\cos\theta_n = \frac{n\pi}{ka} = \frac{n\lambda_0}{2a} = \frac{nc\pi}{a\omega},\tag{7}$$

где λ_0 — длина волны в свободном пространстве. Отсюда ясно, что движение волны по волноводу возможно, если

$$\cos\theta_n = \frac{n\lambda_0}{2a} \le 1,\tag{8}$$

поэтому для каждого n существует наибольшая критическая длина волны и наименьшая критическая частота, при которых волна еще может проходить через волновод. ДЛя n=1:

$$\omega_{\rm kp} = \frac{\pi c}{a} \tag{9}$$

$$\lambda_{KD} = 2a. \tag{10}$$

Связать длины волн в волноводе, свободном пространстве и критическую длину волны можно с помощью уравнения

$$\frac{1}{\lambda_{\rm B}^2} = \frac{1}{\lambda_0^2} - \frac{1}{\lambda_{\rm Kp}^2}.\tag{11}$$

Максимальное (в пучности) и минимальное (в узле) значения поля равны соответственно

$$E_{max} = E_0(1+\rho), E_{min} = E_0(1-\rho). \tag{12}$$

Расстояние 1 между соседними узлами (или пучностями) составляет

$$l = \frac{\lambda_{\rm B}}{2}.\tag{13}$$

Отношение

$$K = \frac{E_{max}}{E_{min}} \tag{14}$$

называется коэффициентом стоячей волны. Коэффициент отражения от препятсвия по амплитуде

$$\rho = \frac{K-1}{K+1}.\tag{15}$$

В случае полного отражения (заглушка) $\rho=1$, а если в волновод вставлено вещество, поглощающее СВЧ-излучение, то $\rho=0$.

1 Волны в волноводе при частоте выше критической

Экспериментельная установка. Схема для исследования структуры волн в волноводе при частоте выше критической представлена на рисунке 2.




Рисунок 2 – Схема для исследования структуры волн СВЧ

1.1 Определение длины волны СВЧ-сигнала в волноводе

После калибровки прибора, выставлена рабочая частота $\nu=9320~{\rm M}\Gamma$ ц. По формуле ниже получается, что выставленная частота выше критической (а = 23 мм)

$$u_{\mathrm{kp}} = \frac{c}{2a} = 6522 \pm 284 \, \mathrm{M}$$
Гц

Снимая зависимость U(z) при перемещении зонда измерительной линии по всему диапазону, получается следующая зависимость, представленная на рисунке 3 По этому графику и по формуле (13) длина волны

$$\lambda_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}=44\pm1$$
 mm

Длина волны в свободном пространстве

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} = 32 \text{ MM}.$$




Рисунок 3 – График зависимости U(z)

По формуле (11) теоретическое значение длины волны в волноводе

$$\lambda_{\text{\tiny B Teop}} = 45 \pm 2 \text{ MM}.$$

Значение, полученное в ходе эксперимента, согласуется с рассчитанным теоретически.

$$\frac{\lambda_0}{\lambda_{\text{\tiny KP}}} = 0, 7.$$

Фазовая скорость волны по формуле (1)

$$v_{\Phi} = \lambda \nu = (4, 1 \pm 0, 9) \cdot 10^8 \text{ m/c}.$$

Группова скорость по соотношению $u\cdot v_{\Phi}=c^2$

$$u = (2, 19 \pm 0, 05) \cdot 10^8 \text{ m/c}.$$

1.2 Определение коэффициента отражения

Открытый фланец

$$U_{max}=25\ {
m MKB}$$

$$U_{min} = 10$$
 мкВ

Считая детектирование квадратичным, т.е

$$U \sim E^2$$
,

по формулам (14) и (15) коэффициент отражения получается равен

$$\rho = 0,22 \pm 0,05$$

Аналогично с отрезком волновода с поглощающей нагрузкой

$$U_{max} = 18 \text{ мкВ}$$

$$U_{min} = 14$$
 мкВ

$$\rho = 0.063 \pm 0.011$$

2 Колебания поля в волноводе при частоте ниже критической




Рисунок 4 – Схема для исследования затухания

Экспериментальная установка. Для исследования затухания волн в волноводе при частоте ниже критической используются те же генератор, усилитель, измерительная линия и дополнительный набор волноводов с отдельной детекторной головкой G (см рисунок 4).

Ослабление интенсивности сигнала $\gamma=\beta$ z принято измерять в децибелах (дБ), где z - пройденное расстояние, β - некоторый коэффициент.

$$\gamma = 10lg \frac{W_0}{W}$$

В закритическом волноводе при квадратичном детектировании интенсивность сигнала падает по закону

$$U \sim E^2 \sim e^{-2\alpha z},\tag{16}$$

где α – коэффициент затухания:

$$\alpha = \frac{1}{c} \sqrt{\omega_{\text{kp}}^2 - \omega^2} = \frac{\pi}{a} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_{\text{kp}}}{\lambda_0}\right)^2}$$
 (17)

2.1 Измерение коэффициента затухания

Теоретически рассчитанное по формуле (17) α , при a=16 мм

$$lpha=2,12\pm0,15$$
 дБ/см

$$u_{\mathrm{kp}} = \frac{c}{2a} = 9375 \, \mathrm{M}$$
Гц

Поддерживаемое напряжение $U=74~{
m mkB}$

ү, дБ	суммарная длина отрезков волновода, см
20 ± 0.1	$44 \pm 0,1$
23.6 ± 0.1	$38,3 \pm 0,1$
33.5 ± 0.1	$34,3 \pm 0,1$
39.8 ± 0.1	29.3 ± 0.1

Таблица 1 – Зависимость $\gamma(z)$




Рисунок 5 – График зависимости $\gamma(z)$

С помощью МНК по трем точкам, лежащим на одной прямой, было получено

$$eta = rac{\Delta \gamma}{\Delta z} = -1,35 \pm 0,02$$
 д $\mathrm{B/cm}$

По формуле

$$\alpha \approx 1,15\beta \tag{18}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1,15} = 1,85 \pm 0,13 \text{ дБ/см}$$
 (19)

3 Вывод

В ходе данной лабораторной работы удалось ознакомиться с методами получения и анализа э.м. волн СВЧ-диапазона

4 Литература

1. Лабораторный практикум по общей физике: Учебное пособие в трех томах. Т. 2. Электричество и магнетизм. 2-е изд., перераб и дополн. / Никулин М.Г., Попов П.В, Нозик А.А. и др.; Под ред. А.В. Максимычева, М.Г. Никулина. – М.: МФТИ, 2019. – 370 с