



#### **PERT – Project Evaluation and Review Technique**

- > Fornisce una rappresentazione grafica della timeline del progetto
- Permette di analizzare i task del progetto e stimare il tempo necessario al completamento di ciascun task
- Permette di stimare la durata massima necessaria al completamento del progetto.



#### Come Rappresentare il PERT: Background in Teoria dei Grafi

- > Un Grafo G=(V,E) consiste in:
  - O Un insieme  $V = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$  di vertici (nodi)
  - Un insieme  $E = \{(v_i, v_j) \mid v_i, v_j \in V\}$  di coppie distinte di vertici detti archi
- Esempio: G = (V,E)
  - $\circ$  V = {A, B, C, D, E, F}
  - o  $E = \{ \{A,B\}, \{A,D\}, \{B,C\}, \{C,D\}, \{C,E\}, \{D,E\} \}$






#### Come Rappresentare il PERT: Background in Teoria dei Grafi

4

- > Grafo diretto D = (V,E) consiste in:
  - O Un insieme  $V = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$  di vertici (o nodi)
  - O Un insieme  $E = \{(v_i, v_j) \mid v_i, v_j \in V\}$  di vertici distinti chiamati archi. L'arco  $(v_i, v_j)$  è detto uscente da  $v_i$  ed entrante in  $v_j$ .
- Esempio: D = (V,E)
  - $\circ$  V = {A, B, C, D, E, F}
  - o  $E = \{ (A,B), (A,D), (B,C), (D,C), (E,C), (D,E), (D,A) \}$



F

#### **Esempio – Matrice delle Dipendenze**

5

Attività	Predecessore	Durata (giorni)
А	-	3
В	Α	4
С	Α	2
D	В	5
E	С	1
F	С	2
G	D,E	4
Н	F,G	3

Date due attività, A e B, A è il predecessore di B se l'attività B può cominciare solo quando si è completata l'attività A!




Attività	Predecessore	Durata (giorni)
Α	-	3
В	Α	4
С	Α	2
D	В	5
E	С	1
F	С	2
G	D,E	4
Н	F,G	3






-	3
	3
Α	4
Α	2
В	5
С	1
С	2
D,E	4
F,G	3
	A B C C D,E







Attività	Predecessore	Durata (giorni)
А	-	3
В	Α	4
С	Α	2
D	В	5
E	С	1
F	С	2
G	D,E	4
Н	F,G	3




Attività	Predecessore	Durata (giorni)
Α	-	3
В	Α	4
С	Α	2
D	В	5
E	С	1
F	С	2
G	D,E	4
Н	F,G	3




Predecessore	Durata (giorni)
-	3
Α	4
А	2
В	5
С	1
С	2
D,E	4
F,G	3
	- A A B C C D,E




Attività	Predecessore	Durata (giorni)
А	-	3
В	Α	4
С	Α	2
D	В	5
E	С	1
F	С	2
G	D,E	4
Н	F,G	3



Attività	Predecessore	Durata (giorni)
А	-	3
В	Α	4
С	Α	2
D	В	5
E	С	1
F	С	2
G	D,E	4
Н	F,G	3



Predecessore	Durata (giorni)
-	3
Α	4
А	2
В	5
С	1
С	2
D,E	4
F,G	3
	- A A B C C D,E




#### Diagramma PERT – Forward Path


14


- > Farward Path:
  - O Permette di calcolare il *Tempo di Completamento* ovvero il tempo necessario a terminare il progetto
- Come si calcola: si stabiliscono Earl Start (Es) ed Earl Finish (Ef) del task e si considera la durata stimata del task (D).


 $Es_j = max(Ef_i)$ 


 $\mathsf{Ef}_{\mathsf{j}} = \mathsf{Es}_{\mathsf{j}} + \mathsf{D}_{\mathsf{j}}$ 





















#### **Diagramma PERT – Backward Path**


22


- Backward Path:
  - O Permette di calcolare il *Massimo Tempo di Completamento* owero il tempo massimo necessario a terminare il progetto
- Come si calcola: si stabiliscono Late Start (Ls) ed Late Finish (Lf) del task e si considera la durata stimata del task (D).


 $Ls_i = Lf_i - D_i$ 


 $Lf_i = min(Ls_j)$ 


















#### **PERT – Total Float e Critical Path**


29


> Total Float (Stack):



*Critical path*: sequenza di task critici per i quali lo sforamento del proprio tempo di completamento incide sul tempo totale di completamento del progetto.

Total Float = 0





#### Applicazione al Caso di Studio: Dashboard Alluvioni

32

**Obiettivo:** Realizzare una dashboard che permetta di monitorare in tempo reale dati provenienti da sensori distribuiti in zone a rischio alluvione all'interno di una città o di una regione. Questi sensori rileveranno parametri chiave come livello dell'acqua, intensità della pioggia, saturazione del suolo e velocità del vento. Ogni sensore avrà un codice identificativo univoco e sarà associato a una zona specifica soggetta a rischio idrogeologico.

**Descrizione del sistema:** I sensori, distribuiti in diverse aree geografiche come fiumi, canali, bacini di raccolta e aree urbane a rischio raccoglieranno periodicamente i seguenti parametri:

- Livello dell'acqua
- Velocità di flusso dei fiumi
- Pioggia cumulativa
- Saturazione del terreno
- Velocità e direzione del vento


Ogni sensore invierà periodicamente i dati al sistema centrale insieme allo stato di funzionamento del sensore stesso (0-1). La dashboard mostrerà i dati raccolti e informerà i gestori di eventuali superamenti delle soglie critiche predefinite, come ad esempio il supeamento del livello di allerta di un fiume o l'intensità delle piogge.

# Applicazione al Caso di Studio

33

Attività	Predecessori
Z	V
	$\overline{z}$

Attività	Predecessori
7	UV



Forward Path	Backward Path
Esj = max(Efi)	Lsi = Lfi – Di
Efj = Esj + Dj	Lfi = min(Lsj)

ID	Attività	Predecessori	Durata (Ore)
Α	Analisi caso di studio	-	2
В	Assegnazione mansioni	А	1
С	Creazione database	А, В, Е	3
D	Analisi dei rischi	-	12
E	Formazione personale	A, D	2
F	Creazione Homepage	E, B, C, H	1
G	Integrazione sensori	С, Е, В	5
Н	Layout	А	3
1	Revisione	В, F	2
J	Testing	-	10
Duration Task Name			

Task Name
Early Start Earl Finish
Late Start Late Finish