1. Структура UDP-сервера.

WSACleanup()

Структура UDP-клиента. 2. Сервер Клиент WSAStartup(...) WSAStartup(...) sS= socket(AF INET, cC = socket(AF INET,SOCK DGRAM, ...) SOCK DGRAM....) SOCKADDR IN serv bind(sS, serv,...) SOCKADDR IN from SOCKADDR\_IN to char bfrom[...] char bto[...] recvfrom(sS, bfrom,...,&from,...) sendto(cC, bto, ..., to, ...) SOCKADDR IN to SOKADDR IN from char bto[...] char bfrom[...] sendto(sS, bto, ..., to, ...) recvfrom(cC, bfrom, ...,&from,...) closesocket(sS) closesocket(cC)

Первые блоки обеих программ одинаковые и предназначены для инициализации библиотеки WS2\_32.dll. Второй блок программы-сервера создает сокет (функция socket) и устанавливает его параметры. Следует обратить внимание на параметр SOCK\_DGRAM функции socket, указывающий на тип сокета (в данном случае — сокет, ориентированный на сообщения). Для установки параметров сокета используется функция bind. При этом говорят, что сокеты связывают параметрами. Для хранения параметров сокета в Winsock2 предусмотрена специальная структура SOCKADDR\_IN. перед выполнением функции bind, которая использует эту структуру в качестве параметра, необходимо ее заполнить данными. В SOCKADDR\_IN хранится IP-адрес и номер порта сервера.

WSACleanup()

В третьем блоке программы сервера выполняется функция recvfrom, которая переводит программу сервера в состояние ожидания до поступления сообщения от программы клиента (функция sendto). Функция recvfrom тоже использует структуру SOCKADDR\_IN. В нее автоматически помещаются параметры сокета клиента после приема от него сообщения. Данные поступают

в буфер, который обеспечивает принимающая сторона (на рисунке символьный массив bfrom). Следует отметить, что в качестве параметра функции recvfrom используется связанный сокет и именно через него осуществляется передача данных.

Четвертый блок программы сервера предназначен для пересылки данных клиенту. Процесс осуществляется с помощью функции sendto. В качестве параметров sendto использует структуру SOCKADDR\_IN с параметрами сокета принимающей стороны (в данном случае клиента) и заполненный буфер с данными.

Пятые блоки программ сервера и клиента одинаковые и предназначены для закрытия сокета и завершения работы с библиотекой WS2\_32.dll.

Всем блокам программы клиента, кроме второго, есть аналог в программе сервера. Второй блок по сравнению с сервером не использует команду bind. Здесь проявляется основное отличие между сервером и клиентом. Если сервер должен использовать однозначно определенные параметры (IPадрес и номер порта), то для клиента это не обязательно – ему Windows выделяет эфемерный порт. Поскольку инициатором связи является клиент, то он должен точно «знать» параметры сокета сервера, а свои параметры клиент получит от Windows и сообщит их вместе с переданным пакетом серверу.

#### 3. <u>Отличие UDP-сервера от TCP-сервера.</u>

#### 4. <u>Отличие UDP-клиента от TCP-клиента.</u>

### 5. Что такое канал связи с точки зрения ТСР?

Канал связи (или соединение) создается между двумя сокетами, ориентированными на поток. На стороне сервера это должен быть связанный (функция bind) и переключенный в режим прослушивания (функция listen) сокет. На стороне клиента должен быть создан дескриптор ориентированного на поток сокета (функция socket).

Канал связи создается в результате взаимодействия функция ассерt (на стороне сервера) и connect (на стороне клиента). Алгоритм взаимодействия этих функция зависит от установленного режима ввода-вывода для участвующих в создании каналов сокетов.

## 6. Что значит: обмен без соединения (ориентированный на сообщения)?

Это такой обмен данными (сообщениями), особенностью которого является то, что протоколом, который обеспечивает такой обмен, не гарантируется доставка и правильная последовательность приема отправленных сообщений. Весь контроль надежности доставки сообщений возлагается на разработчика приложения. В связи с этим, обмен данными с помощью сообщений используется в основном для широковещательных сообщений или

для пересылки коротких сообщений, последовательность получения которых не имеет значения.

#### 7. <u>Что значит UDP ненадежный протокол?</u>

Ненадежный протокол – это такой протокол, который обладает следующими свойствами:

- отсутствует механическое обеспечение надежности: пакеты не упорядочиваются, и их прием не подтверждается;
- отсутствует гарантия доставки;
- отсутствует обработка соединений
- невозможно вычислить контрольную сумму для пакета данных
- отсутствие буферизации
- нельзя разбивать сообщения на несколько пакетов

## 8. <u>В каких случаях следует выбирать UDP-протокол для обмена данными?</u>

Обмен данными с помощью сообщений используется в основном для широковещательных сообщений или для пересылки коротких сообщений, последовательность получения которых не имеет значения.

## 9. <u>Что значит: UDP не буферизирует соединения?</u>

Обрабатывает только один пакет, который пришел. Пока не обработает этот пакет, другие пакеты не обрабатываются, т.к. нет буфера памяти.

# 10. Можно ли одновременно задействовать один номер порта для двух серверов: TCP и TCP, UDP и UDP, TCP и UDP? если возможно, то продемонстрируйте.

- TCP и TCP запустить можно, но работать (передавать данные) одновременно он не сможет.
- UDP и UDP нельзя (сразу же срабатывает ошибка).
- TCP и UDP запустить можно, но работать (передавать данные) одновременно он не сможет.

**11.** Определите порт UDP-сервера с помощью утилиты NETSTAT. 0.0.0.0:2000 (порт 2000)

# 12. <u>Продемонстрируйте потерю сообщений UDP-сервером. Используйте функцию Sleep.</u>