

Sizing Cbet

En général, on rentient une corrélation entre sizing et fréquence de size.

+ notre fréquence est élevée, - le sizing sera cher.

Ces aspects moduleront en fonction de l'avantage de range entre les joueurs, du coup en fonction de leur position et de la texture du flop. Mais également moduleront en fonction du moment du tournois et de la profondeur effective

Pour comprendre les différentes textures, on peut partir d'une range **BTN** vs **BB**, et voir sur chaque modèle de texture, combien de combos ont hit au flop par **BB**.

De ce fait, on va déterminer 3 grandes textures de flop.

Il y a **1326 combos** de mains au poker.

Sur une défense **BTN** vs **BB**, **BB** va défendre environ 900 combos pour simplifier.

Sur un flop **A92r**, **BB** va hit environ 335 combos, soit 1/3 du temps. = Extra Dry

99T, **BB** va hit environ 280 combos.

445, **BB** va hit environ 240 combos.

A92hh, **BB** va hit environ 370 combos. Donc + mais pas énormément + non plus.

754, **BB** va hit environ 600 combos, donc mega drawy.

Voici donc les 3 grosses catégories de flop

Extra Dry	A high ou K high sans draw	Boards pairés et Boards monocolores
	A96r K94r	445 ou TT9 ou A96
Dry	A high ou K high avec draw	QJT98 high SANS draw
	A95 K84	Q74r
Drawy	7 high et moins	QJT98 high AVEC draw
	752r	Q97r ou Q87r ou J74

A noter que sur les boards pairés bas, **BB** a en théorie beaucoup de check raise, contrairement à des boards pairés moyens ou hauts.

Voici un tableau de sizing auquel on peut se référer **BTN** vs **BB**

BTN vs BB					
Sizing Cbet (%Pot)	20,00%	25,00%	33,00%	50,00%	66% +
Early Game			Extra Dry	Dry	Drawy
Mid/Late Game		Extra Dry	Dry	Drawy	
- 30bb Deep	Extra Dry	Dry	Drawy		

A noter que nos fréquences de Cbet sont + importantes à 30bb qu'à 100bb, c'est aussi pour cela qu'on va miser encore moins cher.

De plus, à 100bb donc en Early Game, notre range d'open est + tight, donc on a + souvent nuts, donc on veut miser + cher.

▲ Quand on est deep, Avantage Nuts > Avantage Range

– deep, Range > Nuts

▲ Sur les pots 3bet, on descend les sizings d'un cran, on ne mise presque jamais +50%

Si maintenant on open **CO** et call **BTN** (1 call IP pour simplifier)

On va changer de stratégie, et on va **Checker** toute notre range.

On s'adapte ensuite en fonction de nos mains en **Check/Call** ; **Check/Fold** ; **Check/Raise**.

On va recommencer à **Cbet** si on s'aperçoit que vilain est passif et ne va pas lui même mettre l'argent au milieu.

De +, en Micro-Limites, les adversaires vont prendre notre **Check** pour de la faiblesse et miser pour voler le coup avec des TrashHands, où on aura donc un avantage de nuts.

On peut également débiter par une strat de **Cbet** en Early, car Range + Tight donc avantage de Nuts donc on veut faire grossir le pot.

Egalement on peut **Cbet** dès qu'on joue EarlyPos vs LatePos (ex **HJ** vs **BTN**).

Enfin, contre **BB**, on va Cbet en moyennes fréquences, soit environ 55% du temps.

Pour le size, on fera 50% en Early Game et 33% en Mid/Late Game

On va **Cbet** nos mains en value, et en bluff toutes nos backdoor, nos gutshots, nos Ax suited nos mid paires bien kickées, et quels mains non naturels, correspondant à environ 55% du temps.

En résumé :

- J'open et la **BB** défend, on regarde le tableau
- J'open et IP défend, on check toute notre range et on s'adapte
- J'open et **SB** défend, on Cbet 55% de nos mains (50% en EarlyG ; 33% en Mid/LateG)