



## RH124 红帽系统管理 I

RH124-05-管理本地Linux用户和组



一、用户和组

## 什么是用户?

系统中的每个进程(运行进程)都作为一个**特定用户**运行。每个 文件归一个特定用户所有。对文件和目录的访问受到用户的限制。 与运行进程相关的用户可确定该进程可访问的文件和目录。

命令: id

该命令用于显示有关当前已登录用户的信息。也可以通过在用户名中传递作为id的首个参数来请求有关其他用户的基本信息。

命令: Is -I

查看某一文件或目录相关联的用户。第三列显示用户名。

## 查看进程信息

- ◆ 要查看进程可使用命令ps -aux
- ◇ 默认为仅显示当前shell中的进程

### 选项:

a:查看与某一终端相关的所有进程

u: 查看与进程相关的用户

# /etc/passwd文件

默认情况下,系统使用简单的"平面文件"/etc/passwd文件存储有关本地用户的信息。

[root@desktop ~]grep tom /etc/passwd

tom:x:501:501::/home/tom:/bin/bash

账户名:密码:UID:GID:描述:家目录:所使用的shell

# passwd文件详细

- ◆ username:是UID到名称的一种映射,便于用户使用
- ◆ password:以前是以加密格式保存密码的位置。现在密码 存储在/etc/shadow中
- ◆ UID:用户ID,标识用户的编号
- ◆ GID:用户的主要组ID编号
- ◆ GECOS:可以是任意文本,通常包含用户的实际名字
- ♦ /home/dir:用户的个人数据和配置文件的位置
- ◆ shell:用户登录时运行的程序。



## 什么是组?

与用户一样,组也有名称和编号(GID)。本地组在/etc/group中 定义

#### 主要组:

- ◆ 每个用户都有且只有一个主要组
- 通常,用户创建的新文件归主要组所有。
- 通常,新建用户的主要组名称与用户名相同。用户是此用户专用组 (UPG)的唯一成员。

#### 补充组 (附加组):

- ◆ 用户可以是0个或多个补充组的成员



# 组文件

# /etc/group中的每一行代表一个组,用:隔开不同项

◆ group\_name:组名

◆ password:组密码(一般不用)

♦ GID:组身份编号

♦ user\_list:组成员列表





二、获得超级用户访问权限

## root用户

- ▼ root用户是具有系统全部权限的用户,要执行诸如安装或删除软件以及管理系统文件和目录等任务,必须将特权升级到root用户
- ◆ 建议管理员在以普通用户登陆,仅在需要时升级 到root用户特权



su命令可以让用户切换至另一个用户账户。如果未指定账户名,则意味着使用root账户。当作为普通用户调用时,系统将提示输入要切换到的账户的密码。作为root用户调用时,则无需输入账户密码。

### 命令: su [-] username

♦ su username : 会启动non-login shell

su – username: 自动login shell

#### 区别:

su – 会将shell环境设置为如同以该用户身份完全登陆一样,而su仅以该用户身份使用当前的环境设置启动shell

### 使用sudo提升权限

sudo命令可以使用户根据/etc/sudoers文件中的设置,而被

允许以root或其他用户身份运行命令。与su之类的工具不同,

sudo要求输入其**自己的密码**以进行身份验证,这样可让管理员将

细微的权限交给用户来委派系统管理任务,而无需交出root密码。

#### 用法:

sudo 授权命令

### 密码验证:

初次执行sudo命令时,验证当前用户密码。

不需要验证目标用户的密码。

#### 配置sudo授权:

visudo或者vim /etc/sudoers



# /etc/sudoers

#### 格式:

用户 主机名=(运行身份) 命令程序列表

#### 实例:

david ALL= (root) /sbin/useradd

注:默认切换到root用户,默认需要验证密码

上述命令表示,david默认可以在任何主机中使用root用户执

行useradd命令。



三、管理本地用户账户

### useradd

### 命令: useradd

- ◆ 一些默认值从/etc/login.defs文件中读取。



## useradd-常用选项

◆ -u:指定用户UID

◆ -e:设置用户失效时间

◆ -d:指定家目录

◆ -g: 创建用户时候指定基本组

◆ -G: 创建用户时候指定附加组

◆ -s : 为用户指定登录的shell



## usermod (修改用户的属性)

命令: usermod

参数:

- ◆-g, --gid: 为用户指定主要组
- ◆-G,--groups:为用户指定一组补充组
- ◆-a,--append:与-G选项搭配使用(-aG),将用户附加到所给的补充组,而不将该用户从其他组删除
- ◆-d, --home: 为用户指定新的主目录
- ◆-m,--move:将用户主目录移动到新的位置。必须与-d搭配使用
- ◆-s,--shell:为用户账户指定新的登陆shell
- ◆-L , --lock: 锁定用户账户
- ◆-U, --unlock:解锁用户账户

## usermod变更组成员资格

### 实例:

- ◆ usermod -g student student 更改用户的主要组
- w usermod -aG wheel elvis
   elvis将用户添加到补充组

### userdel

### 命令: userdel

userdel username:可将用户从/etc/passwd中删除,但默认情

况下保留主目录不变

userdel -r username:同时删除用户和其主目录

### 实例:

```
useradd prince
userdel prince //ls -l /home查看
useradd bob
userdel -r bob //ls -l /home查看
```



# id和passwd

### 命令: id

♦ id:将显示用户信息,包括用户的UID编号和组成员资格

◆ id username:显示username的用户信息,包括用户的UID编号和组成员资格

### 命令: passwd

- ◆ passwd username:设置用户的初始密码或更改用户密码
- ▼ root用户可以将密码设置为任何值。如果密码不符合最低建议标准, 系统显示消息;不过之后会提示要求重新键入新密码,所有令牌也会 成功更新

## UID范围

### 特定的UID编号和编号范围供红帽Linux用于特殊目的

- ◆ UID 0:始终分配至超级用户root
- ◆ UID 1-200:是一系列"系统用户",静态分配给红帽的系统进程
- ◆ UID 201-999:是一系列"系统用户",供文件系统中没有自己的 文件的系统进程使用。通常在安装需要他们的软件时,从可用池中 动态分配他们。
- ◆ UID 1000+:供分配给普通用户的范围





四、管理本地组账户

# groupadd

groupadd groupname如果不带选项,则使用/etc/login.defs 文件中指定范围内的下一个可用GID

- ◆ -g:用于指定具体的GID
- ◆ -r:使用/etc/login.defs文件中所列有效系统GID编号范围内的GID创建系统组

#### 注意:

由于用户专用组(GID 1000以上)是自动创建的,因此通常建议预备一系列GID编号待用于补充组。较高的范围可以避免与系统组(GID0-999)产生冲突



# groupmod修改现有组

groupmod用于将组名更改为GID映射。

## 选项:

◆ -n:用于指定新的名称

◆ -g:用于指定新的GID

## 实例:

- groupmod –n javaapp appusers
- groupmod –g 6000 ateam



# groupdel删除组

## 实例:

groupdel javaapp

## 注意:

如果组是任何现有用户的**主要组**,则它不能被删除。与userdel一样,请检查所有文件系统,确保不遗留由该组拥有的任何文件





五、管理用户密码

## 密码策略

- ◇ 以前加密密码存储在全局可读的/etc/passwd中。

  后来将密码移动到/etc/shadow中
- ◆ 用户尝试登录时,系统在/etc/shadow中查询用户的条目,如果匹配则用户键入了正确的密码。



# shadow文件详解


### root用户的密码配置:

root:\$6\$vACL6866bGIMZ7Sh\$nvstpNvQQVO.J79kH.oiD9tQBTTiYQ4C708P 30BH/uWOaAF2j2V7/Dhnm9LkO3c6qLPGVJQGA8ZnwQt6ILUxW/:18037:0: 99999:7: : :

- ◆ name: 登陆名称,必须是系统中的有效账户
- ◆ passwd:已加密的密码。密码字段开头为感叹号时,表示改密码被锁定
- ♦ lastchange:最近一次更改密码的日期,以距离1970年1月1日的天数表示
- ◆ minage:可以更改密码前的最少天数,如果为0则表示"无最短期限要求"
- **▼ maxage**:必须更改密码前的最多天数
- ◆ warning:密码即将到期的警告期。以天数表示,0表示不提供警告
- ♦ inactive: 账户在密码到期后保持活动的天数,在这期限内,用户依然可以登录系统并更改密码。在指定天数过后,账户被锁定,变为不活动
- ◆ expire:账户到期日期,以距离1970年1月1日的天数表示
- ▶ blank:预留字段,供未来使用



# 密码时间



## chage-修改密码时间策略

#### 修改密码的时间策略:

chage -d 修改密码的时间戳

chage -E 设置密码过期日期(设置99999永不过期)

chage -I 查看密码信息

chage -I 密码更改的缓冲期

chage -M 密码更改的天数

chage -m 两次密码修改的间隔时间

chage -W 密码更改的警告天数

### 格式:

chage **-m** 0 **-M** 90 **-W** 7 **-I** 14 username

chage -d 0 username:强制在下次登录时更新密码

chage - username:列出用户名的当前设置

chage -E YYYY-MM-DD:将在指定的日期使账户到期



### 随堂练习

```
1、创建下面的用户、组和组成员关系:
  创建名字为adminuser 的组,并制定GID为5000;
  创建用户natasha,使用adminuser作为附属组;
  创建用户harry, 也使用adminuser 作为附属组;
  创建用户sarah,设置为不能登录的SHELL(/sbin/nologin);
  natasha, harry, sarah密码都是redhat; (echo redhat |passwd - -stdin user)
  将natasha用户添加到wheel补充组。(wheel组在系统中默认就有无需自 行创建)
2、切换到harry用户,尝试使用useradd创建用户tom;
  尝试使用sudo useradd创建用户tom:
  切换到root用户,使用visudo修改配置文件,允许harry使用root权限执行所有操
作。再次切换到harry用户,用sudo命令创建tom用户;
  查看/etc/passwd 及 /etc/group 验证上面创建的用户和组是否在文件里面。
3、修改harry的密码过期时间为2019-8-1 (chage -E YYYY-MM-DD)并强制
harry用户在下次登录时修改密码(chage -d 0 username);
  注销系统,使用harry用户进行登录验证。
```

