# 3.9 实战案例——使用 KVM 服务创建虚拟机

### 3.9.1 案例目标

- (1) 使用命令安装 KVM 组件。
- (2) 掌握 NAT 启动脚本的编写和使用。
- (3) 掌握在 NAT 模式下启动虚拟机。

## 3.9.2 案例分析

## 1. 规划节点

KVM 服务虚拟机节点规划,见表 3-9-1。

表 3-9-1 节点规划

IP 地址	主机名	节点
172.168.100.10	localhost	KVM

#### 2. 基础准备

使用 VMWare Workstation 软件安装 CentOS 7.2 操作系统,镜像使用提供的 CentOS-7-x86\_64-DVD-1511.iso,关闭防火墙并且配置 SELinux 规则,配置 IP 地址。YUM 源使用提供的 kvm\_yum 文件夹。

## 3.9.3 案例实施

#### 1. 安装 KVM

配置本地 YUM 安装源,将提供的 kvm\_yum 文件夹上传至/opt 目录,并配置本地 YUM 源,示例代码如下:

[root@localhost ~]# vi /etc/yum.repos.d/yum.repo

[kvm]

name=kvm

baseurl=file:///opt/kvm\_yum

gpgcheck=0

enabled=1

使用 YUM 安装 KVM 的主要组件及工具。示例代码如下:

[root@localhost ~]# yum install qemu-kvm openssl libvirt -y

启动 libvirtd 服务,示例代码示例代码如下:

[root@localhost ~]# systemctl start libvirtd

将/usr/libexec/qemu-kvm 链接为/usr/bin/qemu-kvm, 示例代码如下:

[root@localhost ~]# ln -s /usr/libexec/qemu-kvm /usr/bin/qemu-kvm

#### 2. 创建 NAT 模式 KVM 虚拟机

将 cirros-0.3.3-x86\_64-disk.img 镜像与 qemu-ifup-NAT 脚本文件上传到系统/root 目录下。

[root@localhost ~]# ls

cirros-0.3.3-x86\_64-disk.img qemu-ifup-NAT

给脚本赋予执行权限。示例代码如下:

[root@localhost ~]# chmod +x /root/qemu-ifup-NAT

通过 qemu-kvm 命令启动 KVM 虚拟机。示例代码如下:

[root@localhost ~]# qemu-kvm -m 1024 -drive file=/root/cirros-0.3.3-x86\_64-disk.img,if=virtio -net nic,model=virtio -net tap,script=/root/qemu-ifup-NAT -nographic -vnc :1

创建虚拟机完成后, cirros 用户登录虚拟机, 输入用户名为 cirros, 密码为 cubswin:)。然后输入 ip addr list 命令查询 IP 地址,最后输入 route -n 命令查询路由表。示例代码如下:

\$ ip addr list

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER\_UP> mtu 16436 qdisc noqueue

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

inet6::1/128 scope host

valid\_lft forever preferred\_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc pfifo\_fast qlen 1000

link/ether 52:54:00:12:34:56 brd ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.122.89/24 brd 192.168.122.255 scope global eth0

inet6 fe80::5054:ff:fe12:3456/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever							
\$ route -n							
Kernel IP routing table							
Destination	Gateway	Genmask	Flags Metric Ref		Use Iface		
0.0.0.0	192.168.122.1	0.0.0.0	UG	0	0	0 eth0	
192.168.122.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 eth0	