# 实训一 CentO7 的安装与基础配置

# 一、 软硬件准备

#### (一)软件准备:

推荐使用 VMwear, 我用的是 VMwear 15.5



## (二)硬件准备:

查看自己电脑配置, 计算机右键—属性: I5CPU 双核、内存 8G 以上



- 1、 去 BIOS 里修改设置开启虚拟化设备(F2, F10)
- 2、 安装 vm15.5 之前,在 BIOS 开启 CPU 虚拟化支持, https://jingyan.baidu.com/article/ab0b56305f2882c15afa7dda.html

# 二、 虚拟机准备

# (一)打开 VMwear 选择新建虚拟机

#### WORKSTATION 15.5 PRO"



默认"典型"安装



选择稍后安装操作系统



# (二)操作系统的选择

这里选择之后安装的操作系统,正确的选择会让 vm tools 更好的兼容。这里选择 linux 下的 CentOS7




## (三)虚拟机位置与命名(请一定要修改为自己学号后两位,以便提交作业)

虚拟机名称就是一个名字,在虚拟机多的时候方便自己找到,VMwear 的默认位置是在C盘下,我这里改成F盘,用自己学号建一个文件夹放这门课程的所有资料。



# (四)虚拟机磁盘大小




Ps: 磁盘容量暂时分配 20G 即可后期可以随时增加,。

勾选将虚拟磁盘拆分成多个文件,这样可以使虚拟机方便用储存设备拷贝复制。


- a) 单个文件的优点是在磁盘内容相对稳定时,其访问速度相对会快一点,但是如果虚拟磁盘增长很快,或容量变化很大,可能会产生大量碎片,性能下降会很明显。另一个缺点是如果单文件受损,相当于整个磁盘丢失,代价较大。
- b) 多个文件的处理方法的优点正是克服单文件的缺点,不过多文件的缺点在于文件链接复杂,访问效率相对单文件磁盘略为低些。

# (五)编辑虚拟机设置



#### 1. 内存大小和处理器数量

内存也是要根据实际的需求分配。我的宿主机内存是 16G 所以我给虚拟机分配 4G 内存。



处理器分配要根据自己的<mark>实际需求</mark>来分配。在使用过程中 CPU 不够的话是可以再增加的。 **处理器数量:**虚拟的 CPU 颗数,并不是实际的物理 CPU。


每个处理器的内核数量:虚拟的 CPU 内核数。

处理器内核总数:处理器内核总数 = 处理器数量 \* 每个处理器的内核数量。


所以配置虚拟机时,我们只需要关心 CPU 实际的线程数 是多少就行了,即配置的 处理器 内核总数 < CPU 实际的线程数 就行了。

注:一个 CPU 有多个内核(单核/双核/四核/六核/八核),而一个内核一般对应一个线程,但通过 Intel 的超线程技术,一个核心可以对应两个线程,即可以同时运行两个线程,并行处理两个任务。

可通过"计算机右键-管理-设备管理器-处理器查看处理器线程数"




2. 使用 ISO 镜像文件,选择 Centos 操作系统的镜像




#### 3. 网络连接类型的选择

添加一块网卡,使得虚拟机共2张网卡,网络适配器为仅主机模式(图中红色标识),网络适配器2为NAT模式(图中蓝色标识)



## 4. 取消不需要的硬件


选择声卡、打印机等不需要的硬件然后移除。



点击确定,已经创建好虚拟机。

# 三、 安装 CentOS7

## 1. 开启虚拟机



#### 2. 安装操作系统

开启虚拟机后会出现以下界面:

Install CentOS 7 安装 CentOS 7


Test this media & install CentOS 7 测试安装文件并安装 CentOS 7 Troubleshooting 修复故障

选择第一项,安装直接 CentOS 7, 回车,进入下面的界面




#### 3. 选择安装过程中使用的语言

这里选择英文、键盘选择美式键盘。点击 Continue




## 4. 首先设置时间




时区选择上海,查看时间是否正确。然后点击 Done




5. Software selection,在这里选择是最小化安装。





#### 6. 选择安装位置


在这里可以进行磁盘划分,建议使用自动分区。




6.1 如果选择 Automatically configure partitioning(自动配置分区),然后点击 done,就可以结束(选择自动配置分区,6.2 就不用做了)。




6.2 如果要求手动配置,选择 i wil configure partitioning(我将会配置分区),然后点击 done。(此步骤是手动配置分区方式才做,自动分区不用做,6.1 和6.2 两种方式选一种即可)




点击加号,选择/boot,给 boot 分区分 200M。最后点击 Add (此步骤是手动配置分区方式才做,自动分区不用做)




然后以同样的办法给其他三个区分配好空间后点击 Done(此步骤是手动配置分区方式才做,自动分区不用做)



然后会弹出摘要信息,点击 AcceptChanges(接受更改) (此步骤是手动配置分区方式才做,自动分区不用做)




7. 最后选择 Begin Installation(开始安装)




## 8. 设置 root 密码




设置 root 密码后点击 Done




# 9. 点击 USER CREATION 创建管理员用户



输入用户名密码后点击 Done




10. 等待系统安装完毕重启系统即可




Reboot 后,进入系统,输入用户名和密码,直接关机 poweroff

# 四、 虚拟机快照和克隆


1、虚拟机---快照---拍摄快照,快照名称: base1511



2、虚拟机---管理---克隆,



3、选择: 现有快照的方式进行克隆



4、创建完整克隆



5、修改克隆机的名称和位置,名称为: demo+学号后三位,位置的文件夹名也改为: demo+学号后三位



# 五、 虚拟机基础配置

## (一)网络基础配置


1、进入虚拟机,输入 ip a 可以查看我们的网卡配置情况


2、编辑我们的第二张网卡 NAT 网卡:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno33554960

进入第二张网卡配置文件、按键盘的i字母、插入状态


```
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPU4 FAILURE FATAL=no
IPV6INIT=qes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno33554960
UUID=c05bc677-9933-40ac-8cdf-ac03765d36fb
DEVICE=eno33554960
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.250.20
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.250.2
DNS1=114.114.114.114
```






3、保存网卡配置文件,退出后,重启网卡: systemctl restart network

# (二)使用 Mobax 进行连接



5、打开 MobaXterm1\_CHS1.exe,点击:会话




6、点击 ssh



7、点击:好的,就连上虚拟机了

## (三)SecureCRT 的链接

- 1. 解压压缩包,打开文件里 SecureCRTPortable.exe
- 2. 点击:链接---快速链接,协议:ssh2





#### (四)修改主机名

hostnamectl set-hostname 主机名(主机名为: demo+学号后三位)bash

uname 命令: 语法 uname [-amnrsv][--help][--version]

- 1. -a 或--all 显示全部的信息。
- 2. -n 或--nodename 显示在网络上的主机名称。
- 3. --version 显示版本信息。

#### (五)主机解析:

(hosts 配置文件是用来把主机名字映射到 IP 地址的方法) vi /etc/hosts

添加映射:

IP 地址 主机名(eg: 192.168.100.10 server )

## (六)安全配置 firwalld

iptables -F 清空指定的规则链上的规则;

iptables -X 删除用户自定义的引用计数为 0 的空链;

iptables -Z 置零计数器

iptables-save

#### (七)临时和永久关闭 Selinux

1. SELinux 有三种工作模式,分别是:

enforcing: 强制模式。违反 SELinux 规则的行为将被阻止并记录到日志中。

permissive: <mark>宽容</mark>模式。违反 SELinux 规则的行为只会记录到日志中。一般为调试用。

disabled: 关闭 SELinux。

#### 2. 临时关闭

[root@xuegod63 ~]# getenforce 查看当前状态

**Enforcing** 

[root@xuegod63 ~]# setenforce 0

(enforcing 和 permissive 模式可以通过 setenforce 1|0 命令快速切换。)

setenforce: SELinux is disabled

3. 永久关闭

[root@xuegod63 ~]# vi /etc/selinux/config

改: SELINUX=enforcing 为: SELINUX=disabled

[root@xuegod63 ~]# reboot 此步暂时不做

[root@xuegod63 ~]# setenforce 0

## (八) 安装本地 yum 仓库

1、 先检查 centos 官方源仓库

```
[root@localhost Desktop]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@localhost yum.repos.d]# ls
CentOS-Base.repo CentOS-Debuginfo.repo CentOS-Media.repo CentOS-Vault.repo
CentOS-CR.repo CentOS-fasttrack.repo CentOS-Sources.repo
```

2、删除官方仓库,并挂载本地光盘

```
[root@localhost yum.repos.d]# rm -rf C*
[root@localhost yum.repos.d]# mkdir /opt/centos
[root@localhost yum.repos.d]# mount /dev/sr0 /opt/centos
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
```

3、编辑本地仓库文件

```
[root@localhost yum.repos.d]# vi local.repo
[centos7]
name=centos7
baseurl=file:///opt/centos
gpgcheck=0
enabled=1
保存退出
[root@localhost yum.repos.d]# yum clean all
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
```

Cleaning repos: centos7 Cleaning up everything [root@localhost yum.repos.d]# yum repolist Loaded plugins: fastestmirror, langpacks centos7 | 3. 6 kB 00:00:00 (1/2): centos7/group\_gz 155 kB 00:00:00 (2/2): centos7/primary\_db 2.8 MB 00:00:00 Determining fastest mirrors repo id repo name status centos7 centos7 3,723 repolist: 3,723