3.9 实战案例——NFS 服务的使用

3.9.1 案例目标

- (1) 了解 NFS 服务的安装。
- (2) 了解 NFS 的配置与使用。

3.9.2 案例分析

1. 规划节点

Linux 操作系统的节点规划,见表 3-9-1。

表 3-9-1 节点规划

IP	主机名	节点
192.168.200.10	nfs-server	NFS 服务节点
192.168.200.20	nfs-client	NFS 客户端节点

2. 基础准备

该实战案例需要使用两台服务器,使用实战案例 3.3 安装的 Linux 系统作为 nfs-server 节点,再安装一台 CentOS 7.2 的虚拟机(1 核/2G 内存/20G 硬盘),作为 nfs-client 进行下述实验。

3.9.3 案例实施

1. 基础配置

修改两个节点的主机名,第一台机器为 nfs-server;第二台机器为 nfs-client。命令如下: nfs-server 节点:

[root@nfs-server ~]# hostnamectl set-hostname nfs-server

[root@nfs-server ~]# hostnamectl

Static hostname: nfs-server

Icon name: computer-vm

Chassis: vm

Machine ID: 1d0a70113a074d488dc3b581178a59b8

Boot ID: 7285608fd50c4da886e94c6a33873ed9

Virtualization: vmware

Operating System: CentOS Linux 7 (Core)

CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7

Kernel: Linux 3.10.0-327.el7.x86_64

Architecture: x86-64

nfs-client 节点:

[root@nfs-client ~]# hostnamectl set-hostname nfs-client

[root@nfs-client ~]# hostnamectl

Static hostname: nfs-client

Icon name: computer-vm

Chassis: vm

Machine ID: 06c97bdf0e6c4a89898aa7d58c6be2cc

Boot ID: f07cf0f9d31e4b2185de0f8db7dd456b

Virtualization: vmware

Operating System: CentOS Linux 7 (Core)

CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7

Kernel: Linux 3.10.0-327.el7.x86_64

Architecture: x86-64

2. 安装 NFS 服务

nfs-client 节点按照实战案例 3.7 中的方法配置 YUM 源。两个节点安装 NFS 服务。命令如下:

nfs-server 节点:

[root@nfs-server ~]# yum -y install nfs-utils rpcbind

nfs-client 节点:

[root@nfs-client ~]# yum -y install nfs-utils rpcbind

注意:安装 NFS 服务必须要依赖 RPC, 所以运行 NFS 就必须要安装 RPC。

3. NFS 服务使用

在 nfs-server 节点创建一个用于共享的目录,命令如下:

[root@nfs-server ~]# mkdir /mnt/test

编辑 NFS 服务的配置文件/etc/exports,在配置文件中加入一行代码,命令如下:

[root@nfs-server ~]# vi /etc/exports

[root@nfs-server ~]# cat /etc/exports

/mnt/test

192.168.200.0/24(rw,no_root_squash,no_all_squash,sync,anonuid=501,anongid=501)

生效配置,命令如下:

[root@nfs-server ~]# exportfs -r

配置文件说明:

- /mnt/test: 为共享目录(若没有这个目录,请新建一个)。
- 192.168.200.0/24: 可以为一个网段,一个 IP,也可以是域名。域名支持通配符,例如,*.qq.com。
 - rw: read-write, 可读写。
 - ro: read-only, 只读。
 - sync: 文件同时写入硬盘和内存。
 - async: 文件暂存于内存,而不是直接写入内存。
 - wdelay: 延迟写操作。
- no_root_squash: NFS 客户端连接服务端时,如果使用的是 root,那么对服务端共享的目录来说,也拥有 root 权限。显然开启这项是不安全的。
- root_squash: NFS 客户端连接服务端时,如果使用的是 root,那么对服务端共享的目录来说,拥有匿名用户权限,通常它将使用 nobody 或 nfsnobody 身份。
- all_squash: 不论 NFS 客户端连接服务端时使用什么用户,对服务端共享的目录来说, 都拥有匿名用户权限。
- anonuid: 匿名用户的 UID(User Identification,用户身份证明)值,可以在此处自行设定。
- anongid: 匿名用户的 GID(Group Identification,共享资源系统使用者的群体身份)值。

nfs-server 端启动 NFS 服务,命令如下:

[root@nfs-server ~]# systemctl start rpcbind

[root@nfs-server ~]# systemctl start nfs

nfs-server 端查看可挂载目录,命令如下:

[root@nfs-server ~]# showmount -e 192.168.200.10

Export list for 192.168.200.10:

/mnt/test 192.168.200.0/24

可以查看到共享的目录。

转到 nfs-client 端,在客户端挂载前,先要将服务器的 SELinux 服务和防火墙服务关闭,命令如下:

[root@nfs-client ~]# setenforce 0

[root@nfs-client ~]# systemctl stop firewalld

在 nfs-client 节点, 进行 NFS 共享目录的挂载, 命令如下:

[root@nfs-client ~]# mount -t nfs 192.168.200.10:/mnt/test /mnt/

无提示信息则表示成功,查看挂载情况。命令如下:

[root@nfs-client ~]# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/centos-root 18G 878M 17G 5% /

devtmpfs 903M 0 903M 0% /dev

tmpfs 913M 0 913M 0% /dev/shm

tmpfs 913M 8.6M 904M 1% /run

tmpfs 913M 0 913M 0% /sys/fs/cgroup

/dev/sda1 497M 125M 373M 25% /boot

tmpfs 183M 0 183M 0% /run/user/0

/dev/sr0 4.1G 4.1G 0 100% /opt/centos

192.168.200.10:/mnt/test 5.8G 20M 5.5G 1% /mnt

可以看到 nfs-server 节点的/mnt/test 目录已挂载到 nfs-client 节点的/mnt 目录下。

4. 验证 NFS 共享存储

在 nfs-client 节点的/mnt 目录下创建一个 abc.txt 的文件并计算 MD5 值,命令如下:

[root@nfs-client ~]# cd /mnt/

[root@nfs-client mnt]# 11

total 0

[root@nfs-client mnt]# touch abc.txt

[root@nfs-client mnt]# md5sum abc.txt

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e abc.txt

回到 nfs-server 节点进行验证,命令如下:

[root@nfs-server ~]# cd /mnt/test/

[root@nfs-server test]# 11

total 0

-rw-r--r-. 1 root root 0 Oct 30 07:18 abc.txt

[root@nfs-server test]# md5sum abc.txt

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e abc.txt

可以发现,在 client 节点创建的文件和 server 节点的文件是一样的。