
### ssh

 SSH (Secure Shell) é un protocolo de rede que permite un acceso seguro a través de unha conexión cifrada.



### ssh- Servidor


Primeiro temos que instalar o Servidor ssh:

- sudo apt update
- sudo apt install openssh-server
- Arquivos ubicados en /etc/ssh:
  - ssh-config: aplicación cliente ssh
  - sshd-config: o servidor ssh
  - arquivos de clave pública clave privada

- Podemos **xerar** de novo os arquivos de clave pública privada con:
  - sudo ssh-keygen -A


#### ssh- Cliente

Cando o cliente se conecta por primeira vez, recibe a clave pública do servidor, coa que se encriptará a comunicación:



A clave pública do equipo servidor gárdase no equipo cliente no
 HOME do usuario que inicia a conexión, na súa carpeta .ssh (oculta), no arquivo known\_hosts


SSH permite autenticar aos usuarios facendo uso de identidades dixitais (formadas cunha parella de claves privada-pública) e os algoritmos criptográficos de clave simétrica. O procedemento a seguir é **crear a identidade dixital** e **copiar** a clave **pública** no arquivo de claves autorizadas no host remoto



O usuario do equipo cliente pódese conectar cun usuario con outro nome no servidor. Neste exemplo **Manuel** se conecta co usuario **magasix**.

¿¿Onde ser gardan as claves??

- no cliente na carpeta .ssh do home de manuel
- > no servidor na carpeta **.ssh** do home de **magasix**



#### 1. CREACIÓN de claves no cliente

Para a creación de claves empregamos o comando **keygen**:

\$ ssh-keygen -f ~/.ssh/id\_jefe\_server1 -C "id para jefe en server1"

(Se non indicamos o nome do ficheiro ssh-keygen crea un ficheiro id\_rsa)

Temos así creado o par de claves na carpeta .ssh do home:

id\_jefe\_server1.pub (pública)
id\_jefe\_server1 (privada)

#### 2. Copiar a clave desde o cliente ao servidor, para dar acceso:

Empregaremos o comando ssh-copy-id que se executará no cliente:

#### \$ ssh-copy-id jefe@192.168.1.200

Que copiará o ficheiro público do usuario cliente, na carpeta .ssh de jefe, no servidor 192.168.1.200 Agora no servidor, no **home** de **jefe**, debe aparecer na carpeta **.ssh** un ficheiro **authorized\_keys** coas claves públicas das identidades dixitais autorizadas para autenticarse con claves por ssh

Agora podemos conectarnos desde o cliente, ou copiar algún ficheiro:

\$ ssh jefe@192.168.1.200

\$ scp foto1.png jefe@192.168.1.200:/home/jefe

Conectándonos como jefe, sen necesidade de introducir contrasinal.

#### **CREACIÓN** de novas claves no cliente

Podemos crear outro para de claves para outro servidor (ana en server2):

\$ ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id\_ana\_server2 -C "id para ana en server2"

Temos creado outro o par de claves:

id\_ana\_server2.pub (pública)
id ana server2 (privada)

Teremos 4 ficheiros (2 pares) na carpeta .ssh do home (~) do usuario do cliente.

Agora teríamos que copiar de novo a clave pública para ana, no server2.

\$ ssh-copy-id ana@192.168.1.222

E xa nos conectaríamos como ana a server2, indicando o ficheiro de clave privada, con:

\$ ssh -i ~/.ssh/id\_ana\_server2 ana@192.168.1.222

## ssh- Cliente – Gardar Favoritos

Podemos precisar acceder por ssh a diferentes equipos, con diferente porto e diferentes usuarios e identidades dixitais. Para facilitar as cousas podemos configurar ese perfil no home do noso usuario, nun ficheiro ~*l.*ssh/config. Este arquivo, coa configuración anterior:

```
E xa podemos conectarnos con:
Host jefe_server1
    User jefe
                                               $ ssh jefe server1 (a server1 como jefe)
    Hostname 192 168 1 200
    Port 22
                                               Ou ben:
    PubkeyAuthentication yes
    IdentifyFile ~/.ssh/id_jefe_server1
Host ana server2
                                               $ ssh ana_server2 (a server2 como ana)
    User ana
    Hostname 192.168.1.222
    Port 22
    PubkeyAuthentication yes
    IdentifyFile ~/.ssh/id ana server2
                                            Arguivos da clave privada
```

# SSHD- Configuración do servidor

Podemos configurar o servidor ssh editando o ficheiro **/etc/sshd\_config**. Algunhas son:

- Port 25. Cambia o porto
- PasswordAuthentication yes. Permite autenticación por password. Podemos cambialo a no, cando teñamos no noso servidor ben configurada a autenticación por claves.
- PermitRootLogin yes. Permite conectarse como root. Inseguro. Debería ser usado só de forma temporal

Despois hai que reiniciar o servizo:

\$ systemctl restart ssh

ou ben

**\$ service ssh restart**