REDES DE COMPUTADORES Y LABORATORIO

Christian Camilo Urcuqui López, MSc





BIBLIOGRAFÍA













COMPETENCIAS

- Aplicar de subredes
- Describir NAT
- Describir los protocolos ICMP, ARP y DHCP
- Describir TCP.



PREGUNTAS


- Suponga que su universidad comenzó con un prefijo de /24 para la red de las salas de computo de los edificios C, D y E; estos edificios cuentan con un aproximado de 255 equipos y se quiere ofrecer la conectividad por lo menos a 9 host adicionales.
- Con base al material estudiado para hoy, ¿Qué técnica aplicaría para resolver este problema?
- Aplique esta técnica a la dirección 192.168.170.10, explique el proceso donde ilustre el resultado de la dirección solo del primer nuevo host.
- ¿Por qué se utiliza NAT?



MÁSCARAS Y PREFIJOS

255.255.0.0

• Las máscaras y los prefijos representan lo mismo, es decir, la cantidad de bits de la dirección IP que representan a la red.







MÁSCARAS Y PREFIJOS

192.168.168.100 / 24

Ó

Es lo mismo

192.168.168.100

255.255.255.0



DIRECCIÓN DE RED

Dirección IP = 192.168.55.100

Máscara = 255.255.255.0

Los protocolos de enrutamiento transportan los prefijos hasta los enrutadores.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PREFIJOS

Ventajas

 Los paquetes pueden ser reenviados con base a la porción de red de la dirección (permite que las tablas de enrutamiento sean más pequeñas y no se requiere un registro por cada host).

Desventajas

- La dirección de un host depende de su ubicación en la red y los enrutadores solo podrán entregar paquetes a esa dirección de red.
- La jerarquía desperdicia direcciones si no se administran con cuidado.

- Los números de red se administran a través de una corporación sin fines de lucro llamada ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) delega un espacio de direcciones a varias autoridades regionales, las cuales reparten las direcciones las direcciones IP a los ISP y otras compañías.
- El enrutamiento por prefijo requiere que todos los hots en una red tengan el mismo número de red y puede presentar problemas cuando la red tiende a aumentar su tamaño.







- Una subred es una división de una red más grande.
- Nace del desperdicio de bits subutilizados de la sección de host.

Suponga la dirección de red

10.0.0.0 (notación punteada)

00001010.00000000.00000000.00000000 (bits)

11111111.00000000.00000000.00000000 (bits)

Máscara

255.0.0.0

• Para este caso tenemos un total de bits de host $2^{24} = 16.777.216$



- La idea es tomar bits de la porción de host y asignarlos a la porción de red.
- Suponga que vamos a utilizar $\frac{4 \text{ bits prestados}}{2^4 = 16 \text{ subredes}}$, es decir, vamos a representar

10.0.0.0 (notación punteada)

111111111111110000.000000000.00000000 (bits)

El resultado es una máscara de subred de

255.240.0.0

- Conclusión, estamos dividiendo la 10.0.0.0 en 16 subredes, mucho más pequeñas.
- La máscara define los bits para red y subred



Retomemos la dirección IP 192.168.168.100 / 24

Dirección de red

192.168.168.0

Vamos a crear 8 subredes ¿Cuántos bits necesitamos de host?

11000000.10101000.10101000.00000000

Máscara 255.255.255.224



11000000.10101000.10101000.00000000

111111111111111111111111111111100000

Máscara 255.255.255.224 Subredes creadas

11000000.10101000.10101000.<mark>000</mark>000000 192.168.168.0

11000000.10101000.10101000.<mark>001</mark>00000 192.168.168.32

11000000.10101000.10101000.<mark>010</mark>00000 192.168.168.64

11000000.10101000.10101000.<mark>011</mark>00000 192.168.168.96

11000000.10101000.10101000.10000000 11000000.10101000.10101000.10100000 11000000.10101000.10101000.11000000 11000000.10101000.10101000.11100000



Subredes creadas

11000000.10101000.10101000.<mark>001</mark>00000 192.168.168.32

11000000.10101000.10101000.<mark>010</mark>00000 192.168.168.64

11000000.10101000.10101000.<mark>01100000</mark> 192.168.168.96

11000000.10101000.10101000.10000000 11000000.10101000.10101000.10100000 11000000.10101000.10101000.11100000 11000000.10101000.10101000.11100000 Cada una de las subredes tiene una capacidad para direccionar 5 bits de host:

11000000.10101000.10101000.01000001

Host1: 192.168.168.65

11000000.10101000.10101000.01000010

Host2: 192.168.168.66

.

11000000.10101000.10101000.111111111

Dirección de difusión: 192.168.168.255

• El ejemplo del libro nos ilustra una universidad con un prefijo de /16 y donde se requiere crear tres áreas (subredes)

| Ciencias Computacionales: | 10000000 | 11010000 | 1lxxxxxxxx | XXXXXXXX |
|---------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Ingeniería Eléctrica: | 10000000 | 11010000 | 00lxxxxxx | XXXXXXX |
| Arte: | 10000000 | 11010000 | 011 lxxxxx | XXXXXXX |

Aquí, la barra vertical (|) muestra el límite entre el número de la subred y la porción del host.





Figura 5-49. División de un prefijo IP en redes separadas mediante el uso de subredes.



- El enrutador aplica un AND a la dirección del destino con la máscara para cada subred y verifica que el resultado sea el prefijo correspondiente.
- Suponga que se requiere enviar un paquete a la dirección IP 128.208.2.151.
 Verifiquemos si el destino es CC.



128.208.2.151 10000000 11010000 00000010 10010111 11111111 11111111 10000000 00000000 255.255.128.0 AND 10000000 11010000 00000000 00000000 ΙE 128.208.0.0/18 128.208.0.0 128.208.0.0/16 128.208.128.0/17 No coincide para la CC (a Internet) 128.208.96.0/19


Ahora probemos para el departamento de IE

128.208.2.151 10000000 11010000 00000010 10010111 11111111 11111111 0000000 00000000 255.255.0.0 AND 10000000 11010000 00000000 00000000 ΙE 128.208.0.0/18 128.208.0.0 128.208.0.0/16 Coincide con IE 128.208.128.0/17 (a Internet) 128.208.96.0/19

Las divisiones de las subredes se pueden cambiar a través de la máscara de red internamente en cada institución sin depender de

la ISP y de la ICANN.








Nadie sabe cuántas redes están conectadas a Internet

Zona libre predeterminada, acá no funcionan las


reglas predeterminada



trabajar con grandes cargas de paquetes en redes backbone –

Una red troncal de Estados Unidos

core routers





128.208.96.0/19

Reglas predeterminadas



Una red troncal europea

EL PROBLEMA DEL TAMAÑO DE LAS TABLAS DE ENRUTAMIENTO

- El procesamiento aumenta por lo menos en forma lineal con respecto al tamaño de la tabla. Una mayor comunicación aumenta la probabilidad de que algunas partes se pierdan, por lo menos en forma temporal, lo que tal vez conduzca a inestabilidades en el enrutamiento.
- Con el fin de reducir las tablas de enrutamiento se aplica una perspectiva parecida que en las subredes.
- Se combinan varios prefijos pequeños en un solo prefijo más grande. Este proceso se conoce como **agregación de rutas.** El prefijo más grande se le denomina **superred** para contrastar con las otras subredes resultantes. Es decir, la misma dirección IP que el enrutador trata como /22 (2⁸ direcciones) puede ser tratada por otro enrutador como parte de un prefijo /20 más grande (2¹² direcciones).
- La responsabilidad de tener el prefijo correspondiente es del enrutador.
- Este diseño se conoce como CIDR (Classless InterDomain Routing)



CIDR (CLASSLESS INTERDOMAIN ROUTING)






Figura 5-51. Agregación de prefijos IP.

Como hemos visto las direcciones IPv4 tienen un límite y estamos escasos...

NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

- Las direcciones IP son escasas. Un ISP podría tener una dirección con un prefijo de /16, lo cual da 65534 números host. Si tiene más clientes que esos, tiene un problema.
- Una solución es migrar a IPv6, pero, se requerirá mucho tiempo e inversión para lograrlo.
- Mientras tanto, existe otra solución que es la aplicación de NAT (documentada en la <u>RFC 3022</u>).

NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

- El objetivo de la NAT es que el ISP asigne a cada hogar o negocio una dirección IP (puede ser un grupo pequeño) para el tráfico de Internet.
- Dentro de la red del cliente hay solo una dirección IP para enrutar el tráfico interno y antes de salir a Internet esta es traducida a la dirección IP pública compartida.
- Las traducciones hacen uso de tres rangos de direcciones IP que se han declarado como privados.

```
10.0.0.0 - 10.255.255.255/8 (16,777,216 hosts)
172.16.0.0 - 172.31.255.255/12 (1,048,576 hosts)
192.168.0.0 - 192.168.255.255/16 (65,536 hosts)
```

NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

- La caja NAT transforma la dirección IP interna, 10.0.0.1 a la dirección verdadera del cliente, 198.60.42.12.
- A menudo las NAT vienen incorporadas en los firewall para el análisis de las paquetes enviados y recibidos. También, se pueden encontrar en los enrutadores.

El puerto es importante para la NAT ya que le permite identificar el proceso emisor y al receptor.

proceso su identificación debe analizar puerto origen y uno destino.





Figura 5-55. Colocación y funcionamiento de una caja NAT.

salida

PROTOCOLOS DE CONTROL EN INTERNET




- ICMP (Internet Control Massage Protocol) es un protocolo que informa sobre un evento inesperado en el procesamiento de un paquete en un enrutador.
- También es utilizado para probar Internet.

| Tipo de mensaje | Descripción | |
|---|---|--|
| Destination unreachable (Destino inaccesible). | No se pudo entregar el paquete. | |
| Time exceeded (Tiempo excedido). | El tiempo de vida llegó a cero. | |
| Parameter problem (Problema de parámetros). | Campo de encabezado inválido. | |
| Source quench (Fuente disminuida). | Paquete regulador. | |
| Redirect (Redireccionar). | Enseña a un enrutador la geografía. | |
| Echo and echo reply (Eco y respuesta de eco). | Verifica si una máquina está viva. | |
| Timestamp request/reply (Estampa de tiempo, Petición/respuesta). | Igual que solicitud de eco, pero con marca de tiempo. | |
| Router advertisement/solicitation (Enrutamiento anuncio/solicitud). | Busca un enrutador cercano. | |




PROTOCOLOS DE CONTROL EN INTERNET



- ARP (Address Resolution Protocol) encargado de encontrar la dirección de hardware (MAC) que corresponde a una determinada dirección IP.
 - Las máquinas luego de ejecutar ARP almacenan sus resultados en cache.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 Es un proceso para configuración dinámica de los host; para ello debe existir un servidor DHCP responsable

La técnica del arrendamiento





LA CAPA DE TRANSPORTE

- Recordemos.... La capa de red provee entrega de paquetes punto a punto mediante el uso de datagramas o circuitos virtuales.
- El objetivo de la capa de transporte es proporcionar un servicio de transmisión de datos eficiente, confiable y económico a sus usuarios, procesos que normalmente son de la capa de aplicación.
- Gracias a esta capa, los programados pueden escribir código de acuerdo con un conjunto estándar de primitivas; estos programas pueden funcionar en una amplia variedad de redes sin necesidad de preocuparse por lidiar con diferentes interfaces de red y distintos niveles de confiabilidad.

PRÓXIMA CLASES - COMPETENCIAS

- Describir TCP (Jueves)
- Aplicar la clase Multicastsocket en Java. (Viernes No hay clase)
- Aplicar la API de Java la resolución de problemas con UDP Streaming. (Viernes No hay clase)



LECTURAS

| Material utilizado | 1. Arboleda, L. (2012). Programación en Red con Java. 2. Harold, E. (2004). Java network programming. " O'Reilly Media, Inc.". 3. Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de computadoras. Pearson educación. 4. Reese, R. M. (2015). Learning Network Programming with Java. Packt Publishing Ltd. |
|---|--|
| Actividades DESPUÉS clase – jueves (11 y 18) | Al. Al. Leer del libro 3 el contenido desde la sección 6.5.1 hasta la 6.5.7 |
| Actividades DESPUÉS clase – viernes (19 septiembre) | A3. Leer la sección 9 del libro l A2. Leer la sección 8 del libro l |



REFERENCIAS

- https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju5o62x-vdAhXjtlkKHaouDcAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Feltallerdelbit.com%2Fdireccionamiento-ip%2F&psig=AOvVaw3E_T5IpV-ANtL0eEQbHtkg&ust=1538700259199893
- 2. https://www.cisco.com/c/dam/en/us/support/docs/ip/dynamic-address-allocation-resolution/19580-dhcp-multintwk-4.gif