基于MATLAB的语音信号去

杨跃浙 WA2214014

杨昀川 WA2214022



实验原理

IIR 滤波器设计原理 FIR 滤波器设计原理 谱减法滤波 卡尔曼滤波

实验记录

IIR 滤波器 自带的IIR 滤波器 FIR 滤波器 自带的FIR 滤波器 谱减法滤波 卡尔曼滤波



技术指标

- 在设计 IIR 滤波器之前,需要明确滤波器的设计目标和性能要求。以下是常见的设计技术指标:
- 通带截止频率 fp , 阻带截止频率 fs : 滤波器允许信号通过或被衰减的频率界限。
- 通带波动 (Passband Ripple, δ p): 通带范围内信号允许的最大幅度波动
- 阻带衰减 (Stopband Attenuation, δs): 阻带范围内信号的最小衰减量
- 过渡带宽(Transition Bandwidth, Δf): 通带和阻带之间的频率范围,越窄意味着更高的滤波器阶数。
- 采样频率 (Sampling Frequency, Fs): 离散信号的采样频率,影响滤波器设计的归一化频率。 技术指标通常通过以下参数表示:



巴特沃斯滤波器计算阶数

■ 滤波器阶数 n 决定了滤波器的陡峭程度, 其计算公式为:

$$n = \lceil \frac{\log\left(\sqrt{\frac{10^{0.1\delta_s} - 1}{10^{0.1\delta_p} - 1}}\right)}{2\log\left(\frac{\omega_s}{\omega_p}\right)} \rceil$$

- 其中:
- ωp = 2 fp/Fs: 归一化通带频率。
- ωs = 2 fs/Fs: 归一化阻带频率。
- ■「· 7: 向上取整,确保阶数为整数。



巴特沃斯滤波器设计步骤

- 1. 确定技术指标
- 2. 计算归一化频率:
- 通帯截止頻率 $f_p = 3000 \,\mathrm{Hz}$ 。
- 阻带截止频率 $f_s = 5000 \, \text{Hz}$ 。

$$\omega_p = \frac{f_p}{F_s/2} \approx 0.136, \quad \omega_s = \frac{f_s}{F_s/2} \approx 0.227$$

• 3. 使用公式计算滤波器阶数:

$$n = \lceil \frac{\log\left(\sqrt{\frac{10^{0.1 \cdot 70} - 1}{10^{0.1 \cdot 1} - 1}}\right)}{2\log\left(\frac{0.227}{0.136}\right)} \rceil = 4$$

- 4. 设计滤波器原型。
- 5. 根据频率要求完成滤波器变换, 生成最终的低通滤波器。

- 通带波动 $\delta_p = 1 \, dB$ 。
- 阻带衰减 $\delta_s = 70 \, \mathrm{dB}$ 。
- 采样频率 $F_s = 44100 \, \text{Hz}$.



巴特沃斯滤波器的MATLAB 实现

```
elseif strcmp(filter_type, 'IIR滤波器')
% 使用 `buttord` 计算IIR滤波器的阶数和截止频率
[iir_order, wn] = buttord(passband_cutoff/(app.fs/2), stopband_cutoff/(app.fs/2), passband_attenuation, stopband_attenuation);
% 使用计算出的阶数和截止频率设计 Butterworth 低通滤波器
[b, a] = butter(iir_order, wn); % 使用计算的阶数和归一化截止频率
app.filtered_audio = filter(b, a, app.noisy_audio);
```



技术指标

- 采样频率 (fs): 信号的采样频率, 决定信号频谱的范围 (-fs/2 到 fs/2)。
- 通带截止频率 (fp): 滤波器在通带内信号无损通过, 截止频率 fp 定义通带的上限。
- 阻带截止频率 (fs): 滤波器对高于 fs 的频率信号进行完全衰减。
- 通带波动(δp): 滤波器在通带内允许的幅度波动(以 dB 表示)。
- 阻带衰减(δs): 滤波器在阻带内要求的最小衰减(以dB表示)。
- 过渡带宽 (Δf): 通带和阻带之间的过渡宽度,定义为 $\Delta f = fs fp$ 。



窗函数法设计 FIR 低通滤波器

窗函数	过渡带宽	阻带衰减
矩形窗	$1.8\pi/N$	$21\mathrm{dB}$
汉宁窗	$6.2\pi/N$	$44\mathrm{dB}$
海明窗	$6.6\pi/N$	$53\mathrm{dB}$
布莱克曼窗	$11\pi/N$	$74\mathrm{dB}$

表 1: 常见窗函数的特性比较



滤波器阶数计算

滤波器的阶数 N 与窗函数的特性及过渡带宽直接相关。为避免单位冲突,应首先对过渡带宽 Δf 进行归一化。归一化的过渡带宽定义为:

$$\Delta f_{
m norm} = rac{\Delta f}{f_{
m sampling}/2}$$

其中: fsampling 是采样频率; Δf 是通带和阻带之间的过渡带宽。 滤波器阶数的公式 应修正为:

$$N \ge \frac{k}{\Delta f_{
m norm}}$$

其中k是窗函数的过渡带特性常数。



FIR低通滤波器设计步骤

- 1. 确定技术指标,包括采样频率、通带截止频率、阻带截止频率、过渡带宽、通带波动和阻带衰减。
- 2. 对过渡带宽 ∆f 进行归一化
- 3. 选择窗函数,根据阻带衰减和过渡带宽平衡性能与复杂度。例如: 高阻带衰减要求时,选择布莱克曼窗。适中性能要求时,选择汉宁窗或海明窗。简单设计场景可选择矩形窗。
- 4. 根据窗函数的特性计算滤波器阶数 N。
- 5. 生成理想的低通滤波器冲激响应:

$$h_d[n] = \begin{cases} \frac{\sin(2\pi f_c n)}{\pi n}, & n \neq 0\\ 2f_c, & n = 0 \end{cases}$$

• 6. 使用窗函数 w[n] 对冲激响应 hd[n] 进行加权修正: $h[n] = h_d[n] \cdot w[n]$

• 7. 验证滤波器性能, 绘制频率响应并检查是否满足设计要求。



FIR 滤波器的MATLAB 代码实现

```
if strcmp(filter_type, 'FIR滤波器')
   % 根据阻带衰减选择最简单的窗函数
   if stopband_attenuation <= 21</pre>
       window_type = 'rectwin';
       transition band = 1.8 * pi;
   elseif stopband attenuation <= 44</pre>
       window_type = 'hann';
       transition band = 6.2 * pi;
   elseif stopband_attenuation <= 53</pre>
       window_type = 'hamming';
       transition_band = 6.6 * pi;
   else
       window_type = 'blackman';
       transition band = 11 * pi;
   end
   % 计算滤波器阶数
   delta_f = (stopband_cutoff - passband_cutoff) / app.fs; % 归一化过渡带宽
   order = ceil(transition band / delta f); % 计算阶数
   if mod(order, 2) == 0
       order = order + 1; % 确保阶数为奇数
   end
   % 理想低通滤波器的冲激响应
   n = 0:order;
   center = floor(order / 2);
   h_{low} = (sin(2 * pi * passband_cutoff * (n - center) / app.fs) ./ (pi * (n - center)));
   h low(center + 1) = 2 * passband cutoff / app.fs; % 修正中心点, 避免除以0
```



谱减法的基本原理

 普减法是一种经典的语音信号降噪方法,尤其适用于宽带噪声(如高斯白噪声)的抑制。 其基本假设是,语音信号和噪声在频域上是相互独立的。带噪信号可以建模为语音信号与噪声的叠加:

$$y(t) = x(t) + d(t)$$

其中:

- y(t): 观测到的带噪信号;
- x(t): 目标语音信号;
- d(t): 噪声。



• 通过傅里叶变换,将信号转换到频域:

$$Y(f) = X(f) + D(f)$$

- 其中:
- Y(f): 带噪信号的频谱;
- X(f): 目标信号的频谱;
- D(f): 噪声的频谱。
- 谱减法的核心思想是, 通过减去估计的噪声频谱 ID(f)I, 恢复语音信号的频谱幅值:
- |X(f)| = |Y(f)| |D(f)|

对于功率谱形式,有:

$$|X(f)|^2 = |Y(f)|^2 - |D(f)|^2$$

■ 最终, 通过对估计的 X(f) 进行反傅里叶变换, 恢复时域的去噪信号。



谱减法的基本算法

- (1) 带噪信号的短时傅里叶变换 (STFT)
- 将带噪信号划分为多个短时帧, 利用短时傅里叶变换 (STFT) 将每一帧转换到频域:

$$Y(f,t) = STFT(y(t))$$

- 其中 t 表示时间帧的索引。
- (2) 噪声估计在语音信号的静音段或非语音段中,估计噪声频谱 ID(f)I。假设此时语音信号为零,则 IY(f)I 可直接作为噪声频谱的估计。



• (3) 幅度谱减法 对每一帧 t, 执行以下减法:

$$|X(f,t)| = |Y(f,t)| - \alpha |D(f)|$$

- 其中, α:噪声权重因子,通常取值1~2,用于调整降噪程度。
- 当结果为负值时, 进行截断处理:


$$|X(f,t)| = \max(|Y(f,t)| - \alpha |D(f)|, 0)$$

- (4) 相位恢复
- 利用带噪信号的相位信息恢复目标信号频谱:

$$X(f,t) = |X(f,t)|e^{j\angle Y(f,t)}$$

- (5) 反短时傅里叶变换 (ISTFT)
- 对每帧的 X(f,t) 执行逆变换, 叠加得到时域的去噪信号。





谱减法的MATLAB 实现

```
elseif strcmp(filter_type, '谱减法')
% 谱减法降噪
noisy_audio_fft = fft(app.noisy_audio);
noise_estimate = mean(abs(noisy_audio_fft)); % 简单估计噪声频谱
noise_subtracted_fft = max(abs(noisy_audio_fft) - noise_estimate, 0); % 谱减
phase = angle(noisy_audio_fft); % 保留相位信息
noise_subtracted_signal = noise_subtracted_fft .* exp(1i * phase); % 还原复数形式
app.filtered_audio = real(ifft(noise_subtracted_signal)); % 还原时域信号
```



卡尔曼滤波基本原理

- 卡尔曼滤波器的核心思想是利用递归方法,在每一时刻结合系统的先验信息和测量信息,通过加权平均计算系统的最优状态估计。
- 系统的状态可以描述为以下形式的离散线性状态空间模型:

$$x_k = F_k x_{k-1} + B_k u_k + w_k$$
$$z_k = H_k x_k + v_k$$

• 其中:

• xk: 系统在时刻 k 的状态向量;

Fk: 状态转移矩阵, 描述系统从时刻 k − 1 到 k 的状态变化;

■ Bk: 控制输入矩阵, 作用于控制量 uk;

• wk: 过程噪声, 假设服从零均值高斯分布 wk~N(0,Qk), 其中Qk是过程噪声的协方差矩阵;

• zk: 时刻 k 的观测值;

• Hk: 观测矩阵, 将状态向量映射到测量空间;

• vk: 测量噪声,假设服从零均值高斯分布 vk ~ N (0, Rk),其中 Rk 是测量噪声的协方差矩阵。



卡尔曼滤波器的递归过程

- (1) 预测阶段
- 根据状态转移方程和控制输入, 预测系统在时刻 k 的状态 Xk 和误差协方差 Pk:

$$\hat{x}_{k|k-1} = F_k \hat{x}_{k-1|k-1} + B_k u_k$$

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q_k$$

- 其中:
- $\hat{x}_{k|k-1}$ 刻 k 的状态预测值;
- $P_{k|k-1}$: 态预测的协方差矩阵。



- (2) 更新阶段
- 根据观测值 zk, 结合预测值, 更新状态估计和协方差:


$$K_k = P_{k|k-1}H_k^T (H_k P_{k|k-1}H_k^T + R_k)^{-1}$$
$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - H_k \hat{x}_{k|k-1})$$
$$P_{k|k} = (I - K_k H_k) P_{k|k-1}$$

其中:

- K_k : 卡尔曼增益矩阵, 平衡预测与观测的权重;
- $\hat{x}_{k|k}$: 时刻 k 的状态估计值;
- $P_{k|k}$: 状态估计的协方差矩阵;
- $z_k H_k \hat{x}_{k|k-1}$: 观测残差 (或称为创新)。




卡尔曼滤波器的MATLAB 实现




```
elseif strcmp(filter type, '卡尔曼滤波')
   % 卡尔曼滤波降噪
   0 = 0.041; % 过程噪声
   R = 0.06; % 测量噪声
   N = length(app.noisy_audio); % 确保使用原始信号长度
   x_est = zeros(N, 1); % 初始化滤波后的信号数组
   P = 1; % 初始误差协方差
   x est(1) = app.noisy audio(1); % 使用第一个输入值初始化
   for i = 2:N
      % 预测步骤
      x \text{ pred} = x \text{ est}(i - 1);
      P \text{ pred} = P + 0;
      % 更新步骤
      K = P pred / (P pred + R); % 计算卡尔曼增益
      x_est(i) = x_pred + K * (app.noisy_audio(i) - x_pred); % 更新估计值
      P = (1 - K) * P pred; %更新误差协方差
   end
   % 确保输出长度与输入相同
   app.filtered audio = x est;
```




FIR 滤波器









自带的 FIR 滤波器










IIR 滤波器







自带的 IIR 滤波器






谱减法 滤波器





卡尔曼滤波器



添加噪声

播放加噪后音频

原始 自目也 电风价

滤波器选择

播放降噪后音频

FIR滤波器

Ψ

0.8

频域

0.6


时域

滤波

MATLAB App

选择文件

播放原音频





THANKS

