R01 Import de données

A partir du package de base, R peut lire les données stockées dans des fichiers texte, à partir notamment des fonctions read.table, read.csv, read.delim, read.csv2, read.delim2, et scan.

R lit également les fichiers d'autres formats, parmi lesquels Excel et SAS que nous présentons dans ce document. La lecture de ces formats nécessite l'installation préalable de certains packages qui ne font pas partie du package de base : gdata et gremisc pour la lecture de classeurs Excel (fonction read.xls), foreign pour la lecture de tables SAS (fonction read.ssd).

1. Import de fichiers texte

On se placera dans le cas où les données se présentent sous la forme tabulaire avec des lignes correspondants aux observations et des colonnes correspondant aux variables.

Exemple 1:

Pays	gini	farm	rent	gnpr	labo	inst	ecks	deat	demo
Argentine	86.3	98.2	32.9	374	25	13.6	57	217	2
Australie	92.9	99.6		1215	14	11.3	0	0	1
Autriche	74	97.4	10.7	532	32	12.8	4	0	2
Belgique	58.7	85.8	62.3	1015	10	15.5	8	1	1
Bolivie	93.8	97.7	20	66	72	15.3	53	663	3
Brésil	83.7	98.5	9.1	262	61	15.5	49	1	3
Canada	49.7	82.9	7.2	1667	12	11.3	22	0	1
Chili	93.8	99.7	13.4	180	30	14.2	21	2	2

1.1. La fonction read. table

La manière la plus simple d'importer un fichier texte tel que celui de l'exemple 1 est d'utiliser la fonction read.table.

La fonction read.table comporte de nombreuses options dont voici les valeurs par défaut (c'est-à-dire celles utilisées par le logiciel si elles ne sont pas spécifiées par l'utilisateur).

```
read.table(
    file,
    header=FALSE,
    sep="",
    quote="\",
    dec=".",
    row.names,
    col.names,
    as.is=FALSE,
    na.strings="NA",
    colClasses=NA,
    nrows=-1,
    skip=0,
    check.names=TRUE,
    fill=!blank.lines.skip,
    strip.white=FALSE,
    blank.lines.skip=TRUE,
    comment.char= "#")
```

file

L'option file donne le nom du fichier (entre "", ou entre ' ' ou une variable de mode caractère), éventuellement avec son chemin d'accès (le symbole \ est interdit et doit être remplacé par /, même sous Windows), ou un accès distant à un fichier de type URL (http://...).

header

Si header=TRUE, le fichier contient les noms des variables sur la première ligne. Sinon, header=FALSE et on n'a pas besoin de le préciser puisqu'il s'agit de la valeur par défaut.

Ainsi, si on importe le fichier de l'exemple 1, on utilise l'option header=true.

sep

Dans un fichier texte, il peut y avoir différents séparateurs. On précise le type de séparateur avec l'option sep=. On a le choix entre :

- le séparateur par défaut sep="" qui utilise n'importe quel espace blanc (espaces, tabulations, ou retour chariot),
- sep=""
- sep="\t" pour les tabulations.

Dans le cas où l'on dispose d'un fichier séparé par des tabulations qui contient des valeurs manquantes, il est indispensable de préciser l'option $sep="\true{"}\true{"}$.

Exemple 2: importation du fichier auto2004 original

Les premières lignes du fichier se présentent sous la forme suivante :

Modele Cylindree Citroen C2 1.1 Base	Puissan	ce	Vitesse	Poids	Largeur	Longueur
Citroen CŽ 1.1 Base	1124	61	158	932	1659	3666
Smart Fortwo Coupe	698	52	135	730	1515	2500
Mini 1.6 170 1598	170	218	1215	1690	3625	
Nissan Micra 1.2 65	1240	65	154	965	1660	3715
Renault Clio 3.0 V6	2946	255	245	1400	1810	3812
Audi A3 1.9 TDI 1896	105	187	1295	1765	4203	

La 1^{ère} ligne correspond au nom des variables. On utilise par consequent l'option header = TRUE.

Le séparateur est une tabulation. On utilise l'option sep=' \t'.


```
A = read.table(
   'd:/R - données import/auto2004_original.txt',
   header = TRUE,
   sep = '\t')
```

On peut ensuite visualiser les données avec la commande fix (A).

encoding

L'option encoding est utilisée pour lire des fichiers qui contiennent des caractères non ASCII.

Par exemple, si le fichier contient des caractères latin1 tels que ci-dessous :



La lecture du fichier se fera selon la syntaxe suivante :

```
read.table(file("file.dat", encoding="latin1"))
```

skip

Indique le nombre de lignes à sauter avant de commencer la lecture des données.

Exemple 3: importation du fichier auto2004_original_ligne3

Les 3 premières lignes du fichier décrivent les données. On importe les données qu'à partir de la 4^{ème} ligne.

```
Fichier auto
.
24 observations
1 variable caractère, 5 variables numériques
Modele Cylindree
Citroen C2 1.1 Base
                                              Vitesse Poids
                           Puissance
                                                                Largeur Longueur
                           1124
                                    61
                                              158
                                                       932
                                                                1659
                                                                         3666
Smart Fortwo Coupe
                                                       730
                           698
                                     52
                                              135
                                                                1515
                                                                         2500
Mini 1.6 170
                  1598
                           170
                                     218
                                              1215
                                                       1690
                                                                3625
Nissan Micra 1.2 65
                           1240
                                              154
                                                       965
                                                                1660
                                                                         3715
                                     65
Renault Clio 3.0 V6
Audi A3 1.9 TDI 1896
                           2946
                                     255
                                              245
                                                                         3812
                                                       1400
                                                                1810
                                              1295
                                                       1765
                           105
                                    187
                                                                4203
B = read.table(
     'd:/R - données import/auto2004 original ligne3.txt',
     header = TRUE,
     sep = '\t',
     skip=3)
```

quote

Par défaut, les chaînes de caractères sont inscrites entre "" ou "" et dans chacun des cas, tous les caractères entre deux quotes identiques font partie de la chaîne de caractères.

Si aucun séparateur n'est spécifié, si des quotes sont insérées dans une chaîne de caractères, elles ne seront pas considérées comme la fin de la chaîne de caractères si elles sont précédées par '\'.

Si un séparateur est precisé, les quotes insérées à l'intérieur d'une chaîne de caractères en seront pas prises en compte. Par exemple :

'Cette chaîne de caractère n'est pas coupée en deux', en voici une autre' peut être lue grâce à l'instruction :

```
read.table("testfile", sep = ",")
```

dec

L'option dec indique le carcatère utilisé pour les décimales.

fill

Lignes de longueur variable.

Lorsqu'un fichier comportent des lignes qui n'ont pas le même nombre de variables, on utilisera l'option fill=TRUE.

strip.white

Espaces blancs dans les chaînes de caractères

Si un séparateur est spécifié, les espaces blancs avant et après les chaînes de caractères sont considérées comme faisant partie de la chaîne de caractères. Pour éviter cela, on utilise l'argument strip.white=TRUE.

```
blank.lines.skip=FALSE
```

Par défaut, read.table ignore les lignes blanches. Pour que les lignes blanches soient prises en compte, il faut utiliser l'option blank.lines.skip=FALSE en conjonction avec l'option fill=TRUE.

as.is

Format des variables.

En l'absence de specification, l'instruction read.table détermine automatiquement le type de la variable. Il essaie successivement les types logique, entier, numérique, et complexe. Si aucun de ses types ne convient, il convertit la variable en facteur.

L'argument as.is contrôle la conversion des variables caractères en facteur (si FALSE) ou les conserve en caractères (TRUE). as.is peut être un vecteur logique ou un vecteur numérique précisant les variables conservées en caractère.

colClasses

Vecteur de caractères donnant les classes à attribuer aux colonnes.

On notera que les options colclasses et as.is sont spécifiées par colonne, et non par variable. Elles incluent par conséquent la colonne de l'identifiant (s'il existe).

col.names

Un vecteur contenant les noms des variables (par défaut : V1, V2, V3, ...)

Exemple 4: importation du fichier auto2004_sans_nom

Le nom des variables ne figure pas sur la 1^{ère} ligne du fichier. On va donc préciser le nom des variables par l'instruction col.names.

```
Citroen C2 1.1 Base
                                   61
                                           158
                                                    932
                                                            1659
                                                                     3666
Smart Fortwo Coupe
                          698
                                   52
                                           135
                                                    730
                                                             1515
                                                                     2500
                 1598
                          170
Mini 1.6 170
                                   218
                                           1215
                                                    1690
                                                             3625
Nissan Micra 1.2 65
                          1240
                                  65
                                           154
                                                    965
                                                            1660
                                                                     3715
Renault Clio 3.0 V6
                          2946
                                  255
                                           245
                                                    1400
                                                            1810
                                                                     3812
Audi A3 1.9 TDI 1896
                          105
                                  187
                                           1295
                                                    1765
                                                            4203
```

```
C = read.table(
   'd:/R - données import/auto2004_sans_nom.txt',
   sep='\t',
   col.names=c('Modele','Cylindree','Puissance','Vitesse','Poids',
   'Largeur','Longueur'))
```

Si on ne précise pas col.names, les noms des variables sont V1, V2...V7.

row.names

Un vecteur contenant les noms des lignes qui peut être un vecteur de mode character, ou le numéro (ou le nom) d'une variable du fichier (par défaut : 1, 2, 3, . . .)

Exemple 5: importation du fichier auto2004_sans_nomcol_nomrow

Le fichier comprend les 3 premières lignes du fichier d'origine sur les voitures, sans le nom des variables, ni le nom des voitures.

```
1124
          61
                   158
                             932
                                      1659
                                                3666
         52
170
698
                   135
                             730
                                       1515
                                                2500
1598
                   218
                             1215
                                      1690
                                                3625
```

```
D = read.table(
   'd:/R - données import/auto2004_sans_nomcol_nomrow.txt',
   sep='\t',
   col.names=c('Cylindree','Puissance','Vitesse','Poids','Largeur', 'Longueur'),
   row.names=c('Citroen C2 1.1 Base','Smart Fortwo Coupe','Mini 1.6 170'))
```

L'inconvénient de cette procédure est qu'on n'a pas le nom « Modele » pour la colonne row.names. Il faudra renommer cette variable.

check.names

Si TRUE, vérifie que les noms des variables sont valides pour R.

nrows

Le nombre maximum de lignes à lire (les valeurs négatives sont ignorées).

Exemple 6 : importation des 10 premières lignes du fichier auto2004_original_ligne3

```
E = read.table(
   'd:/R - données import/auto2004_original_ligne3.txt',
   header = TRUE,
   sep = '\t',
   skip=3,
   nrows=10)
```

comment.char

Par défaut, read.table utilise # pour définir les commentaires dans un fichier de données. Dès qu'il rencontre ce caractère, le reste de la ligne est ignorée. Les lignes qui ne contiennent que des espaces et des commentaires sont considérées comme des lignes vides.

Si l'on sait qu'il n'y aura pas de commentaires dans le fichier, il est préférable de préciser comment.char="".

```
na.strings
```

Valeurs manguantes.

Par défaut, R considère que dans le fichier à importer, les valeurs manquantes sont représentées par la chaîne de caractères na. Mais on peut préciser les valeurs manquantes par l'argument na.chaîne_de_caractères, chaîne_de_caractère étant un vecteur comprenant un ou plusieurs caractères correspondant aux valeurs manquantes. La valeur des données manquantes sera convertie en na.

Exemple 7: importation du fichier auto2004 don manquante

Les valeurs manquantes sont repérées par des blancs.

```
Modele Cylindree
Citroen C2 1.1 Base
                             Puissance
                                                Vitesse Poids
                                                                   Largeur Longueur
                                                                   1659
                             1124
                                                158
                                                          932
Smart Fortwo Coupe
                             698
                                       52
                                                          730
                                                                   1515
                                                                             2500
                  1598
                                      218
Mini 1.6 170
                             170
                                                1215
                                                          1690
                                                                    3625
Nissan Micra 1.2 65
Renault Clio 3.0 V6
                             1240
                                       65
                                                154
                                                          965
                                                                    1660
                                                                             3715
                             2946
                                      255
                                                245
                                                                             3812
                                                                   1810
Audi A3 1.9 TDI 1896
                             105
                                      187
                                                1295
                                                          1765
                                                                   4203
```

```
F = read.table(
   'd:/R - données import/auto2004_don_manquante.txt',
   sep='\t',
   header=TRUE)
```

Dans cet exemple, l'option na.strings est inutile car R détecte automatiquement les valeurs manquantes si deux tabulations se suivent.

Exemple 8: importation du fichier auto2004 don manquan 99999

Les valeurs manquantes sont maintenant codées 99999.

```
Modele Cylindree
Citroen C2 1.1 Base
                            Puissance
                                              Vitesse Poids
                                                                 Largeur
                                                                          Longueur
                                     99999
                            1124
                                              158
                                                        932
                                                                 1659
                                                                          99999
Smart Fortwo Coupe
Mini 1.6 170 159
                            698
                                     52
                                              99999
                                                        730
                                                                 1515
                                                                          2500
                  1598
                            170
                                     218
                                              1215
                                                        1690
                                                                 3625
Nissan Micra 1.2 65
                            1240
                                     65
                                              154
                                                        965
                                                                 1660
                                                                          3715
                                     255
Renault Clio 3.0 V6
                            2946
                                              245
                                                        99999
                                                                 1810
                                                                          3812
Audi A3 1.9 TDI 1896
                            105
                                              1295
                                                       1765
                                     187
                                                                 4203
G = read.table(
     'd:/R données import/auto2004 don manquan 99999.txt',
     sep='\t',
    header=TRUE,
     na.strings=99999)
```

1. 2. Quatre variantes de la fonction read.table : read.csv, read.delim, read.csv2 et read.delim2

Dans plusieurs documents sur R, il est indiqué que ces fonctions s'utilisent dans les cas suivants :

- read.csv et read.delim : dans le cas où l'on importe des fichiers de type csv ou des fichiers à tabulation avec des . pour les décimales ;
- read.csv2 et read.delim2 : dans le cas où l'on importe des fichiers de type csv ou des fichiers à tabulation avec des , pour les décimales.

Les fonctions s'utilisent avec les mêmes options que read.table :

```
read.csv(file, sep = ",", dec=".",...)
read.csv2(file, sep = ";", dec=",",...)
read.delim(file, sep = "\t", dec=".",...)
read.delim2(file, sep = "\t", dec=",",...)
```

Sur les deux exemples suivants, respectivement un fichier csv avec des . pour les décimales, et un fichier csv avec des , pour les décimales, on a pu utiliser indifféremment les 5 fonctions read.table, read.csv, read.delim, read.csv2 et read.delim2. Il semble donc que dans la plupart des cas, on puisse utiliser ces 5 fonctions indifféremment.

Exemple 9: importation du fichier pays.csv

```
Argentine, 86.3, 98.2, 32.9, 374, 25, 13.6, 57, 217, 2
Australie, 92.9, 99.6, ,1215, 14, 11.3, 0, 0, 1
Autriche, 74.0, 97.4, 10.7, 532, 32, 12.8, 4, 0, 2
Belgique, 58.7, 85.8, 62.3, 1015, 10, 15.5, 8, 1, 1
Bolivie, 93.8, 97.7, 20.0, 66, 72, 15.3, 53, 663, 3
```

On peut utiliser indifféremment les 5 instructions suivantes :

```
H=read.table('d:/R_données_import/pays.csv', sep = ",", dec=".",
col.names=c('Pays','gini','farm','rent','gnpr','labo','inst','ecks',
'deat','demo'))

H=read.csv('d:/R_données_import/pays.csv', sep = ",", dec=".",
col.names=c('Pays','gini','farm','rent','gnpr','labo','inst','ecks',
'deat','demo'))

H=read.delim('d:/R_données_import/pays.csv', sep = ",", dec=".",
col.names=c('Pays','gini','farm','rent','gnpr','labo','inst','ecks',
'deat','demo'))
```

```
H=read.csv2('d:/R_données_import/pays.csv',sep = ",", dec=".",
col.names=c('Pays','gini','farm','rent','gnpr','labo','inst','ecks',
'deat','demo'))

H=read.delim2('d:/R_données_import/pays.csv',sep = ",", dec=".",
col.names=c('Pays','gini','farm','rent','gnpr','labo','inst','ecks',
'deat','demo'))
```

Exemple 10: importation du fichier pays1.csv

```
Argentine; 86,3; 98,2; 32,9; 374; 25; 13,6; 57; 217; 2
Australie; 92,9; 99,6; ; 1215; 14; 11,3; 0; 0; 1
Autriche; 74,0; 97,4; 10,7; 532; 32; 12,8; 4; 0; 2
Belgique; 58,7; 85,8; 62,3; 1015; 10; 15,5; 8; 1; 1
Bolivie; 93,8; 97,7; 20,0; 66; 72; 15,3; 53; 663; 3
Brésil; 83,7; 98,5; 9,1; 262; 61; 15,5; 49; 1; 3
```

Dans ce cas également, on peut utiliser les 5 fonctions, avec les options **sep** et **dec** suivantes :

```
I=read.table('d:/R_données_import/pays1.csv', sep = ";", dec=",",
col.names=c('Pays','gini','farm','rent','gnpr','labo','inst','ecks',
'deat','demo'))
```

1. 3. Fichiers texte à colonnes fixes : read.fwd


La fonction read.fwd s'utilis pour importer des fichiers à colonnes fixes, comme par exemple le fichier pays2.txt suivant :

```
374 25 13.6
                                                    217
Argentine
               86.3 98.2 32.9
                                               57
                                                        2
               92.9 99.6
                                1215 14 11.3
                                                0
                                                        1
Australie
                                                      0
                                                        2
1
Autriche
               74.0 97.4 10.7
                                 532 32
                                        12.8
                                                4
                                                      0
               58.7 85.8 62.3 1015 10
                                                      1
Belgique
                                        15.5
                                                8
Bolívie
               93.8 97.7 20.0
                                  66 72 15.3
                                                        3
                                               53
                                                    663
Brésil
               83.7 98.5
                           9.1
                                 262 61 15.5
                                               49
                                                      1 3
```

Les arguments sont les mêmes que pour la fonction read.table, on a seulement un argument supplémentaire widths qui est un vecteur indiquant la largeur en nombre de colonnes de chaque variable du fichier importé.

Exemple 11: importation du fichier pays2.txt

Si on importait le fichier pays2.txt, l'assistant d'importation ouvrirait la fenêtre suivante, indiquant la délimitation des champs en fonction des colonnes :



Avec l'option width, on va indiquer la largeur de chaque champ de la même façon :

- 14 premières colonnes pour 1ère variable,
- 5 colonnes pour chacune des 4 variables suivantes,
- 3 colonnes pour la 6^{ème} variable,
- 5 colonnes pour la 7^{ème} variable,
- 4 colonnes pour la 8^{ème} colonne,
- 5 colonnes pour la 9^{ème} colonne
- et 1 colonne pour la dernière variable.

```
J=read.fwf('d:/R_données_import/pays2.txt',
width=c(14,5,5,5,5,3,5,4,5,1),
col.names=c('Pays','gini','farm','rent','gnpr','labo','inst','ecks',
'deat','demo'))
```

1.4. Fonction scan

La fonction read.table n'est pas la plus efficace lorsqu'on doit importer des fichiers volumineux. On préfèrera dans ce cas utiliser la fonction scan.

La fonction scan fait appel de nombreuses options déjà vues avec read.table. C'est normal puisque read.table utilise scan.

```
scan(
    file = "",
    what = double(0),
    nmax = -1,
    n = -1,
    sep = "",
    quote = if (sep=="\n") "" else "'\"",
    dec = ".",
    skip = 0,
    nlines = 0,
    na.strings = "NA",
    flush = FALSE,
    fill = FALSE,
    strip.white = FALSE,
    quiet = FALSE,
    blank.lines.skip = TRUE,
    multi.line = TRUE,
    comment.char = "")
what
```

C'est essentiellement par cet argument que les fonctions read.table et scan diffèrent.

Il indique le(s) mode(s) des données lues (numérique par défaut).

Exemple 12: importation du fichier iris.txt

```
Le jeu de données (iris.txt) est composé de 6 variables numériques

K = scan("d:/R_données_import/iris.txt",

what = list(0, 0, 0, 0, 0, 0))
```

Exemple 13: importation du fichier iris1.txt

Le jeu de données (iris1.txt) est composé de 5 variables numériques et d'une variable nominale.

```
L = scan("d:/R_données_import/iris1.txt", what = list(0, 0, 0, 0, 0, " "))
```

```
nmax
```

Le nombre de données `a lire, ou, si what est une liste, le nombre de lignes lues (par défaut, scan lit jusqu'à la fin du fichier)

n

Le nombre de données à lire (par défaut, pas de limite)

sep

Le séparateur de champ dans le fichier

quote

Les caractères utilisés pour citer les variables de mode character

dec

Le caractère utilisé pour les décimales

skip

Le nombre de lignes à sauter avant de commencer la lecture des données.

nlines

Le nombre de lignes à lire

na.string

Indique la valeur des données manquantes (sera converti en NA)

flush

Si TRUE, scan va à la ligne suivante une fois que le nombre de colonnes est atteint (permet d'ajouter des commentaires dans le fichier de données).

Exemple 14: importation du fichier iris1.txt

Par exemple, on ne veut importer que les 5 premières variables numériques du fichier iris1.txt.

```
L = scan("d:/R_données_import/iris1.txt",
what = list(0, 0, 0, 0, 0),
flush=TRUE)
```

fill

Si $\protect\operatorname{TRUE}$ et que les lignes n'ont pas tous le même nombre de variables, des "blancs" sont ajoutés.

```
strip.white
```

(Conditionnel à sep) si TRUE, efface les espaces (= blancs) avant et après les variables de mode character.

quiet

Si False, scan affiche une ligne indiquant les champs lus

```
blank.lines.skip
```

Si TRUE, ignore les lignes "blanches"

```
multi.line
```

Si what est une liste, précise si les variables du même individu sont sur une seule ligne dans le fichier (FALSE)

```
comment.char
```

Un caractère qui définit des commentaires dans le fichier de données, les lignes commençant par ce caractère sont ignorées

2. Import de fichiers Excel : la fonction read.xls

La fonction read.xls ne peut être utilisée qu'après avoir installé les packages gdata et gregmisc et les avoir activés par les instructions library(gdata) et library(gregmisc). Il est nécessaire également de disposer de l'exécutable perl.exe, qui doit se trouver dans le répertoire C:\perl\bin.

On présente sur l'exemple 15 les commandes à exécuter pour importer un fichier Excel.

Exemple 15: importation du fichier birth_rates.xls

 Le fichier birth_rates.xls a été placé dans le répertoire c:/Program Files / R/ R-2.2.1/library/gdata/xls.

On exécute les commandes suivantes :

```
xlsfile <- file.path(.path.package('gdata'),'xls','Birth_rates.xls')
Birth rates <-read.xls(xlsfile)</pre>
```

 On a créé un répertoire fichiers_import dans c:/Program Files / R/ R-2.2.1/library/gdata dans lequel on a placé le fichier birth rates.xls.

```
xlsfile<file.path(.path.package('gdata'),'fichiers_import','Birth_rates.xls')
Birth_rates <-read.xls(xlsfile)</pre>
```

Si on ne dispose pas de l'exécutable perl.exe, il faut convertir préalablement le fichier excel en fichier texte et l'importer par les fonctions présentées au paragraphe 1.

3. Import de fichiers SAS: la fonction read.ssd

L'import de fichiers SAS nécessite l'installation préalable du package $foreign^1$ et son activation par l'instruction library(foreign).

Exemple 16: importation du fichier paysniv3.sas7bdat

Le fichier paysniv3.sas7bdat a été placé dans le répertoire C:/Program Files/SAS/SAS 9.1
 On exécute les instructions suivantes :

```
sashome <- "C:/Program Files/SAS/SAS 9.1"
G=read.ssd(file.path(sashome), "paysniv3", sascmd = file.path(sashome,
"sas.exe"))</pre>
```

Il ne faut pas metre l'extension du fichier (sas7bdat).

¹ Le package foreign permet également d'importer des fichiers Epilnfo, Minitab, S-PLUS, SPSS, Stata et Systat.

• Le fichier paysniv3.sas7bdat a été placé dans le répertoire C:/Program Files/SAS/SAS 9.1/fic R (on a créé ce répertoire).

```
H=read.ssd(file.path(sashome, "fic_R"), "paysniv3", sascmd = file.path
(sashome, "sas.exe"))
```

• Le fichier paysniv3.sas7bdat a été placé dans le répertoire C:/Program Files/SAS/SAS 9.1/fichier_import/fichiers_vers_R (on a créé ce répertoire).

```
H=read.ssd(file.path(sashome, "fichier_import", "fichiers_vers_R"),
"paysniv3", sascmd = file.path(sashome, "sas.exe"))
```

Références bibliographiques

- documentation disponible sur le site de R et notamment :
 - R-data.pdf, disponible avec le package de base,
 - foreign.pdf, téléchargeable sur la page dédiée au package foreign,
 - gdata.pdf, téléchargeable sur la page relative au package gdata,
 - gremisc, téléchargeable sur la page relative au package gremisc.
- polycopiés du cours d'Arthur Tenenhaus dispensés au Cnam sur le logiciel R et disponible à l'adresse:

http://www.cnam.fr/maths/LEnseignement.php3?id article=154

 documentation du Centre for Mathematical Sciences de l'université de Lund, et notamment : http://www.maths.lth.se/help/R/.R/library/base/html/read.table.html

http://www.maths.lth.se/help/R/.R/library/utils/html/read.fwf.html

http://www.maths.lth.se/help/R/.R/library/base/html/scan.html

http://www.maths.lth.se/help/R/.R/library/gdata/html/read.xls.html

http://www.maths.lth.se/help/R/.R/library/foreign/html/read.ssd.html