作者:白贺翔

说明:如果想要tracker和storage安装在一个机器上,那将下面的步骤全部在一条机器上面 执行即可。

FastDFS安装手册

一、准备工作(俩台机器同时进行)

1下载软件: http://sourceforge.net/projects/fastdfs/files/

2安装gcc。命令: yum install make cmake gcc gcc-c++

- 2□安装libfastcommon (俩台机器同时进行)
- 1 上传libfastcommon-master.zip到/usr/local/software下
- 2 进行解压libfastcommon-master.zip:

命令: unzip libfastcommon-master.zip -d /usr/local/fast/

3 进入目录: cd /usr/local/fast/libfastcommon-master/

```
[root@bhz005 libfastcommon-master] # cd /usr/local/fast/libfastcommon-master/
[root@bhz005 libfastcommon-master]# 11
total 28
-rw-r--r-. 1 root root 2913 Feb 27
                                    2015 HISTORY
-rw-r--r-. 1 root root 582 Feb 27
                                    2015 INSTALL
-rw-r--r-. 1 root root 1342 Feb 27
                                    2015 libfastcommon.spec
-rwxr-xr-x. 1 root root 2151 Feb 27
                                    2015 make.sh
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Feb 27
                                    2015 php-fastcommon
-rw-r--r-. 1 root root
                        617 Feb 27
                                    2015 README
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Feb 27
                                     2015 src
[root@bhz005 libfastcommon-master]#
```

4 进行编译和安装:

命令: ./make.sh

命令: ./make.sh install

```
[root@bhz005 libfastcommon-master]# ./make.sh install
mkdir -p /usr/lib64
install -m 755 libfastcommon.so /usr/lib64
mkdir -p /usr/include/fastcommon
install -m 644 common_define.h hash.h chain.h logger.h base64.h shared_func.h pthread_func.h in
er.h _os_bits.h sockopt.h sched_thread.h http_func.h md5.h local_ip_func.h avl_tree.h ioevent.h
op.h fast_task_queue.h fast_timer.h process_ctrl.h fast_mblock.h connection_pool.h /usr/include
[root@bhz005 libfastcommon-master]#
```

注意安装的路径:也就是说,我们的libfastcommon默认安装到了/usr/lib64/这个位置。

5

进行软件创建。FastDFS主程序设置的目录为/usr/local/lib/,所以我们需要创建/usr/lib64/下的一些核心执行程序的软连接文件。

命令: mk dir /usr/local/lib/

命令: ln -s /usr/lib64/libfastcommon.so /usr/local/lib/libfastcommon.so

```
[root@bhz006 local]# ln -s /usr/lib64/libfastcommon.so /usr/local/lib/libfastcommon.so
[root@bhz006 local]# cd /usr/local/lib/ && ls -l
total 0
[rwxrwxrwx. 1 root root 27 Jan 4 15:09 libfastcommon.so -> /usr/lib64/libfastcommon.so
[root@bhz006 libl#]
```

命令: ln -s /usr/lib64/libfastcommon.so /usr/lib/libfastcommon.so

命令: ln -s /usr/lib64/libfdfsclient.so /usr/local/lib/libfdfsclient.so

命令: ln -s /usr/lib64/libfdfsclient.so /usr/lib/libfdfsclient.so

```
mkdir -p /usr/bin
mkdir -p /etc/fdfs
cp -f fdfs trackerd /usr/bin
if [ ! -f /etc/fdfs/tracker.conf.sample ]; then cp -f ../conf/tr
mkdir -p /usr/bin
mkdir -p /etc/fdfs
cp -f fdfs storaged /usr/bin
if [ ! -f /etc/fdfs/storage.conf.sample ]; then cp -f ../conf/st
mkdir -p /usr/bin
mkdir -p /etc/fdfs
mkdir -p /usr/lib64
cp -f fdfs monitor fdfs test fdfs test1 fdfs crc32 fdfs upload f
 fdfs appender test fdfs appender test1 fdfs append file fdfs up
if [ 0 -eq 1 ]; then cp -f libfdfsclient.a /usr/lib64; fi if [ 1 -eq 1 ]; then cp -f libfdfsclient.so /usr/lib64; fi
mkdir -p /usr/include/fastdfs
cp -f ../common/fdfs define.h ../common/fdfs global.h ../common/
cker/tracker types.h ../tracker/tracker proto.h ../tracker/fdfs
ker client.h storage client.h storage client1.h client func.h cl
if [ ! -f /etc/fdfs/client.conf.sample ]; then cp -f ../conf/cli
```

- 3 采用默认安装方式脚本文件说明:
- □1□服务脚本在:

/etc/init.d/fdfs_storaged /etc/init.d/fdfs_trackerd

```
[root@bhz006 init.d]# cd /etc/init.d/ && ls | grep fdfs
fdfs_storaged
fdfs trackerd
[root@bhz006 init.d]#
```

□2□配置文件在:

/etc/fdfs/client.conf.sample /etc/fdfs/storage.conf.sample /etc/fdfs/tracker.conf.sample

□3□命令行工具在/usr/bin/目录下

Fdfs*的一些列执行脚本

```
[root@bhz006 bin]# cd /usr/bin/ && ls | grep fdfs
fdfs_appender_test
fdfs_appender_test1
fdfs_append_file
fdfs_crc32
fdfs_delete_file
fdfs_download_file
fdfs_file_info
fdfs_monitor
fdfs_storaged
fdfs_test
fdfs_test
fdfs_test1
fdfs_trackerd
fdfs_upload_appender
fdfs upload file
```

4

因为FastDFS服务脚本设置的bin目录为/usr/local/bin/下,但是实际我们安装在了/usr/bin/下面。所以我们需要修改FastDFS配置文件中的路径,也就是需要修改俩个配置文件:

命令: vim /etc/init.d/fdfs_storaged

进行全局替换命令: %s+/usr/local/bin+/usr/bin

命令: vim /etc/init.d/fdfs trackerd

进行全局替换命令: %s+/usr/local/bin+/usr/bin

4□配置跟踪器(192.168.1.172节点)

1 进入 cd

/etc/fdfs/目录配置跟踪器文件(注意是192.168.1.172节点),把tracker.conf.samp le文件进行cope一份: 去修改tracker.conf文件

```
[root@bhz005 FastDFS]# cd /etc/fdfs/
[root@bhz005 fdfs]# ll

total 20
-rw-r--r-- 1 root root 1461 Jan 4 15:32 client.conf.sample
-rw-r--r-- 1 root root 7829 Jan 4 15:32 storage.conf.sample
-rw-r--r-- 1 root root 7102 Jan 4 15:32 tracker.conf.sample
[root@bhz005 fdfs]# cp tracker.conf.sample tracker.conf
[root@bhz005 fdfs]# ll

total 28
-rw-r--r-- 1 root root 1461 Jan 4 15:32 client.conf.sample
-rw-r--r-- 1 root root 7829 Jan 4 15:32 storage.conf.sample
-rw-r--r-- 1 root root 7102 Jan 4 15:59 tracker.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7102 Jan 4 15:32 tracker.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7102 Jan 4 15:32 tracker.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7102 Jan 4 15:32 tracker.conf
```

2 修改tracker.conf文件

命令: vim /etc/fdfs/tracker.conf

如下图所示: 我们暂时修改配置文件里的base path即可。

```
# the base path to store data and log files
base_path=/home/yuqing/fastdfs
```

修改为自己的路径地址: base_path=/fastdfs/tracker 注意: 对于tracker.conf配置文件参数解释可以找官方文档,地址为: http://bbs.chinaunix.net/thread-1941456-1-1.html

3 最后我们一定要创建之前定义好的目录(也就是/fastdfs/tracker): 命令: mkdir -p /fastdfs/tracker

4 关闭防火墙: (我们在学习时可以不用考虑防火墙的问题)

Vim /etc/sysconfig/iptables

添加: -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22122 -j ACCEPT

重启: service iptables restart

5 启动跟踪器 如图所示:

作者:白贺翔

目录命令: cd /fastdfs/tracker/ && 11

启动tracker命令: /etc/init.d/fdfs trackerd start

查看进程命令: ps -el | grep fdfs

停止tracker命令: /etc/init.d/fdfs trackerd stop

6

可以设置开机启动跟踪器: (一般生产环境需要开机启动一些服务,如keepaliv ed、linux、tomcat等等)

命令: vim /etc/rc.d/rc.local

加入配置: /etc/init.d/fdfs trackerd start

5□配置FastDFS存储(192.168.1.173)

1 进入文件目录: cd /etc/fdfs/, 进行copy storage文件一份

命令: cd /etc/fdfs/

命令: cp storage.conf.sample storage.conf

2 修改storage.conf文件

命令: vim /etc/fdfs/storage.conf

修改内容:

base path=/fastdfs/storage

store path0=/fastdfs/storage

tracker server=192.168.1.172:22122

http.server_port=8888

3 创建存储目录: mkdir -p /fastdfs/storage

4 打开防火墙:

命令: vim /etc/sysconfig/iptables

添加: -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 23000 -j ACCEPT

重启: service iptables restart

5 启动存储 (storage)

命令: /etc/init.d/fdfs_storaged start (关闭: /etc/init.d/fdfs_storaged stop) (初次启动成功后会在/fastdbf/storage/ 目录下创建 data、logs俩个目录)

```
[root@bhz006 local]# cd /fastdfs/storage/ && ll total 0
[root@bhz006 storage]# /etc/init.d/fdfs_storaged start Starting FastDFS storage server:
[root@bhz006 storage]# cd /fastdfs/storage/ && ll total 8
drwxr-xr-x. 47 root root 4096 Jan 10 14:45 data
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jan 10 14:45 logs
```

6 查看FastDFS storage 是否启动成功

命令: ps -ef | grep fdfs

并且我们进入到/fastdfs/storage/data/文件夹下会看到一些目录文件(256*256),如下:

命令: cd /fastdfs/storage/data/ && ls

7同理,也可以设置开机启动存储器: (一般生产环境需要开机启动一些服务,如keepalived、linux、tomcat等等)

命令: vim /etc/rc.d/rc.local

加入配置: /etc/init.d/fdfs storaged start

到此为止我们的FastDFS环境已经搭建完成!

6□测试环境

1 我们先使用命令上传一个文件。注意: 是在tracker(跟踪器)中上传。 首先我们在跟踪器(192.168.1.172)里copy一份client.conf文件。

命令: cd/etc/fdfs/

命令: cp client.conf.sample client.conf

```
[root@bhz005 fdfs]# cd /etc/fdfs/
[root@bhz005 fdfs]# ll
total 28
-rw-r--r-- 1 root root 1461 Jan 4 15:32 client.conf.sample
-rw-r--r-- 1 root root 7829 Jan 4 15:32 storage.conf.sample
-rw-r--r-- 1 root root 7098 Jan 4 16:06 tracker.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7102 Jan 4 15:32 tracker.conf.sample
[root@bhz005 fdfs]# cp client.conf.sample client.conf
[root@bhz005 fdfs]# ll
total 32
-rw-r--r-- 1 root root 1461 Jan 10 15:03 client.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7829 Jan 4 15:32 client.conf.sample
-rw-r--r-- 1 root root 7098 Jan 4 16:06 tracker.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7102 Jan 4 15:32 tracker.conf.sample
```

2 编辑client.conf文件

命令: vim /etc/fdfs/client.conf

修改内容:

base path=/fastdfs/tracker

tracker server=192.168.1.172:22122

3 我们找到命令的脚本位置,并且使用命令,进行文件的上传:

命令: cd /usr/bin/ 命令: ls | grep fdfs

```
[root@bhz005 bin]# cd /usr/bin/
[root@bhz005 bin]# ls | grep fdfs
fdfs_appender_test
fdfs_appender_test1
fdfs_append_file
fdfs_crc32
fdfs_delete_file
fdfs_download_file
fdfs_file_info
fdfs_monitor
fdfs_storaged
fdfs_test
fdfs_test1
fdfs_trackerd
fdfs_upload_appender
fdfs_upload_file
[root@bhz005 bin]#
```

4 使用命令fdfs upload file进行上传操作:

首先,我们先看一下存储器(192.168.1.173),进入到data下,在进入00文件夹下,发现00文件夹下还有一堆文件夹,然后继续进入00文件夹下,最终我们所进入的文件夹为:

/fastdfs/storage/data/00/00 里面什么文件都没有。

```
[root@bhz006 data]# clear
[root@bhz006 data]# cd /fastdfs/storage/data/
[root@bhz006 data]# ls

00 0B 16 21 2C 37 42 4D 58 63 6E 79 84 8F 9A A5 B0

01 0C 17 22 2D 38 43 4E 59 64 6F 7A 85 90 9B A6 B1

02 0D 18 23 2E 39 44 4F 5A 65 70 7B 86 91 9C A7 B2

03 0E 19 24 2F 3A 45 50 5B 66 71 7C 87 92 9D A8 B3

04 0F 1A 25 30 3B 46 51 5C 67 72 7D 88 93 9E A9 B4

05 10 1B 26 31 3C 47 52 5D 68 73 7E 89 94 9F AA B5

06 11 1C 27 32 3D 48 53 5E 69 74 7F 8A 95 A0 AB B6

07 12 1D 28 33 3E 49 54 5F 6A 75 80 8B 96 A1 AC B7

08 13 1E 29 34 3F 4A 55 60 6B 76 81 8C 97 A2 AD B8

09 14 1F 2A 35 40 4B 56 61 6C 77 82 8D 98 A3 AE B9

0A 15 20 2B 36 41 4C 57 62 6D 78 83 8E 99 A4 AF BA

[root@bhz006 data]# cd 00
[root@bhz006 dol]# 1s

00 0A 14 1E 28 32 3C 46 50 5A 64 6E 78 82 8C 96 A0

01 0B 15 1F 29 33 3D 47 51 5B 65 6F 79 83 8D 97 A1

02 0C 16 20 2A 34 3E 48 52 5C 66 70 7A 84 8E 98 A2

03 0D 17 21 2B 35 3F 49 53 5D 67 71 7B 85 8F 99 A3

04 0E 18 22 2C 36 40 4A 54 5E 68 72 7C 86 90 9A A4

05 0F 19 23 2D 37 41 4B 55 5F 69 73 7D 87 91 9B A5

06 10 1A 24 2E 38 42 4C 56 60 6A 74 7E 88 92 9C A6

07 11 1B 25 2F 39 43 4D 57 61 6B 75 7F 89 93 9D A7

08 12 1C 26 30 3A 44 4E 58 62 6C 76 80 8A 94 9E A8

09 13 1D 27 31 3B 45 4F 59 63 6D 77 81 8B 95 9F A9

[root@bhz006 00]# 1s

[root@bhz006 00]# pwd

[/fastdfs/storage/data/00/00]
```

然后,我们进行上传操作,比如把之前的/usr/local/software/文件夹下的某一个 文件上传到FastDFS系统中去,在跟踪器(192.168.1.172)中上传文件,命令如 下:

命令: /usr/bin/fdfs_upload_file /etc/fdfs/client.conf /usr/local/software/FastDFS v5.05.tar.gz

最后我们发现,命令执行完毕后,返回一个group1/M00/00/00/...的ID,其实就是返回当前所上传的文件在存储器(192.168.1.173)中的哪一个组、哪一个目录位置,所以我们查看存储器中的/fastdfs/storage/data/00/00文件夹位置,发现已经存在了刚才上传的文件,到此为止,我们的测试上传文件已经OK了。如下

```
/fastdfs/storage/data/00/00
[root@bhz006 00]# ls
wKgBrVaSvM6AddwwAAVFOL7FJU4.tar.gz
[root@bnz006 00]#
```

7□FastDFS与Nginx整合

- 1 首先两台机器里必须先安装nginx
- 2 然后我们在存储节点上(192.168.1.173) 安装fastdfs-nginx-

module_v1.16.tar.gz包进行整合。

```
[root@bhz006 00]# cd /usr/local/software/
[root@bhz006 software]# 11
total 310632
                            7679160 Sep 14 17:00
-rw-r--r-. 1 root root
-rw-r--r-. 1 root root 17510 Jan 4 14:48 f
-rw-r--r-. 1 root root 345400 Jan 4 14:48
-rw-r--r-. 1 root root 142376665 Aug 31 23:58
-rw-r--r-. 1 root root
                             330361 Jan 3 15:39
-rw-r--r-. 1 root root
                             102378 Jan 4 14:48
                                         3 15:39
1 12:52
-rw-r--r-. 1 root root
                             804164 Jan
-rw-r----. 1 root root 150010621 Nov
-rw-r--r-. 1 root root 16402010 Sep 21 13:45
```

目录命令: cd /usr/local/software/

解压命令: tar -zxvf /usr/local/software/fastdfs-nginx-module_v1.16.tar.gz -C /usr/local/fast/

```
[root@bhz006 fast]# cd /usr/local/fast/ && ll
total 12
drwxr-xr-x. 10 8980 users 4096 Jan 4 15:32 FastDFS
drwxrwxr-x. 3 baihezhuo baihezhuo 4096 May 4 2014 fastdfs-nginx-module
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Jan 4 14:58 libiastcommon-master
```

3 进入目录: cd fastdfs-nginx-module/src/

```
[root@bhz006 fast]# cd fastdfs-nginx-module/src/
[root@bhz006 src]# 11

total 76
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 33207 Aug 29 2013 common.c
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 3479 Jan 3 2012 common.h
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 447 Nov 4 2010 config
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 3679 Mar 29 2013 mod_fastdfs.conf
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 28542 May 4 2014 ngx_http_fastdfs_module.c
```

4编辑配置文件config

命令: vim /usr/local/fast/fastdfs-nginx-module/src/config

修改内容: 去掉下图中的local文件层次

```
mgx_addon_name=ngx_http_fastdfs_module
HTTP_MODULES="$HTTP_MODULES ngx_http_fastdfs_module"
NGX_ADDON_SRCS="$NGX_ADDON_SRCS_$ngx_addon_dir/ngx_http_fastdfs_module.c"
CORE_INCS="$CORE_INCS_/usr/local/include/fastdfs_/usr/local/include/fastcommon/"
CORE_LIBS="$CORE_LIBS_-L/usr/local/lib_-lfastcommon_-lfdfsclient"
CFLAGS="$CFLAGS_-D_FILE_OFFSET_BITS=64_-DFDFS_OUTPUT_CHUNK_SIZE='256*1024'_-DFDFS_MOD_
```

修改完毕为:

```
ngx_addon_name=ngx_http_fastdfs_module

HTTP_MODULES="$HTTP_MODULES ngx_http_fastdfs_module"

NGX_ADDON_SRCS="$NGX_ADDON_SRCS $ngx_addon_dir/ngx_http_fastdfs_module.c"

CORE_INCS="$CORE_INCS /usr/include/fastdfs /usr_include/fastcommon/"

CORE_LIBS="$CORE_LIBS -L/usr/local/lib -lfastcommon -lfdfsclient"

CFLAGS="$CFLAGS -D FILE OFFSET BITS=64 -DFDFS OUTPUT CHUNK SIZE='256*1024'
```

需要先删除原先安装Nginx,然后重新安装,因为 安装时要添加FastDFS模块,安装步骤:

5 FastDFS与nginx进行集成 首先把之前的nginx进行删除 目录命令: cd /usr/local/ 删除命令: rm -rf nginx 第一步:解压 Nginx安装包,tar -zx -f nginx-1.6.2.tar.gz 第二步:安装依赖库,依次执行下面语句: yum install pcre yun install pcre-devel yum install zlib yum install zlib-devel

第三步: 进入到nginx目录命令:cd nginx-1.6.2/

第四步:加入模块命令:./configure --add-module=/usr/local/fast/fastdfs-nginx-module/src/

第五步: 重新编译命令: make && make install

6 复制fastdfs-ngin-module中的配置文件,到/etc/fdfs目录中,如图所示:

```
[root@bhz006 local]# cd /usr/local/fast/fastdfs-nginx-module/src/
[root@bhz006 src]# ll
total 76
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 33207 Aug 29 2013 common.c
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 3479 Jan 3 2012 common.h
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 435 Jan 10 15:44 config
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 3679 Mar 29 2013 mod fastdfs.conf
-rw-rw-r--. 1 baihezhuo baihezhuo 28542 May 4 2014 ngx_http_fastdfs_module.c
```

copy命令: cp/usr/local/fast/fastdfs-nginx-module/src/mod_fastdfs.conf /etc/fdfs/

7进行修改 /etc/fdfs/ 目录下,我们刚刚copy过来的mod_fastdfs.conf 文件。

```
[root@bhz006 src]# cd /etc/fdfs/
[root@bhz006 fdfs]# 11
total 32
-rw-r--r-. 1 root root 1461 Jan 4 15:32 client.conf.sample
-rw-r--r-. 1 root root 3679 Jan 10 16:08 mod fastdfs.conf
-rw-r--r-. 1 root root 7818 Jan 10 14:34 storage.conf
-rw-r--r-. 1 root root 7829 Jan 4 15:32 storage.conf.sample
-rw-r--r-. 1 root root 7102 Jan 4 15:32 tracker.conf.sample
[root@bhz006 fdfs]# vim /etc/fdfs/mod fastdfs.conf
```

命令: vim /etc/fdfs/mod fastdfs.conf

修改内容:比如连接超时时间、跟踪器路径配置、url的group配置、

connect timeout=10

tracker_server=192.168.1.172:22122

url have group name = true

store path0=/fastdfs/storage

8 复制FastDFS里的2个文件,到/etc/fdfs目录中,如图所示:

```
[root@bhz006 conf]# cd /usr/local/fast/FastDFS/conf/
[root@bhz006 conf]# 11
total 84
-rw-r--r-. 1 8980 users 23981 Dec
                                   1 2014 anti-steal.jpg
-rw-r--r-. 1 8980 users 1461 Dec
                                  1 2014 client.conf
-rw-r--r--. 1 8980 users
                          858 Dec
                                       2014 http.conf
-rw-r--r-. 1 8980 users 31172 Dec
                                       2014 mime.types
-rw-r--r-. 1 8980 users
                         7829 Dec
                                       2014 storage.conf
-rw-r--r--. 1 8980 users
                          105 Dec
                                   1 2014 storage ids.conf
-rw-r--r--. 1 8980 users
                         7102 Dec
                                       2014 tracker.conf
```

目录命令: cd /usr/local/fast/FastDFS/conf/

Copy命令: cp http.conf mime.types /etc/fdfs/

9

创建一个软连接,在/fastdfs/storage文件存储目录下创建软连接,将其链接到实际存放数据的目录。

命令: ln -s /fastdfs/storage/data/ /fastdfs/storage/data/M00

10 修改Nginx配置文件,如图所示:

命令: vim nginx.conf 修改配置内容如下图所示:

```
server {
    listen         8888;
    server_name localhost;

#charset koi8-r;

#access_log logs/host.access.log main;

location ~/group([0-9])/M00 {
    #alias /fastdfs/storage/data;
    ngx_fastdfs_module;
}
```

修改内容为: listen 8888; server_name localhost; location ~/group([0-9])/M00 { #alias /fastdfs/storage/data;

ngx fastdfs module;

}

注意: nginx里的端口要和第五步配置FastDFS存储中的storage.conf文件配置一致,也就是(http.server_port=8888)


11 最后检查防火墙,然后我们启动nginx服务

启动命令:/usr/local/nginx/sbin/nginx,我们刚才上传了一个文件,上传成功,如图:

作者:白贺翔

现在我们使用这个ID用浏览器访问地址:

http://192.168.1.173:8888/group1/M00/00/00/wKgBrVaSvM6AddWWAAVFOL7FJU4.tar.gz 我们就可以下载这个文件啦!如下图所示:



运维注意:我们在使用FastDFS的时候,需要正常关机,不要使用kill-9强杀FastDFS进程,不然会在文件上传时出现丢数据的情况。 到此,我们的FastDFS与Nginx整合完毕!!

八: 启动停止服务步骤如下:

启动命令:

启动tracker命令: /etc/init.d/fdfs trackerd start

查看进程命令: ps -el | grep fdfs

启动storage命令: /etc/init.d/fdfs storaged start

查看进程命令: ps -el | grep fdfs

启动nginx命令: /usr/local/nginx/sbin/nginx

停止命令:

停止tracker命令: /etc/init.d/fdfs_trackerd stop

关闭storage命令: /etc/init.d/fdfs_storaged stop

关闭nginx命令: /usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop

作者:白贺翔