
# Árvore Binária Balanceada (AVL)

#### Árvore Binária de Busca


- Altura: profundidade ou nível máximo de suas folhas
- A eficiência da busca em uma ABB depende do seu balanceamento
- Algoritmos de inserção e remoção em ABB não garantem que a árvore gerada a cada passo seja balanceada

- ABB em que a diferença entre as alturas das duas subárvores de todo nó nunca é maior que 1
  - Fator de balanceamento do nó: altura da subávore esquerda menos altura da subárvore direita
  - Em uma árvore AVL, todo nó tem fator de balanceamento 0, 1 ou -1.



- Dificuldades
  - Manter a estrutura balanceada após as operações de inserção e remoção
  - Inserção e remoção em uma ABB não garante o balanceamento


• As seguintes inserções podem tornar a árvore desbalanceada:




- As seguintes inserções podem tornar a árvore desbalanceada:
  - O nó inserido é descendente esquerdo de um nó que tinha fator de balanceamento 1 (U1 e U8)
  - O nó inserido é descendente direito de um nó que tinha fator de balanceamento -1 (U9 e U12)

- A transformação que mantém a árvore balanceada é chamada de rotação
- A rotação pode ser feita à esquerda ou à direita, dependendo do desbalanceamento a ser tratado
- Dependendo do desbalanceamento a ser tratado, uma única rotação pode não ser suficiente


Rotação à direita




Rotação à direita




 Rotação à direita: subir o nó B para o lugar do nó A. Nó A desce para ser subárvore direita de B




Rotação à direita: antes




Rotação à direita: depois




• Rotação à esquerda:




• Rotação à esquerda:





• Rotação à esquerda: antes




• Rotação à esquerda: depois









Rotações duplas (esquerda/direita):




- Rotações duplas (esquerda/direita):
  - A é o nó mais jovem a se tornar desbalanceado



- Rotações duplas (esquerda/direita):
  - Passo 1: Rotação à esquerda em B




- Rotações duplas (esquerda/direita):
  - Passo 2: Rotação à direita em A




Funciona também se a inserção for em T3


- Rotações duplas (direita/esquerda):
  - A é o nó mais jovem a se tornar desbalanceado




- Rotações duplas (direita/esquerda):
  - Passo 1: Rotação à direita em B




- Qual rotação usar?
  - Se o sinal do nó A e do nó B forem iguais, então a rotação é simples
  - Se o fator de balanceamento do nó A for positivo, então a rotação é à direita



- Qual rotação usar?
  - Se o sinal do nó A e do nó B forem iguais, então a rotação é simples
  - Se o fator de balanceamento do nó A for negativo, então a rotação é à esquerda



- Qual rotação usar?
  - Se o sinal do nó A e do nó B forem diferentes, então a rotação é dupla
  - Se o fator de balanceamento do nó A for positivo, então a rotação é esquerda/direita



- Qual rotação usar?
  - Se o sinal do nó A e do nó B forem diferentes, então a rotação é dupla
  - Se o fator de balanceamento do nó A for negativo, então a rotação é direita/esquerda

