

Apontamentos Teóricos

```
Aula 19/10/2021
   Conceito de VLANs
   VLAN Nativa
   VLANs Privadas
   Latência
   Tipos de switch
      Store and Forward
      Cut Through
      Switch assimétrico
      Switch simétrico
      Esquemas de buffering
   Modo Access
   Modo Trunk
   VoIP
      No switch
Referências
Aula T 02/11/2021
   Configurações
      No R1
      SW1
      No R2
   No SW2
      No SW3
   Notas
      Dividir a VLAN 30 (Private VLAN)
      No SW3
      No SW2
Aula T 09/11/2021
   Configuração da Topologia 5 no GNS3
      No R1
      No SR2
      No SR3
```

```
Explicação sobre a confusão entre interface vlan 99 e vlan 99 nativa
      Notas
      Notas sobre tipos de ligações
Aula T 16/11/2021
   HOW TO STP
   Exame 2020
   EXAME ÉPOCA RECURSO 05FEV2019
Aula 30/11/2021
   Frame Relay
Aula 07/12/2021
   RSTP
       Configurar o RSTP numa rede com 3 switch em ciclo
      No SW1
      No SW2
      No SW3
Aula 14/12/2021
   PPP
      Ativar o encapsulamento PPP
       Ping sem compressão
       Ping com compressão
   PPPP Multilink
       Configuração do Multilink
   PAP (Password Authentication Protocol)
   CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)
   PPPoFR (PPP over Frame Relay)
   Multilink PPPoFR (Multilink PPP over Frame Relay)
   QinQ
Aula 21/12/2021
   QinQ
       Evolução
   MPLS (Multiprotocol Label Switch)
      Arquitetura
       Operação
       Configurar o MPLS
Aula 04/01/2022
   Exame 13 Fev 2020
       Pergunta 9
       Pergunta 10
```

Aula 19/10/2021

Conceito de VLANs

- Podemos entender as VLANs como um conjunto de redes independentes a funcionar sobre o mesmo switch e independentes da posição geográficas
- VLAN é então um domínio de difusão

VLAN Nativa

- Por omissão o trafego considrado por um switch na VLAN Nativa de um trunk, sai para esse trunk como untaged
- O trafego untaged que entra por um trunk é considedo, pelo switch, na VLAN Nativa desse trunk

VLANs Privadas

- Um conceito importante e que tambem pode ser útil é o conceito de VLANs Privadas
- Uma VLAN Privada é termos várias VLANs dentro de uma VLAN ou seja, seguementar ainda mais uma rede
- Este conceito é um conceito de L2 no modelo OSI

Latência

- A latência mede-se como o tempoq que um bit demora a percorrer desde o terminal origem até ao terminal de destino
- A latência depende sempre da distância e do equipamento em si

Tipos de switch

Store and Forward

• Um switch é **store and forward** quando o mesmo lê o quadro todo de uma vez sendo que só no final é que sabe para onde tem de enviar o "pacote"

Cut Through


 Um switch é cut through quando o mesmo lê uma parte do quadro(até ao destination address) sabendo já aqui para onde tem de enviar o "pacote"

Switch assimétrico

Existe mais banda larga no uplink

Switch simétrico

A largura de de banda que percorre os links é sempre a mesma



Symmetric and Asymmetric Switching

Esquemas de buffering

- Atualmente os switches são do tipo shared memory
- Este tipo de switch tem uma memória partilhada por todas as portas sendo que a quantidade de memória por porta atribuida é de maneira dinâmica


Modo Access

O trafego do switch para o PC é considerado trafego não marcado -> Modo
 Access

 Ou seja, os links que estão ligados do switch aos PCs são configurados com modo access

Modo Trunk

- O trafego do switch para fora é considerado trafego marcado -> Modo Trunk
- Os links de trunk são usados para transportar tráfego de várias VLANs ao mesmo tempo, sendo que os quadros que trafegam por essa porta são identificados através da TAG



VoIP

- Se tivermos VoIP e um PC ligado a um switch (o PC liga a sua tomada ethernet ao telefone e o telefone liga ao switch), o switch vai mandar trafego não marcado para o PC e trafego marcado para o VoIP
- Sendo assim teriamos de configurar o switch de modo a enviar trafego marcado e trafego não marcado

No switch

• Trafego não marcado para o PC

int f0/20 switchport mode access

switchport access vlan 10

• Trafego marcado para o VoIP

switchport voice vlan 110


• Por fim teriamos de configurar o router de modo a trabalhar com VoIP

Referências

• https://www.youtube.com/watch?v=3HWCqS-uU84

Aula T 02/11/2021

• Atenção que os equipamentos têm de ser limpos



Configurações

• Colocou-se IPs nos VPCs e nos Ipterms

No R1

- Este router é "pai" da VLAN40
- E tem tambem a VLAN99
- E é tambem servidor de DHCP
- E colocamos tambem DNS que vem do R2
- Ativar o RIP

conf t hostname R1

```
int e1/3
ip add 192.168.40.254 255.255.255.0
no shut

int e0/0
ip add 192.168.99.11 255.255.255.0
no shut

exit
ip dhcp pool pool_VLAN
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.254
dns-server 192.168.99.12

router rip
network 0.0.0.0
```

SW1

- Configuramos as VLANs nos primeiros 3 comandos
- Configuramos a vlan40 na e1/3
- Configuramos a vlan99 na e2/0
- Configuramos em modo trunk na e0/3 porque o R2 tem a VLAN99 VLAN10 e VLAN20, logo enviamos tráfego marcado porque só temos 1 cabo, logo temos de criar sub interfaces virtuais. Tem de ser trafego marcado (trunk) para suportar várias vlans
- Configuramos uma VLAN nativa no trunk (neste caso configuramos a vlan 99)
- Configurar o trunk para baixo e como é entre switches temos de meter a nativa tambem
- Usa-se este comando (int vlan 99 e depois ip add 192.168.99.1 255.255.255.0) para por exemplo fazer telnet no entanto nao é necessário

```
int e0/0
sw mode access
sw access vlan 10

int e0/1
sw mode access
sw access vlan 20

int e0/2
```

```
sw mode access
sw access vlan 40
int e1/3
sw mode access
sw access vlan 40
int e2/0
sw mode access
sw access vlan 99
int e0/3
sw trunk encapsulation dot1q
sw mode trunk
int e0/3
switchport trunk native vlan 99
vlan 99
int e1/0
sw trunk encapsulation dot1q
sw trunk native vlan 99
sw mode trunk
int vlan 99
ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
```

No R2

- · Configuramos dhcp
- · Configuramos o NAT outside
- Configuramos aqui as subinterfaces
 - Na porta fisica fazemos no shut
 - Depois criamos 3 subinterfaces, uma para cada VLAN
 - o Depois temos de ter atenção à VLAN nativa do trunk (ver notas em baixo)
 - Se tivessemos mudado a nativa para vlan 99 tinhamos de fazer o comando la em baixo que diz dot1q 99 native
- · Colocar NAT inside
- Ativar o RIP

```
int e0/0
ip add dhcp
no shut
int e0/0
ip nat outside
int e0/3
no shut
int e0/3.10
encapsulation dot1q 10
ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
int e0/3.20
encapsulation dot1q 20
ip add 192.168.20.254 255.255.255.0
int e0/3.99
encapsulation dot1q 99
ip add 192.168.99.12 255.255.255.0
int e0/3.99
encapsulation dot1q 99 native
int e0/3.10
ip nat inside
int e0/3.20
ip nat inside
int e0/3.99
ip nat inside
exit
access-list 10 permit any
ip nat inside source list 10 interface e0/0 overload
router rip
network 0.0.0.0
default-information originate
```

No SW2

- Configurar a VLAN nativa com o trunk
- Criar vlans
- Configurar mode access para as vlans
- Configurar trunk para o lado direito
- Configurar a VLAN30 (começa no ip routing) uma vez que o SW2 vai ser o default gateway da vlan 30

- Configurar router para acesso telnet por exemplo (nao é necessário)
- Configurar o RIP

```
int e1/0
sw trunk encapsulation dot1q
sw mode trunk
sw trunk nativ vlan 99
vlan 10
vlan 30
vlan 40
vlan 99
int e0/0
sw mode acc
sw acc vlan 10
int e0/1
sw mode acc
sw acc vlan 30
int e0/2
sw mode acc
sw acc vlan 40
int e1/1
sw tru encapsulation dot1q
sw mode trunk
sw trunk native vlan 99
ip routing
interface vlan 30
ip add 192.168.30.254 255.255.255.0
no shut
interface vlan 99
ip add 192.168.99.2 255.255.255.0
no shut
router rip
network 0.0.0.0
```

No SW3

- · Configurar o trunk
- Criar VLANs
- Configurar interfaces para VLANs

Configurar para aceder em telnet por exemplo (nao é necessário)

```
int e1/1
sw tru encapsulation dot1q
sw mode trunk
sw trunk native vlan 99
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 99
int e0/0
sw mode acc
sw acc vlan30
int e0/1
sw mode acc
sw acc vlan20
int e0/2
sw mode acc
sw acc vlan30
int vlan 99
ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
```

Notas

• Se der erros de full duplex e not full duplex entre o Switch e os routers fazemos:

```
int e1/3
duplex full
```

- Quando se fala num trunk temos de pensar na VLAN nativa
 - Um trunk tem sempre uma vlan nativa
 - A VLAN nativa é uma vlan que não está associada explicitamente a nenhuma tag, ou seja, não tem marcação
 - É importante mudar a vlan nativa dos trunks
- Na configuração da VLAN30 nao podemos colocar ips nas portas do switch porque as mesmas sao de L2 então temos de criar uma interface virtual

```
ip routinginterface vlan 30ip add 192.168.30.254 255.255.255.0no shut
```

Dividir a VLAN 30 (Private VLAN)

- O VTP tem de estar desligado
 - O VTP mode transparent está a trabalhar mas não recebe as vlans
- Depois temos de dizer quais são as vlans primárias e secundárias
 - Vamos colocar o servidor na vlan primaria e os pcs na vlan secundária
 - A vlan secundária pode ser isolada e comunitária
 Se colocarmos pcs numa isolada eles nao comunicam entre si, se colocarmos numa comunitária eles comunicam entre si

No SW3

- Colocar o vtp em modo transparente
- Colocar a vlan 30 a privada
- Criar a vlan31 como isolada e associamos à vlan 30
- Associar a interface e0/2 para a vlan privada
- Associar a interface e0/0 para a vlan isolada

```
conf t
vtp mode transparent

vlan 30
private-vlan primary

vlan 31
private-vlan isolated
private-vlan association 31
exit

int e0/2
switchport mode private-vlan
switchport private-vlan promiscuous
```

```
int e0/0
switchport mode private-vlan
switchport private-vlan host-association
sw private-vlan mapping 30 31
```

No SW2

- Dizer que a vlan 30 é primaria e associar com a 31
- Dizer que a vlan 31 é isolada e associar à 30
- Criar a vlan31 e dizer que ela é privada e isolada
- Associar a interface e0/1 à


```
conf t
vtp mode transparent
vlan 30
private-vlan primary
private-vlan association 31

vlan31
private-vlan isolated
exit

int e0/1
switchport mode private-vlan
switchport private-vlan host-association 30 31
```

Aula T 09/11/2021

Configuração da Topologia 5 no GNS3



No R1

- Configurar a interface externa para ganhar IP por DHCP
- Configurar o NAT e levantar a interface e1/1 (atenção que a rede 192.168.100.0/24 é a rede entre o R1 e o SW2)
- Configurar servidor de DNS
- Criar pools de DHCP (10 e 20)
- Configurar o RIP

```
conf t
int e0/0
ip add dhcp
no shut
exit
access-list 10 permit any
int e0/0
ip nat outside
int e1/1
ip nat inside
ip nat inside source list 10 int e0/0 overload
ip add 192.168.100.1 255.255.255.0
no shut
exit
ip dns server
ip domain lookup
```

```
ip dhcp pool POOL_10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
dns-server 192.168.100.1
ip dhcp pool POOL_20
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.254
dns-server 192.168.100.1
ip dhcp excluded-address 192.168.10.250
ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
ip dhcp excluded-address 192.168.20.250
ip dhcp excluded-address 192.168.20.250
ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
router rip
network 0.0.0.0
default-information originate
```

No SR2

- Configurar e criar a VLAN 20 visto que é este que fica responsável por ela
- Configurar e criar a VLAN99 para comunicar com o SR3
- Configurar o trunk entre SR2 e SR3
- Configurar o RIP
- Configurar a rede .100 de modo a desligar o L2 do switch para passarmos de nível 2 para nível 3
- · Configurar as private vlans
 - configurar a vlan 10 como primaria
 - associar as secundárias (11 e 12) à primária (10)
 - configurar a 11 como comunitária
 - configurar a 12 como isolada
 - configurar a vlan 20 como primária
 - associar as secundárias (21 e 22) à primária (20)
 - configurar a 21 como comunitária
 - configurar a 22 como isolada

- Configurar a porta de cima como modo promiscuo
 - dizer qual é a primaria(10) e as secundárias(11,12)
- Configurar os pcs para as private vlans
 - Colocamos o pc na vlan privada 11 (e0/1)
 - Colocamos o pc na vlan privada 22 (e0/2)
- Colocar o DHCP a funcionar nas vlans

```
conf t
ip routing
vlan 20
int vlan 20
ip add 192.168.20.254 255.255.255.0
no shut
exit
vlan 99
int vlan 99
ip add 192.168.99.2 255.255.255.0
no shut
int e1/0
sw trunk encapsulation dot1q
sw mode trunk
exit
router rip
network 0.0.0.0
int e1/1
no switchport
ip add 192.168.100.2 255.255.255.0
no shut
exit
vtp mode transparent
vlan 10
private-vlan primary
private-vlan association 11,12
vlan 11
private-vlan community
vlan 12
private-vlan isolated
vlan 20
private-vlan primary
private-vlan association 21,22
vlan 21
```

```
private-vlan community
vlan 22
private-vlan isolated

int e0/0
sw mode private-vlan promiscuous
sw private-vlan mapping 10 11,12

int e0/1
sw mode private-vlan host
sw private-vlan host-association 10 11
int e0/2
sw mode private-vlan host
sw private-vlan host
sw private-vlan host
sw private-vlan host-association 20 22

int vlan 20
private-vlan mapping add 21,22
ip helper-address 192.168.100.1
```

No SR3

- Configurar e criar a VLAN 10 visto que é este que fica responsável por ela
- Configurar e criar a VLAN99 para comunicar com o SR2
- Configurar o trunk entre SR3 e SR2
- Configurar o RIP
- Configurar as private vlans
 - configurar a vlan 10 como primaria
 - associar as secundárias (11 e 12) à primária (10)
 - configurar a 11 como comunitária
 - configurar a 12 como isolada
 - configurar a vlan 20 como primária
 - associar as secundárias (21 e 22) à primária (20)
 - configurar a 21 como comunitária
 - configurar a 22 como isolada
- Configurar as portas de cima como modo promiscuo
 - dizer qual é a primaria(20) e as secundárias(21,22)

- Configurar os pcs para as private vlans
 - Colocamos o pc na vlan privada 11 (e0/1)
 - Colocamos o pc na vlan privada 21 (e0/2)
- Colocar o DHCP a funcionar nas vlans

```
conf t
ip routing
vlan 10
int vlan 10
ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
no shut
exit
vlan 99
int vlan 99
ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
no shut
exit
int e1/0
sw trunk encapsulation dot1q
sw mode trunk
exit
router rip
network 0.0.0.0
vtp mode transparent
vlan 10
private-vlan primary
private-vlan association 11,12
vlan 11
private-vlan community
vlan 12
private-vlan isolated
vlan 20
private-vlan primary
private-vlan association 21,22
vlan 21
private-vlan community
vlan 22
private-vlan isolated
int e0/0
sw mode private-vlan promiscuous
sw private-vlan mapping 20 21,22
int e0/1
sw mode private-vlan host
```

```
sw private-vlan host-association 10 11
int e0/2
sw mode private-vlan host
sw private-vlan host-association 20 21

int vlan 10
private-vlan mapping add 11,12
ip helper-address 192.168.100.1
```

Explicação sobre a confusão entre interface vlan 99 e vlan 99 nativa

- Ao fazermos <u>interface vlan 99</u> entre os Switches de L3, estamos a criar uma rede entre switches por onde passam as vlans. Aqui como atribuidos um ip à interface tambem pode ser usada para acedermos ao equipamento por telnet
 - Outra coisa é a vlan nativa do trunk, ou seja, podemos ter a vlan 999 que é a nativa e associar essa ao trunk, no entanto temos de a criar na mesma com o comando vlan 999 e fazer isto em todos os trunks existentes na rede

Notas

- sh vlan private-vlan -> mostra as associações entre vlans privadas
- Para os PCs terem dhcp nas vlans privadas fizemos os comandos que têm o ip helper-address
- Só podemos criar uma vlan isolada numa vlan primária

Notas sobre tipos de ligações

- Por exemplo, se tivermos num link a passar 3 vlans temos de criar 3 sub interfaces
 no router e fazer o comando encapsulation dot1q <nr da vlan> e depois adicionar um
 ip a essa subinterface
- Se tivermos um router que é o DG de uma vlan ja temos de ter um ip para a interface fazendo ip add <ip> <mask> dentro da interface especifica e no switch que liga a ele, configurar essa ligação como access com aquela vlan especifica fazendo sw mode access e depois sw access vlan <nr da vlan>
- Se tivermos um router ligado a um switch e nao quisermos ter nenhuma vlan no router e quisermos ter uma rede com o switch temos de desligar o switchport para

passar de L2 para L3 fazendo no switchport depois de ter entrado na respetiva interface

• Se quisermos dizer que um switch L3 é DG de uma certa vlan fazemos ip routing vlan <nr da vlan> int vlan <nr da vlan> ip add <ip> <mask> e no shut

Aula T 16/11/2021


HOW TO STP

1º Eleger a Root Bridge

A eleição da RB é feita com base numa prioridade e também com base no Mac-Address(menor).

Switch	MAC	Priority
SR1	aabb.cc80.0100	16384
SW2	aabb.cc80.0200	28672
SW3	aabb.cc80.0300	8192
SW4	aabb.cc80.0400	24576
SW5	aabb.cc80.0500	12288
SW6	aabb.cc80.0600	8192

Só pode existir uma Root Bridge




- O SW3 e o SW6 têm ambos a prioridade de 8192 no entanto o MAC do SW3 é menor comparado com o MAC do SW6
- Então, colocamos logo todas as portas do SW3 como DP

 2° Determinar a distância de cada bridge até à root bridge (A distância é a soma das distâncias entre cada bridge) O caminho com menor custo é então a RP

Ethernet - 100 FastEthernet - 19 Giga - 4 Link Bandwidth 802.1D Cost 4 Mbps 250 10 Mbps 100 16 Mbps 62 45 Mbps 39 100 Mbps 19 155 Mbps 14 622 Mbps 6 1 Gbps 4 2 Gbps 3 10 Gbps 2 1

Quando existe empates para escolher qual é a *root port*, o caminho escolhido usa o vizinho com o *bridge ID* mais baixo sendo este Bridge ID o MAC+Prioridade

Em alguns casos continua a haver um empate por exemplo se o caminho escolhido tiver um caminho primário e um secundário, então nestes casos o desempate é feito pela porta mais baixa do vizinho (se existir a e0/2 e a e0/3, ele iria escolher a porta mais baixa, ou seja a e0/2)



SW3 (Root Bridge)

DP (Designated Port)

RP (Root Port)

Switch	MAC	Priority
SR1	aabb.cc80.0100	16384
SW2	aabb.cc80.0200	28672
SW3	aabb.cc80.0300	8192
SW4	aabb.cc80.0400	24576
SW5	aabb.cc80.0500	12288
SW6	aabb.cc80.0600	8192

- No SR1 existe um empate, (19+19 e 19+19), então o desempate foi feito pela prioridade do SW2(28672) e do SW4(24576), sendo escolhido pelo SW4 por ser mais baixo
- No SW6 existe um empate, (pode ir pela f1/3 e f1/2), e como apenas temos 1 caminho, nao podemos desempatar pela prioridade do SW3, então temos de desempatar pela porta mais baixa do vizinho, neste caso é a f1/2 (do SW3)


3º Calcular o melhor caminho a partir de cada segmento para termos as DPs

O melhor é colocarmo-nos no meio do segmento, se tivermos uma RP no segmento, automaticamente a porta em frente é DP.

Se tivermos no meio do segmento e nao tivermos nenhuma RP, calculamos o melhor caminho e esse será a DP (Não contamos com o custo do segmento onde estamos)

Quando existe empates para escolher qual é a *root port*,

o caminho escolhido usa o vizinho com o *bridge ID* mais baixo sendo este Bridge ID o MAC+Prioridade




SW3 (Root Bridge)

DP (Designated Port


RP (Root Port)

- (SR1-SW2)
 - Não temos nenhuma RP, logo temos de calcular o menor custo
 - Por f0/1 do SR1 (19+19), por f0/1 SW2 (19)
 - Vamos por SW2 porque é apenas 19
- (SR1-SW4)
 - Temos uma RP, logo a porta em frente é DP
- -(SW4-SW5)
 - Temos uma RP, logo a porta em frente é DP
- -(SW5-SW6)
 - Não temos nenhuma RP, logo temos de calcular o menor custo
 - Por e0/0 do SW5 (100), por e0/1 do SW6 (19)
 - Vamos por e0/1 do SW6 porque é apenas 19
- -(SW5-SW6)
 - Não temos nenhuma RP, logo temos de calcular o menor custo
 - Por e0/3 do SW5 (100), por e0/0 do SW6 (19)
 - Vamos por e0/0 do SW6 porque é apenas 19




Exame 2020

- Atenção no STP conta sempre a porta do vizinho
- A Root Bridge é o SW3 porque a prioridade é igual ao do SW6 no entanto o MAC do SW3 é menor que o MAC do SW6
- Todas as portas do RB são DP(Designated Ports)



EXAME ÉPOCA RECURSO 05FEV2019



- É preciso ter atenção se estamos a falar de uma porta ethernet ou uma fastethernet
 - Ethernet é 100

FastEthernet é 19

Aula 30/11/2021

- https://moodle.isec.pt/moodle/pluginfile.php/331732/mod_resource/content/4/Switch Security and Monitoring.pdf
- O SPAN permite que coloquemos uma porta como se fosse um espelho de outra
 - o monitor session 1 source interface f0/1 both
 - o monitor session 1 destination f0/24
- RSPAN já não estou a visualizar uma porta, quero visualizar algo que é remoto


Frame Relay

Tirar apontamentos do pdf Cisco Certified Network Associate pág. 19

Aula 07/12/2021

RSTP

- Evolução do STP
- O STP tem quatro estados (block, listening, forward, learning) e o RSTP tem 3
 estados(discard, listening, learning) (pag.80)
- O RSTP é mais rápido que o STP porque nao deita as interfaces todas abaixo. No processo de *Proposal/Aggremment* ele nao vai bloquear todas as portas, apenas bloqueia a porta da frente do link que está a negociar
- Portas do tipo Edge
 - São as portas que estão viradas para os PCs
 - Temos de configurar isto como mostra em baixo com spanning-tree portfast



- Temos tambem de configurar se os trunks sao point-to-point(full-duplex) ou shared(half-duplex)
 - Como os switches são full-duplex usamos o comando spanning-tree link-type
 point-to-point dentro da interface trunk
- Usamos este no TP

Configurar o RSTP numa rede com 3 switch em ciclo

No SW1

```
spanning-tree mode rapid-pvst
int range e0/1-3
sw trunk encapsulation dot1q
sw mode trunk
int e0/0
sw mode acc
spanning-tree portfast
int range e0/1-3
spanning-tree link-type point-to-point
```

No SW2

```
spanning-tree mode rapid-pvst
int range e0/1-3
sw trunk encapsulation dot1q
sw mode trunk
int e0/0
sw mode acc
```

```
spanning-tree portfast
spanning-tree link-type point-to-point
```

No SW3

```
spanning-tree mode rapid-pvst
int range e0/1-3
sw trunk encapsulation dot1q
sw mode trunk
int e0/0
sw mode acc
spanning-tree portfast
spanning-tree link-type point-to-point
```

Aula 14/12/2021

PPP


- O PPP é o protocolo que funciona numa linha qualquer série
- PPP Compress faz com que o quadro fique comprimido, assim os quadros ficam mais pequenos
- tcp header compression faz uma compressão só no cabeçalho tcp
 - Ou seja, aqui só vamos comprimir se o pacote for TCP
 - Isto é bom quando estamos a comunicar sempre para o mesmo pc por exemplo

Ativar o encapsulamento PPP

```
conf t
interface serial 0/0
encapsulation ppp
```


Ping sem compressão

• 192.168.1.1> ping 192.168.1.3 (sem compressão)




Ping com compressão

• 192.168.1.1> ping 192.168.1.3 (compress mppc)




PPPP Multilink

- A partir de determinado nível de ocupação de uma ligação a carga pode passar a ser distríbuida por novas ligações estabelecidas entre os extremos se tal for possível
- Os quadros passam a ser fragmentados



Configuração do Multilink



R1#

int Multilink 100 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252 ppp multilink ppp multilink group 100

int s1/0 encapsultion ppp ppp multilink ppp multilink group 100

int s1/1 encapsultion ppp ppp multilink ppp multilink group 100 R2#


int Multilink 200 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 ppp multilink ppp multilink group 200

int s1/0 encapsultion ppp ppp multilink ppp multilink group 200

int s1/1 encapsultion ppp ppp multilink ppp multilink group 200


PAP (Password Authentication Protocol)

- Aqui as credênciais não ficam encriptadas
- A password pode ser diferente em cada lado



CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)

• Aqui as credênciais ficam encriptadas



PPPoFR (PPP over Frame Relay)


PPP over Frame Relay PPPoFR



username R2 password 0 1111
int s 0/0
encap frame
no ip add
no sh
frame-relay interface-dlci 405 ppp virtual-Template 1
exit
int virtual-template 1
ip add 45.0.0.4 255.255.255.0
ppp authentication chap

username R1 password 0 1111
int s 0/0
encap frame
no ip add
no sh
frame-relay interface-dlci 504 ppp virtual-Template 1
exit
int virtual-template 1
ip add 45.0.0.5 255.255.255.0
ppp authentication chap

Multilink PPPoFR (Multilink PPP over Frame Relay)




QinQ

- É conhecida por VLAN dot1q tunnel
- É basicamente termos uma vlan em cima de outra, por exemplo para ligar vlans entre empresas diferentes
- tirar print à pagina 2 do QinQ(a azul colocamos a vlan do isp e a amarelo a vlan do cliente)
- tirar print à pagina 3,4 do QinQ

Aula 21/12/2021


QinQ

- Conhecida por VLAN dot1q tunnel
- Normalmente os Service Providers utilizam esta função para estabelecerem conectividade L2 (com VLANs) entre dois clientes
- QinQ encapsula a VLAN privada da empresa na VLAN Pública, logo existe uma dupla marcação



- Os dados saem da empresa com (apenas) a marcação 100 (inner VLAN).
- À entrada do service provider são marcados numa porta QinQ com tag 1000 (outer VLAN).
- Os quadros com dupla marcação circulam no service provider, de acordo com a VLAN exterior (1000).
- À saída do service provider, numa porta QinQ, a marcação exterior (1000) é removida e os quadros recuperam a marcação interna (100).
- No entanto aqui existem algumas limitações, por exemplo o facto das Provider Bridged Networks necessitarem de aprender os MACs dos seus clientes e suportarem apenas 4096 identificadores
- Resolvemos este problema de os endereços mac estarem a propagar para dentro do ISP com o MACinMAC


Evolução



MPLS (Multiprotocol Label Switch)


- Utilizada em redes de alto-desempenho, direcionando o tráfego de um router para
 o próximo através da aplicação de rótulos (labels) aos dados, evitando as
 tradicionais pesquisas nas tabelas de encaminhamento
- LDP (Label Distribution Protocol) é o protocolo que dita quais são as labels
 - O protocolo combina as labels entre 2 routers apenas
- A tecnica dos identificadores usada no OSPF é praticamente igual no MPLS e precisamos de identificadores no MPLS
 - Então no MPLS ele usa a maior das interfaces loopbacks ou então o maior endereço IP das interfaces fisicas
 - Então devemos sempre criar em cada router uma interface de loopback

Arquitetura



- CE (Customer Edge): último equipamento L2 ou L3 na rede do cliente, não utiliza MPLS.
- PE (Provider Edge): dispositivo situado na fronteira do ISP, acrescenta a label MPLS. Também designado por LER (Label Edge Router).
- P (Provider): interliga os routers P e PE do ISP, que comuta os quadros em função das labels ou remove-as. Também designado por LSR (Label Switch Router).


Operação



- Quando um pacote entra num LSP (Label Switch Path) é inserido um cabeçalho de 4 bytes baseado no endereço IP de destino.
- O pacote é encaminhado para os próximos routers do LSP que examinam, apenas, a informação do cabeçalho MPLS e a tabela de encaminhamento MPLS local.
- Os cabeçalhos MPLS têm, apenas, significado local, sendo substituídos em cada router do LSP.



Configurar o MPLS



- A primeira fase para o MPLS é:
 - Configurar loopback em todos os routers que v\u00e3o usar MPLS
 - Ativar o OSPF (nao esquecer de colocar tambem a loopback)

OSPF:

```
R1 (config) #router ospf 1
R1 (config-router) #network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
R1 (config-router) #network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

R2 (config) #router ospf 1
R2 (config-router) #network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
R2 (config-router) #network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
R2 (config-router) #network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

R3 (config) #router ospf 1
R3 (config-router) #network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 0
R3 (config-router) #network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
```

Segunda fase é configurar o LDP ao nível do processo OSPF

mpls ldp autoconfig

```
R1 (config) #router ospf 1
R1 (config-router) #mpls ldp autoconfig
R2 (config) #router ospf 1
R2 (config-router) #mpls ldp autoconfig
R3 (config) #router ospf 1
R3 (config-router) #mpls ldp autoconfig
```

Terceira fase é criar os rotulos do LDP

R1(config) #mpls label range 100 199

Rótulos LDP:

```
R2 (config) #mpls label range 200 299
R3(config) #mpls label range 300 399
R1#show mpls ldp bindings
  lib entry: 1.1.1.1/32, rev 4
        local binding: label: imp-null
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: 201
  lib entry: 2.2.2/32, rev 8
        local binding: label: 101
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: imp-null
  lib entry: 3.3.3.3/32, rev 6
       local binding: label: 100
        remote binding: 1sr: 2.2.2.2:0, label: 200
  lib entry: 192.168.12.0/24, rev 2
       local binding: label: imp-null
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: imp-null
  lib entry: 192.168.23.0/24, rev 10
        local binding: label: 102
        remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: imp-null
```

Aula 04/01/2022

Exame 13 Fev 2020

R1-R2-R3-R4 -> MPLS

Pergunta 9

- Primeiro ver se é o penultimo
 - se sim é logo null
 - o se nao é ver o router que recebe e ver qual é a label dele

R1-R2 -> **label 202**

- É do R1 para o R2 logo é a label que o 2 usa e estamos situados no R2
 R2-R1 -> label 116
- É do R2 para o R1 logo é a label que o 1 usa

R2-R3 -> label 302

• É do R2 para o R3 logo é a label que o 3 usa

R3-R2 -> label 213

• É a label que o 2 usa logo é a local

R3-R4 -> null porque é o penultimo

R4-R3 -> 312 porque é a marcação que o 3 usa

Pergunta 10

R1-R2

- Vemos o 4.4.4.4 porque é do PC1 para o PC6
 - Exterior é a **206** que é a MPLS
 - Interior é a do tunel que é a 400

R2-R1

• Interior é a do tunel que é a 100

- Vemos o 1.1.1.1 porque é do PC6 para o PC1
 - Exterior é **null** porque é a penultima

R2-R3

- Interior é a do tunel logo é 400
- Exterior é vermos o 4.4.4.4 e vermos a marcação que o R3 usa logo é 305

R3-R2

- Interior é a do tunel logo é 100
- Exterior é vermos o 1.1.1.1 e vermos a marcacao que o R2 usa logo é 208

R3-R4

- Interior é a do tunel logo é 400
- Exterior é vermos o 4.4.4.4 mas como é o penultimo salto fica a **null**

R4-R3

- Interior é a do tunel logo é 100
- Exterior é vermos o 1.1.1.1 e vermos a marcacao que o R3 usa logo é **307**

Wi-fi

802.11a (5 GHz)

- Menor probabilidade de interferência na banda de 5 GHz porque é menso usada e necessita de antenas maiores
- Ondas de RF mais facilmente absorvidas por obstáculos e menor alcance do que as da banda 2.4 GHz
- Esta aqui tem menos range, ou seja se tiver longe do equipamento que emite wi-fi posso já nao ter conexão, no entanto se tiver perto consigo ter uma largura de banda major.

802.11b e 802.11g (2.4 GHz)

- A norma 801.11g obtém maiores débitos devido à utilização de técnicas de modulação OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplex), mas mantém a modulação DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) para efeitos de compatibilidade com dispositivos 802.11b
- Esta aqui tem mais range ou seja, consigo ter conexão mesmo estando longe do equipamento que emite o wi-fi no entanto a largura de banda é menor

802.11ac (2.4 GHz e 5 GHz)

- Versão final prevista para 2021
- No mercado já ha alguns chipsets desde 2017
- Basicamente opera cumulativamente em ambas as bandas de frequências de 2.4GHz e 5GHz proporcionando um maior nr de canais

CSMA/CA

- . Como estamos a usar Wi-fi usamos sempre o CSMA/CA (CSMA with Collision Avoidance)
- O algoritmo verifica se o meio se encontra livre
- Se nao tiver livre espera um periodo de tempo aleatorio
- Se entretanto nao existir qualquer atividade inicia-se a transmissão do quadro