
# 1º Eleger a Root Bridge

A eleição da RB é feita com base numa prioridade e também com base no Mac-Address(menor).

Switch	MAC	Priority
SR1	aabb.cc80.0100	16384
SW2	aabb.cc80.0200	28672
SW3	aabb.cc80.0300	8192
SW4	aabb.cc80.0400	24576
SW5	aabb.cc80.0500	12288
SW6	aabb.cc80.0600	8192

# Só pode existir uma Root Bridge



- O SW3 e o SW6 têm ambos a prioridade de 8192 no entanto o MAC do SW3 é menor comparado com o MAC do SW6
- Então, colocamos logo todas as portas do SW3 como DP

2º Determinar a distância de cada bridge até à root bridge (A distância é a soma das distâncias entre cada bridge) O caminho com menor custo é então a RP

Ethernet - 100 FastEthernet - 19 Giga - 4 Link Bandwidth 802.1D Cost 4 Mbps 250 10 Mbps 100 16 Mbps 62 45 Mbps 39 100 Mbps 19 14 155 Mbps 622 Mbps 1 Gbps 2 Gbps 10 Gbps

Quando existe empates para escolher qual é a \*root port\*, o caminho escolhido usa o vizinho com o \*bridge ID\* mais baixo sendo este Bridge ID o MAC+Prioridade

Em alguns casos continua a haver um empate por exemplo se o caminho escolhido tiver um caminho primário e um secundário, então nestes casos o desempate é feito pela porta mais baixa do vizinho (se existir a e0/2 e a e0/3, ele iria escolher a porta mais baixa, ou seja a e0/2)

QinQ provider SEDE ARMAZÉM R5 SW10 SW7 VPCS e0 PC1-VLAN10 VPC PC2-VLAN20 VPC e1/0 e0/2 e1/1 e0/0 e1/3 e0 e0 PC5-VLAN20 LOJA e0/0 MPLS provider e1/0 e3/0 R1 R2 e0/0 R3 19 SW<sub>2</sub> e2/1 s2/0 f0/1 f0/1 s2/1 e0/0 SR1 🖣 R6 s2/1 s2/0 f0/2 s2/2 e0/0 f0/2 19 19 FILIAL e0/0 f0/2 f0/0 19 SW4 f0/1 e0/0 SR8 e0/0 SW9 f0/1 SW3 e0/0 e0/1 f1/2 f1/3 g0/2 R4 PC3-VLA N30 e0/1 100 e0/2 4 19 19 e0 e0 e0/0100 f1/3 f1/2 g0/2 e0 VPCS VPCS e0/3 100 e0/0 e0 🔚 PC4-VLAN40 PC6-VLAN10 PC7-VLAN20 PC8-VLAN30

SW3 (Root Bridge)

DP (Designated Port)

MAC	Priority
aabb.cc80.0100	16384
aabb.cc80.0200	28672
aabb.cc80.0300	8192
aabb.cc80.0400	24576
aabb.cc80.0500	12288
aabb.cc80.0600	8192
	aabb.cc80.0100 aabb.cc80.0200 aabb.cc80.0300 aabb.cc80.0400 aabb.cc80.0500


- No SR1 existe um empate, (19+19 e 19+19), então o desempate foi feito pela prioridade do SW2(28672) e do SW4(24576), sendo escolhido pelo SW4 por ser mais baixo
- No SW6 existe um empate, (pode ir pela f1/3 e f1/2), e como apenas temos 1 caminho, nao podemos desempatar pela prioridade do SW3, então temos de desempatar pela porta mais baixa do vizinho, neste caso é a f1/2 (do SW3)

3º Calcular o melhor caminho a partir de cada segmento para termos as DPs

O melhor é colocarmo-nos no meio do segmento, se tivermos uma RP no segmento, automaticamente a porta em frente é DP.

Se tivermos no meio do segmento e nao tivermos nenhuma RP, calculamos o melhor caminho e esse será a DP (Não contamos com o custo do segmento onde estamos)

Quando existe empates para escolher qual é a \*root port\*, o caminho escolhido usa o vizinho com o \*bridge ID\* mais baixo sendo este Bridge ID o MAC+Prioridade



SW3 (Root Bridge)

DP (Designated Port)

RP (Root Port)

## - (SR1-SW2)

- Não temos nenhuma RP, logo temos de calcular o menor custo
- Por f0/1 do SR1 (19+19), por f0/1 SW2 (19)
- Vamos por SW2 porque é apenas 19

# - (SR1-SW4)

- Temos uma RP, logo a porta em frente é DP

#### -(SW4-SW5)

- Temos uma RP, logo a porta em frente é DP


## -(SW5-SW6)

- Não temos nenhuma RP, logo temos de calcular o menor custo
- Por e0/0 do SW5 (100), por e0/1 do SW6 (19)
- Vamos por e0/1 do SW6 porque é apenas 19

### -(SW5-SW6)

- Não temos nenhuma RP, logo temos de calcular o menor custo
- Por e0/3 do SW5 (100), por e0/0 do SW6 (19)
- Vamos por e0/0 do SW6 porque é apenas 19

- 4 º Por fim bloqueamos todas as outras portas
- Estas chamam-se BP (blocked ports)
- Basicamente são as portas que sobram que nao foram pintadas



SW3 (Root Bridge)

DP (Designated Port)

RP (Root Port)

**BP** (Blocked Port