



# API SMS Manager

Documentation pour partenaires externes

---

PRODUCTION

<https://sms-manager.ventis.group>

---

Version 1.1



# Sommaire

---

1 Présentation

---

2 URL de base

---

3 Authentification

---

4 Expéditeurs (senders)

---

5 Endpoints

---

6 POST /api/v1/token

---

7 POST /api/v1/sms – Envoi unitaire

---

8 POST /api/v1/sms/bulk – Envoi en masse

---

9 Codes d'erreur courants

---

10 Format des numéros

---

11 Exemples cURL

---

12 Obtention de la clé API

---

## 1. Présentation

Cette API permet aux applications tierces d'envoyer des SMS via **SMS Manager** sans utiliser l'interface web. Chaque requête est authentifiée par une **clé API** ( `sk_live_...` ) fournie par Ventis et rattachée à un partenaire. Le quota SMS de la licence du partenaire est décompté à chaque envoi réussi.

## 2. URL de base

| Élément               | Valeur                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Base URL (production) | <code>https://sms-manager.ventis.group</code>        |
| Préfixe API externe   | <code>https://sms-manager.ventis.group/api/v1</code> |

## 3. Authentification

Toutes les requêtes des endpoints `/api/v1/*` doivent inclure l'en-tête HTTP suivant :

```
X-API-Key: sk_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

- Format obligatoire : `sk_live_` suivi de 32 caractères hexadécimaux.
- La clé est liée à un partenaire actif ; elle peut être désactivée ou expirée.
- Optionnel : `POST /api/v1/token` échange la clé API contre un JWT Bearer (24 h).

## 4. Expéditeurs (senders)

### Important (v1.1)

Le champ `senderId` est désormais obligatoire dans le corps JSON Ventis.

L'expéditeur doit être créé et attribué au partenaire depuis **api-messaging** et être actif. Vous pouvez indiquer l'ID ( `senderId` ) ou le nom alphanumérique de l'expéditeur.

| Code erreur                     | HTTP | Signification                                |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------|
| <code>SENDER_REQUIRED</code>    | 400  | <code>senderId</code> manquant               |
| <code>SENDER_NOT_ALLOWED</code> | 403  | Sender inconnu ou non attribué au partenaire |

| Code erreur | HTTP | Signification  |
|-------------|------|----------------|
| —           | 403  | Sender inactif |

## 5. Endpoints

| Méthode | Route            | Description                 | Auth      |
|---------|------------------|-----------------------------|-----------|
| POST    | /api/v1/token    | Obtenir un JWT (24 h)       | X-API-Key |
| POST    | /api/v1/sms      | Envoi unitaire              | X-API-Key |
| POST    | /api/v1/sms/bulk | Envoi en masse (max 10 000) | X-API-Key |

## 6. POST /api/v1/token

Échange une clé API contre un token JWT Bearer.

### Requête

```
POST https://sms-manager.ventis.group/api/v1/token
```

Headers:

```
X-API-Key: sk_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Body: (vide)

### Réponse 200

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 86400,
  "partner_id": 12,
  "partner_name": "Mon Partenaire"
}
```

## 7. POST /api/v1/sms — Envoi unitaire

Format JSON obligatoire pour les partenaires externes (convention *Ventis Messaging*) :

## Corps JSON (format Ventis)

```
{
  "destinationAddress": "24177861364",
  "message": "Bonjour, votre code est 1234.",
  "senderId": "BAMBOOTRANS",
  "isOTP": false
}
```

## Champs

| Champ              | Obligatoire | Description                                                   |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| destinationAddress | Oui         | Numéro destinataire au format international (ex. 24177861364) |
| message            | Oui         | Texte du SMS                                                  |
| senderId           | Oui         | ID ou nom de l'expéditeur attribué au partenaire              |
| isOTP              | Non         | true pour SMS OTP (défaut : false)                            |

## Réponse 201

```
{
  "message_id": 15432,
  "guid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "status": "sent",
  "phone": "24177861364",
  "partner_id": 12,
  "persisted": true,
  "warning": null
}
```

## 8. POST /api/v1/sms/bulk — Envoi en masse

Envoie un SMS à plusieurs destinataires en une requête. Une campagne est créée automatiquement. **Maximum 10 000 destinataires** par appel. Réponse HTTP 202.

## Corps JSON

```
{
  "recipients": [
    { "phone": "24177861364" },
    { "phone": "24166123456", "message": "Message personnalisé" }
  ],
  "message": "Message par défaut si recipient.message absent",
  "sender": "BAMBOOTRANS",
  "campaign_name": "Campagne promo juin 2026",
  "is_otp": false,
  "max_concurrent": 5
}
```

## Champs

| Champ          | Obligatoire | Description                                                       |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| recipients     | Oui         | Liste { phone, message? } — numéros au format 241... — max 10 000 |
| message        | Oui         | Message par défaut                                                |
| sender         | Oui         | Nom de l'expéditeur attribué (ex. BAMBOOTRANS)                    |
| campaign_name  | Non         | Nom de campagne (auto-généré si absent)                           |
| is_otp         | Non         | false par défaut                                                  |
| max_concurrent | Non         | Parallélisme 1–20 (défaut : 5)                                    |

## Réponse 202

```
{
  "campaign_id": 42,
  "campaign_name": "Campagne promo juin 2026",
  "total": 2, "sent": 2, "pending": 0, "failed": 0,
  "partner_id": 12,
  "results": [
    { "phone": "24177861364", "status": "sent", "message_id": 15433, "error": null },
    { "phone": "24166123456", "status": "sent", "message_id": 15434, "error": null }
  ]
}
```

**Statuts par destinataire :** sent , pending , failed .

## 9. Codes d'erreur courants

| HTTP | Code / détail            | Cause                            |
|------|--------------------------|----------------------------------|
| 401  | Clé API invalide         | Format incorrect ou clé inconnue |
| 403  | Clé désactivée / expirée | Clé ou partenaire inactif        |
| 403  | QUOTA_EXHAUSTED          | Quota SMS épuisé                 |
| 403  | QUOTA_INSUFFICIENT       | Quota insuffisant (bulk)         |
| 403  | SENDER_NOT_ALLOWED       | Sender non attribué              |
| 400  | SENDER_REQUIRED          | Sender manquant                  |
| 400  | Numéro invalide          | Téléphone non normalisable       |
| 422  | Validation Pydantic      | JSON invalide (champs manquants) |
| 5xx  | Erreur Ventis            | Échec passerelle messaging       |

## 10. Format des numéros

- Utilisez `destinationAddress` au format international complet : `24177861364` (indicatif pays + numéro).
- Gabon : `241` + 8 chiffres (ex. `077861364` → `24177861364`).
- Les espaces, tirets et le préfixe `+` ou `00` sont acceptés puis normalisés par l'API.

## 11. Exemples cURL

### Envoi unitaire (format Ventis)

```
curl -X POST "https://sms-manager.ventis.group/api/v1/sms" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "X-API-Key: sk_live_VOTRE_CLE" \  
-d '{  
  "destinationAddress": "24177861364",  
  "message": "Test API",  
  "senderId": "BAMBOOTRANS",  
  "isOTP": false  
}
```

## Envoi en masse

```
curl -X POST "https://sms-manager.ventis.group/api/v1/sms/bulk" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: sk_live_VOTRE_CLE" \
-d '{
  "recipients": [
    { "phone": "24177861364" },
    { "phone": "24166123456" }
  ],
  "message": "Hello",
  "sender": "BAMBOOTRANS"
}'
```

## 12. Obtention de la clé API

- La clé est créée par un **SUPER\_ADMIN** Ventis dans SMS Manager : menu **Clés API**.
- Elle n'est affichée **qu'une seule fois** à la création — conservez-la en lieu sûr.
- En cas de perte ou compromission, **révoquez la clé** et demandez-en une nouvelle.