# MFC的坐标转换GetClientRect/GetWindowRect/ClientToScreen/GetCursorPos/ScreenToClient

♣ chunyexiyu (http://www.lai18.com/user/301684.html) ② 2013-06-04 ② 85 查看 ② 0评论 ■ 公开 原文 (htt p://blog.csdn.net/chunyexiyu/article/details/9020151)

添加收藏

注意:windows的屏幕左上点为基点,也即原点,向右x轴正向,向下y轴正向

注意:区分两个概念(假设显示器1024\*768)

屏幕-左上点: 1024\*768的屏幕[b](显示器), 屏幕(显示器)的左上点 就是 (0,0)[/b]

**窗口-左上点:指我们所打开程序窗口的客户区左上点**,窗口可能居中展示,此时窗口左上点和屏幕左上点是不一致的。例如:我们双击了notepad图标,它弹出了Notepad窗口,窗口的大小是600\*400(假设),位于屏幕中央。Notepad窗口的左上点计算为:(1024-600)/2,(768-400)/2 --**(212,** 

184), 也就是窗口左上点对于显示器来说, 坐标是(212, 184), 当然相对于其本身来说仍是(0,0)了。

1. MFC多数方法传入的point,他们的取值为相对的坐标(以当前"窗口客户区左上点"为基点的相对坐标)

void CDlgSelectCity::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point)

转换为windows的坐标,**使用this->ClientToScreen,把相对于this窗口客户区的坐标转换为以当前屏幕的[b]左上**点为基点的坐标[/b]

ClientToScreen(&point);

- + point {x=489 y=132} CPoint 转换前相对于窗口的坐标
- + screentPoint {x=678 y=251} CPoint 转换后相对于屏幕的坐标

(注意:使用哪个组件或窗口.clientToScreen,得出那个窗口坐标向屏幕坐标的转换,例如m\_statPic.clientToScreen转换staticPic组件内部的坐标到屏幕坐标)

#### 2. GetCursorPos所获取到的坐标,为以"屏幕客户区左上点"为基点的坐标

//也或我们获取的CPoint

POINT apoint;

GetCursorPos(&apoint);

+ apoint  $\{x=678 y=251\}$  tagPOINT

3. GetClientRect 获取的为相对于自身的客户区范围(相对于自身窗口客户区而言,左上点为[0,0],可以看到获取的结果 top=0, left=0)

获取的为相对于自身左上点的left,right,top,bottom。Points to a
RECT structure or aCRect object to receive the client coordinates. Theleft andtop members will be 0. Theright

andbottom members will contain the width and height of the window. m\_PicDraw.GetClientRect(&picClientRect);+ picClientRect {top=0 bottom=51 2 left=0 right=690} tagRECT

注意:像Dialog的窗口,它的GetClientRect的范围是比GetWindowRect取出的范围小的,因为GetClientRect去除了边界的信息:提供的是可供使用的内部大小。The client coordinates specify the upper-left and lower-right corner s of the client area.

#### 如下面这个:

+ clientRect {top=0 bottom=510 left=0 right=902} CRect 相对于自身的范围

# 4. GetWindowRect获取到的为相对于"屏幕左上点"的范围(包括其边框及客户区所有范围)

获取的为相对于屏幕左上点的left,right,top,bottom范围的Points to a**CRect** object or a RECT structure that will receive the**screen** coordinates of the upper-left and lower-right corners.

m\_PicDraw.GetWindowRect(&picWindowRect);

+ picWindowRect {top=119 bottom=631 left=401 right=1091} tagRECT

#### 5. ScreenToClient/ClientToScreen坐标系转换

## 5.1 Client-area/Screen coordinates

这两个函数完成相对坐标系的转换

The **ScreenToClient** function converts the **screen coordinates** of a specified point on the screen to **client-area** coordinates

The **ClientToScreen** function converts the **client-area coordinates** of a specified point to **screen coordinates**.

### 注意:哪个组件来调用,就会参考哪个组件的坐标系

m\_static.ClientToScreen 就会参考m\_static组件的当前位置,转换出来新的坐标

例如m\_static左上点在屏幕的(100,100)处,(0,0)(100,100)转换出来为(100,100)(200,200)

m\_static.ScreenToClient 同样是以 m\_static组件的当前位置,作为参考值

例如m\_static左上点在屏幕的(100,100)处,(200,200)(300,300)转换出来为(100,100)(200,200)

使用m\_static.ScreentToClient和 this->ScreentToClient 转同样的数据结果是不同的,原因就是参考坐标 是 调用方的左上点.

#### client-area coordinates

组件相当于 窗口/组件 区域内左上点(此处非窗口的左上点,为窗口内部区域的左上点)的坐标。

组件相当于屏幕左上点的坐标。
通过GetWindowRect所获取的为该坐标系的数据。
5.2 应用场景-坐标转换
当创建一个XTP组件的时候,如果参考另一组件的位置,我们可以使用m_static.GetWindowRect获得屏幕坐标,在通 过this->ScreenToClient获取区域坐标。
区域坐标就可以用于创建XTP组件。
5.3 应用场景-坐标转换-移动窗口内组件
CRect rect;
m_edit.GetWindowRect(rect); // 获取m_edit的屏幕坐标
ScreenToClient(rect); // 屏幕坐标调整到 <strong>this窗体</strong> 的相对坐标上类 // rect调整
m_edit.MoveWindows(rect); // m_edit移动窗口位置
Owed by: 春夜喜雨 http://blog.csdn.net/chunyexiyu (http://blog.csdn.net/chunyexiyu) 转载请标明来源
Lai18.com IT技术文章收藏夹 (http://www.lai18.com) 版权所有,转载本站文章还请保留本站文章或作者地址。 HTTP://WWW.LAI18.COM (http://www.ai18.com) © 2014-2015 · 蜀ICP备15000355号-1

常用与动态创建组件的时候,例如XTP库中很多组件create的时候,都会需要一个CRect参数,这个参数的坐标系就是**cli** 

ent-area coordinates

screen coordinates