# 第6章 磁介质

# 基本概念

#### 磁化强度矢量

磁化强度矢量 $\vec{M}$ ,定义为单位体积内分子磁矩的矢量和,数学表达式为:

$$ec{M} \equiv \lim_{\Delta V 
ightarrow 0^+} rac{\sum ec{m}_{ ext{:}\!\!\!\!/} \mp}{\Delta V}$$

#### 电介质公式

$$\oint\limits_{L}ec{M}\cdot\mathrm{d}ec{l}=\sum_{(L
eth)}I'$$

#### 磁化强度与介质表面磁化电流的关系

$$M_{\scriptscriptstyle t}=i'$$

其中, $M_{\mathrm{t}}$  是  $\vec{M}$  的切向分量,i' 是介质表面单位长度上的磁化电流矢量式:

$$ec{i}' = ec{M} imes ec{e}_n$$

其中, $\vec{e}_n$  是磁介质表面外法线的单位矢量。

只有介质表面附近  $ec{M}$  有切向分量的地方  $ec{i}' 
eq ec{0}$ 

### 磁介质中的安培环路定理

考虑磁介质,安培环路定理应写为:

$$\oint\limits_{L}ec{B}\cdot\mathrm{d}ec{l}=\mu_{0}\sum_{(L
eq)}I_{0}+\mu_{0}\sum_{(L
eq)}I'$$

磁场强度矢量,记为  $\vec{H}$  , 定义为:

$$ec{H} \equiv rac{ec{B}}{\mu_0} - ec{M}$$
 
$$\left\{ egin{aligned} \oint\limits_L ec{B} \cdot \mathrm{d}ec{l} &= \mu_0 \sum_{(L 
et \mid )} I_0 + \mu_0 \sum_{(L 
et \mid )} I' \ \oint\limits_L ec{M} \cdot \mathrm{d}ec{l} &= \sum_{(L 
et \mid )} I' \end{aligned} 
ight. \Longrightarrow \oint\limits_L ec{H} \cdot \mathrm{d}ec{l} &= \sum_{(L 
et \mid )} I_0 \ ec{H} \equiv rac{ec{B}}{\mu_0} - ec{M} \end{aligned}$$

# 磁场的两个普遍公式 (磁介质情况也适用)

磁场的"高斯定理"

$$\oint \int \vec{B} \cdot \mathrm{d} ec{S} = 0$$

# $ec{H}$ 矢量的安培环路定理

#### 磁化率和磁导率

$$ec{M}=\chi_{
m m}ec{H}$$
  $ec{B}=\mu_0(ec{H}+ec{M})=(1+\chi_{
m m})\mu_0ec{H}=\mu\mu_0ec{H}$ 

其中,  $\chi_m$  称为磁化率,  $\mu\equiv 1+\chi_m$  称为磁导率

### 顺磁质和抗磁质

顺磁质  $\chi_m > 0$ 

抗磁质  $\chi_m < 0$ 

### 磁介质的边界条件

# $ec{B}$ 的法线分量的连续性

$$ec{e}_n \cdot (ec{B}_2 - ec{B}_1) = 0, \;\; \ \, \ \, \ \, \ \, B_{2n} = B_{1n}$$

在边界面两侧磁感应强度的法线分量连续

### $ec{H}$ 的切线分量的连续性

$$H_{2t} = H_{1t}, \;\; ec{m{g}}_n imes (ec{H}_2 - ec{H}_1) = ec{m{0}}$$

在边界面两侧磁场强度矢量的切线分量连续

### 磁路定理

磁感应管叫作磁路。

闭合电路:

$$\mathcal{E} = \sum_{i} IR_{i}$$

$$= I \sum_{i} R_{i}$$

$$= I \sum_{i} \frac{l_{i}}{\sigma_{i} S_{i}}$$

磁路:

$$\begin{split} NI_0 &= \oint\limits_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \\ &= \sum_i H_i l_i \\ &= \sum_i \frac{B_i l_i}{\mu_i \mu_0} \\ &= \sum_i \frac{\Phi_{Bi} l_i}{\mu_i \mu_0 S_i} \end{split}$$

#### 磁路定理

$$egin{cases} ar{ ext{circle}} & ar{ ext{circle}} & R_m = NI_0 \ & ar{ ext{circle}} & ar{ ext{circle$$

$$\mathscr{E}_m = \sum_i H_i l_i = \Phi_B \sum_i R_{mi}$$

#### 电路和磁路的对比

电路	电动势 ${\mathscr E}$	电流 $I$	电导率 $\sigma_i$	电阻 $R_i = rac{l_i}{\sigma_i S_i}$	电势降落 $IR_i$
磁路	磁动势 $\mathscr{E}_m = NI_0$	磁感应通量 $\Phi_B$	磁导率 $\mu_i\mu_0$	磁阻 $R_{mi}=rac{l_i}{\mu_i\mu_0S_i}$	磁势降落 $H_i l_i = \Phi_B rac{l_i}{\mu_i \mu_0 S_i}$

### 磁场的能量和能量密度

#### 磁场的能量密度

$$w_{
m m} = rac{1}{2} ec{B} \cdot ec{H}$$

#### 磁场的能量

$$W_{
m m} = \iiint\limits_V w_{
m m} {
m d}V = rac{1}{2} \iiint\limits_V ec{B} \cdot ec{H} {
m d}V$$