

Academy Germain | PARTIE 2 — Comprendre les Entreprises | Section IV — Chapitre 2

Free Cash Flow, EBITDA et les Marges

Les métriques que les professionnels regardent vraiment

Au-delà du profit net, les professionnels regardent des métriques plus précises pour évaluer la vraie santé financière d'une entreprise. Ce chapitre te donne les outils des analystes de Wall Street.

Le Free Cash Flow (FCF) — L'argent vraiment libre

■ Définition

Le Free Cash Flow est l'argent qu'une entreprise génère APRÈS avoir payé toutes ses dépenses ET ses investissements nécessaires pour maintenir et développer ses activités.

C'est l'argent réellement disponible pour : rembourser des dettes, verser des dividendes, racheter des actions, ou faire des acquisitions.

■ Formule

Free Cash Flow = Operating Cash Flow – Capital Expenditures (Capex)

Capex = investissements en équipements, usines, infrastructures

■ Exemple concret

Apple 2023 : Operating Cash Flow = 114 milliards\$ – Capex = 11 milliards\$ = FCF = 103 milliards\$

Amazon 2022 : Operating Cash Flow négatif → FCF négatif malgré des revenus de 500 milliards\$
→ Amazon investissait massivement. Pas de FCF ≠ entreprise défailante si la croissance est là.

Pourquoi le FCF est plus important que le profit net :

- Le profit net peut être gonflé par des écritures comptables (amortissements, reports)
- Le FCF reflète l'argent RÉEL qui entre dans les caisses
- Un FCF élevé et croissant = entreprise de qualité
- "FCF yield" = $\text{FCF} / \text{Market Cap}$ = mesure du rendement réel de l'investissement

L'EBITDA — Ce que les professionnels regardent

■ Définition

EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

= Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement

C'est la mesure de la capacité bénéficiaire OPÉRATIONNELLE pure d'une entreprise, sans l'effet de sa structure financière ou fiscale.

■ Formule

EBITDA = Net Income + Intérêts + Impôts + Dépréciation + Amortissement

Ou plus simplement : EBITDA = EBIT + Dépréciation + Amortissement

■ Pourquoi utiliser l'EBITDA ?

Permet de comparer des entreprises dans différents pays (pas d'effet fiscal)

Permet de comparer des entreprises avec des structures de capital différentes (pas d'effet de la dette)

Utilisé pour les valorisations lors de fusions-acquisitions (EV/EBITDA)

Donne une idée du cash généré par les opérations avant les décisions financières

■ Attention

L'EBITDA peut être trompeuse si l'entreprise a beaucoup de dépenses d'investissement (Capex).

Le FCF est plus fiable car il tient compte des investissements réels nécessaires.

Warren Buffett a dit : "L'EBITDA est probablement la mesure financière la plus manipulée qui existe."

Les Marges — Gross Margin, Operating Margin, Net Margin

Les marges mesurent la proportion de chaque dollar de revenue qui est conservée à chaque étape. Ce sont des indicateurs clés de l'efficacité et du pouvoir de pricing d'une entreprise.

Marge	Formule	Ce qu'elle mesure	Exemple Apple
Gross Margin	$\text{Gross Profit} / \text{Revenue} \times 100$	Efficacité de production et pouvoir de pricing	44% — excellent pour hardware
Operating Margin	$\text{Operating Income} / \text{Revenue} \times 100$	Rentabilité du cœur de métier après toutes dépenses opé.	30% — exceptionnel
Net Margin	$\text{Net Income} / \text{Revenue} \times 100$	Rentabilité finale après tout	25% — parmi les meilleures au monde
EBITDA Margin	$\text{EBITDA} / \text{Revenue} \times 100$	Rentabilité opérationnelle pure	35% — très solide
FCF Margin	$\text{FCF} / \text{Revenue} \times 100$	% du revenue transformé en cash libre	27% — classe mondiale

Secteur	Gross Margin typique	Net Margin typique
Software / SaaS	60-80%	15-30%
Technologie (hardware)	35-55%	10-25%
Finance	Variable	20-30%
Santé / Pharma	50-70%	10-20%
Distribution / Retail	20-35%	2-5%
Restaurant / Food	60-70%	3-8%
Pétrole / Énergie	20-40%	5-15%

■ Règle d'or des marges

Une marge en hausse = l'entreprise devient plus efficace ou améliore son pricing.

Une marge en baisse = problème de coûts, de compétition, ou de pricing power.

Toujours comparer les marges au secteur, pas en absolu.

■ À retenir

FCF = l'argent vraiment disponible. C'est la métrique la plus fiable.

EBITDA = rentabilité opérationnelle pure. Bon pour les comparaisons et les valorisations M&A.;

Les marges montrent l'efficacité et le pouvoir de tarification. Une gross margin élevée = avantage concurrentiel fort.

■ GLOSSAIRE — Termes Techniques du Chapitre

Vocabulaire anglais essentiel à maîtriser

Terme anglais	Traduction	Définition
Free Cash Flow (FCF)	Flux de trésorerie disponible	Cash généré après toutes dépenses opérationnelles et investissements. L'argent vraiment libre pour l'entreprise.
Capex (Capital Expenditures)	Dépenses d'investissement	Argent dépensé pour acheter ou améliorer des actifs physiques durables (usines, équipements, serveurs).
EBITDA	Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation	Mesure de la rentabilité opérationnelle pure. Permet des comparaisons entre entreprises de pays différents.
Gross margin	Marge brute	$(\text{Revenue} - \text{COGS}) / \text{Revenue}$. Mesure le profit après le seul coût de production. Indicateur du pricing power.
Operating margin	Marge opérationnelle	$\text{Operating Income} / \text{Revenue}$. Rentabilité après toutes les dépenses opérationnelles.
Net margin	Marge nette	$\text{Net Income} / \text{Revenue}$. Rentabilité finale après tout : taxes, intérêts, charges exceptionnelles.
FCF yield	Rendement du FCF	$\text{FCF} / \text{Market Cap}$. Mesure le rendement réel généré pour les actionnaires. Utile pour comparer des valorisations.
Pricing power	Pouvoir de tarification	Capacité d'une entreprise à augmenter ses prix sans perdre de clients. Signe d'avantage concurrentiel fort.