

Academy Germain | PARTIE 2 — Comprendre les Entreprises | Section VI — Chapitre 1

La Dette d'Entreprise — Bonne Dette vs Mauvaise Dette

Debt-to-Equity, Net Debt et les signaux d'alarme

La dette est l'une des variables les plus mal comprises par les investisseurs débutants. Une dette élevée n'est pas forcément mauvaise. Une entreprise sans dette n'est pas forcément bien gérée. Ce chapitre te donne les bons outils pour analyser la dette.

Bonne dette vs Mauvaise dette

■ La distinction fondamentale

La BONNE dette finance des actifs productifs qui génèrent plus de rendement que le coût de la dette. La MAUVAISE dette finance des dépenses opérationnelles, des pertes courantes ou des acquisitions surpayées.

■ Bonne dette	■ Mauvaise dette
Taux d'intérêt faible vs rendement élevé de l'actif financé	Taux d'intérêt élevé pour financer des pertes opérationnelles
Apple emprunte à 3% pour racheter des actions qui rapportent 8%/an	Petite entreprise emprunte à 15% pour payer ses salaires
Invest. en R&D; / expansion qui génèrent une croissance future	Acquisition surpayée qui ne génère pas de synergies
Dette à long terme avec cash flow suffisant pour la rembourser	Dettes à court terme renouvelables sans visibilité
Apple, Microsoft : dette massive mais FCF énorme pour la couvrir	Entreprise avec dette > 5× EBITDA et cash flow négatif

Debt-to-Equity — Le ratio d'endettement

■ Définition

Le ratio Debt-to-Equity (D/E) compare la dette totale d'une entreprise à ses capitaux propres.

Il mesure le niveau de levier financier : à quel point l'entreprise finance ses actifs avec de la dette vs ses fonds propres.

■ Formule

$D/E = \text{Dettes totales} / \text{Capitaux propres}$

Exemple : $D/E = 2 \rightarrow$ pour 1\$ de capitaux propres, l'entreprise a 2\$ de dettes

D/E	Interprétation	Remarque
< 0,5	Très peu endetté. Solide financièrement.	Peut sous-utiliser le levier financier
0,5 - 1,5	Niveau raisonnable pour la plupart des secteurs.	Zone confortable
1,5 - 3	Endetté mais gérable si les cash flows sont solides.	Surveiller les taux d'intérêt
> 3	Fortement endetté. Risque élevé si les revenus baissent.	Vérifier la couverture des intérêts
Négatif	Les passifs dépassent les actifs. Danger sérieux.	Signal d'alarme majeur

■ Attention

Le D/E varie énormément selon les secteurs.

Les banques et REITs ont naturellement des D/E très élevés (3-10) — c'est leur modèle.

Les tech companies ont souvent un D/E faible.

Toujours comparer au secteur, jamais en absolu.

Net Debt — La dette nette réelle

■ Définition

La dette nette (Net Debt) est la dette totale MOINS la trésorerie disponible.

C'est la vraie mesure de l'endettement réel d'une entreprise.

Une entreprise peut avoir 50 milliards de dette et 60 milliards de cash $\rightarrow$ Net Debt NÉGATIF = elle est créditrice nette.

■ Formule

$\text{Net Debt} = \text{Dettes totales (court et long terme)} - \text{Cash \& équivalents} - \text{Investissements court terme}$

■ Exemple concret

Apple : Dette = 110 milliards\$ – Cash = 65 milliards\$ = Net Debt = +45 milliards\$

Mais Apple génère 100 milliards\$ de FCF par an → la dette est remboursable en 6 mois → pas de risque.

Entreprise X : Dette = 500M\$ – Cash = 5M\$ = Net Debt = 495M\$ avec FCF négatif → risque de faillite.

Les ratios de couverture de la dette

Avoir de la dette n'est pas dangereux si l'entreprise génère assez de cash pour la couvrir. Ces ratios te disent si elle peut :

Ratio	Formule	Seuil sain	Signification
Interest Coverage (couverture des intérêts)	EBIT / Intérêts annuels	> 3×	L'entreprise gagne 3× plus que ce qu'elle paie en intérêts
Net Debt / EBITDA	Net Debt / EBITDA	< 3×	L'entreprise peut rembourser sa dette en moins de 3 ans de profits
Debt / FCF	Dette totale / FCF	< 5×	La dette est remboursable en moins de 5 ans avec le cash généré
Current Ratio (ratio de liquidité)	Actifs courants / Passifs courants	> 1,5	L'entreprise peut couvrir ses dettes à court terme

Les signaux d'alarme liés à la dette

■ ■ Attention

1. Net Debt / EBITDA > 5× : dette difficile à rembourser, risque de défaut
2. Interest Coverage < 1,5× : l'entreprise peine à payer ses intérêts
3. Dette à court terme élevée sans visibilité de refinancement
4. Cash burn + dette élevée = runway court = dilution ou faillite
5. Covenant breach : l'entreprise viole les conditions de ses emprunts

■ Exemple concret

WeWork (2019) : D/E astronomique + EBITDA négatif + cash burn massif → faillite inévitable.

Netflix (2015-2019) : Net Debt croissant pour financer les contenus → risqué mais calculé, FCF positif depuis 2022.

Berkshire Hathaway : presque pas de dette, 150 milliards de cash → forteresse financière.

■ À retenir

La dette seule ne dit rien — toujours la comparer au FCF et à l'EBITDA.

Net Debt / EBITDA < 3× = zone de confort. > 5× = zone de danger.

Une entreprise avec du cash net (cash > dette) est une forteresse financière.

■ GLOSSAIRE — Termes Techniques du Chapitre

Vocabulaire anglais essentiel à maîtriser

Terme anglais	Traduction	Définition
Debt-to-Equity (D/E)	Ratio dette/capitaux propres	Mesure le levier financier : combien de dette pour chaque dollar de capitaux propres.
Net Debt	Dette nette	Dettes totales moins la trésorerie. Mesure l'endettement réel après soustraction du cash disponible.
Interest coverage ratio	Ratio de couverture des intérêts	EBIT / charges d'intérêts. Mesure la capacité à payer les intérêts. > 3× = confortable.
Leverage	Levier financier	Utilisation de la dette pour amplifier les rendements. Amplifie aussi les pertes en cas de difficulté.
Default	Défaut de paiement	Incapacité d'une entreprise à honorer ses obligations de dette. Peut mener à la faillite.
Covenant	Covenant / Clause restrictive	Condition imposée par le prêteur dans un contrat de dette. Ex : maintenir un D/E < 3×.
Refinancing	Refinancement	Remplacer une dette existante par une nouvelle, souvent à un meilleur taux ou avec une durée plus longue.
Current ratio	Ratio de liquidité courante	Actifs courants / Passifs courants. > 1,5 = l'entreprise peut couvrir ses obligations à court terme.
Investment grade	Note d'investissement	Notation de crédit accordée par S&P, Moody's ou Fitch indiquant un faible risque de défaut (BBB- ou supérieur).
Junk bond / High yield	Obligation à haut rendement	Obligation émise par une entreprise à risque élevé de défaut. Rendement plus élevé pour compenser le risque.