Page 1 Bekcpear.io

首先说明下 Windows10 下 EFI 分区文件结构 (仅说明 3 个必要文件):

```
(EFI分区).....此分区必须为Fat32格式,不然UEFI固件将无法识别

+--EFI

|--Microsoft

| +--Boot


| --bootmgfw.efi...一个针对Windows的efi应用,使Boot Menu界面上的Windows Boot Manager可以工作

| --BCD......启动配置文件,用户编辑启动菜单以及默认的启动顺序等

|--Boot

+--bootx64.efi.....一个针对UEFI的统一efi应用,可以针对所有的系统。如果是32位系统,则是boota32.ef
```

接着说明引导流程



说明一下: + 什么叫做根据 NVRAM 下的 BootOrder 顺序加载启动设备,这个里面有几个知识点 1. **NVRAM**(非易失性存储器)是 BIOS 用于存储本计算机启动设备信息的 载体,可以通过 bcdedit /enum firmware 来查看信息,参考这个 2. **BootOrder** 顾名思义就是一个引导顺序,可以在 BIOS 下调节,比如先引导 Windows Boot Manager 还是先引导 ATA HDD0 这个设备 + 什么叫做获取对应启动设备下第一个存有正确 efi 应用的 Fat32 格式分区并加载?正常情况来说,一个硬盘分区仅有一个 Fat32 格式的 EFI 分区,并且往往是在第一个,但是当出现多了 EFI 分区那么 UEFI 固件将如何加载呢?对于首选启动已经设置为了 Windows Boot Manager 的情况下可以忽略,因为这个里面

已经明确定义了加载哪块硬盘的哪个分区下哪个文件。当没有这个 Windows Boot Manager 项目而只能通过 ATA HDDX 下的分区查找时,经测试。会加载上可识别的拥有正确 efi 应用(位置: (EFI Partition)\EFI\Boot\bootx64.efi)的第一个 EFI 分区,并根据 efi 应用的信息加载对应的 BCD 文件。

So,总结如下。可以没有(EFI_Partition)\EFI\Boot\bootx64.efi,也可以没有(EFI_Partition)\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi,但是不能 2 个同时没有,存在(EFI_Partition)\EFI\Boot\bootx64.efi的情况下,可以在 BIOS 的 Boot Menu 界面选择 ATA HDDX 启动,存在(EFI_Partition)\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi 并设置正确的情况下,可以在 BIOS 的 Boot Menu 界面上选择 Windows Boot Manager 启动。

说几个关于引导的命令

- mountvol 用于加载分区, 比如 mountvol K: /s 加载默认的 EFI 分区到 K 盘
- bcdboot 用于修复 efi 文件,比如 bcdboot C:\Windows /l en-us 将同时修复 (EFI_Partition)\EFI\Boot\bootx64.efi 和 (EFI_Partition)\EFI\Microsoft\Boot\bootx64.efi 和 (EFI_Partition)\EFI\Microsoft\Boot\bootx64.efi 和 (EFI_Partition)\EFI
- bootrec 可用于重新创建 BCD 文件,比如 bootrec /rebulidbcd 会在默认的位置 (EFI_Partition)\EFI\Microsoft\Boot 重新生成识别到的系统的 BCD 文件,
- bcdedit 用于编辑 BCD 文件

命令的用法都可以非常方便的在微软的文档下找到,或者使用系统下命令提示符下的 HELP [Commmad]命令

以上