

- 1) базовая настройка маршрутизатора R2 с назначением хостнейма, паролей, баннера и т.д.
- 2) отключение на коммутаторе SO неиспользуемых портов.

Настройка портов в режим доступа к PC-A и PC-B с соответствующими vlan. Настройка VLAN управления.

Настройка безопасности портов, установка до 5 МАС-адресов.

- 3) Настройка магистральных портов, ведущих к маршрутизаторам. Установка native vlan 80, разрешение доступа для 10 и 14 vlan
- 4) Настройка интерфейсов между маршрутизаторами. Настройка интерфейсов маршрутизаторов. На R1 и R0 настраиваем router on a stick, адреса первые доступные. На R2 просто прописываем первый доступный
- 5) настройка статических маршрутов на R0 и R1 к подсети PC-С через маршрутизатор R2.

Настройка маршрута по умолчанию на R2 через R0, настройка плавающего маршрута по умолчанию на R2 через R1, приоритет маршрута на 10 больше чем у того, что через R0

6) настройка hsrp на R0 и R1, в качестве адресов виртуального маршрутизатора выбираем последние ір адреса для каждого vlan (то есть там будет standby 10 ір 192.168.0.14 и т.д.)

Решение:

32-26 (маска)=6, 2^6=64 адреса

64:8 = 8 – шаг между сетями

2ⁿ=8, n=3, маска во всех адресах 26+3=29

Сети:

192.168.0.0 (1 подсеть)

192.168.0.8 (2 подсеть)

PC-A: 192.168.0.11/29 (vlan 10) шлюз 192.168.0.14

R0 G0/0/1.10: 192.168.0.9/29

R1 G0/0/1.10: 192.168.0.10/29

192.168.0.16 (3 подсеть)

PC-B: 192.168.0.19/29 (vlan 14) шлюз 192.168.0.22

S0: 192.168.0.20/29

R0 G0/0/1.14: 192.168.0.17/29

R1 G0/0/1.14: 192.168.0.18/29

192.168.0.24 (4 подсеть)

РС-С: 192.168.0.29/29 шлюз 192.168.0.25? или 27

R2 G0/0/2: 192.168.0.27/29

192.168.0.32 (5 подсеть)

192.168.0.40 (6 подсеть)

192.168.0.48 (7 подсеть)


R0 G0/0/0: 192.168.0.49/29

R2 G0/0/0: 192.168.0.54/29


192.168.0.56 (8 подсеть)

R1 G0/0/0: 192.168.0.57/29

R2 G0/0/1: 192.168.0.62/29



Базовая настройка (1 пункт)



Отключение неиспользуемых портов (2 пункт)


```
Switch(config) #interface vlan 14
Switch(config-if) #ip address 192.168.0.20 255.255.258.248
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #interface range f0/11, f0/10
Switch(config-if-range) #switchport port-security
Command rejected: FastEthernet0/11 is a dynamic port.
Command rejected: FastEthernet0/10 is a dynamic port.
Switch(config-if-range) #switchport mode access
Switch(config-if-range) #switchport port-security
Switch(config-if-range) #switchport port-security maximum 5
Switch(config-if-range) #switchport port-security violation protect
```

Настройка vlan управления, настройка безопасности портов (2 пункт)


```
Switch (config-vlan) #exit
Switch (config-vlan) #exit
Switch (config-vlan) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan14, changed state to up

Switch (config-vlan) #exit
Switch (config-if) #switchport access vlan 10
Switch (config-if) #exit
Switch (config-if) #exit
Switch (config-if) #switchport access vlan 14
Switch (config-if) #switchport access vlan 14
Switch (config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan14, changed state to up
```


Объявили необходимые vlan, настройка портов в режим доступа (2 пункт)



Настройка магистральных портов (3 пункт)




Настройка ір РС-А (шлюз сначала записываем физический для проверки Router-on-a-stick - тот что на скрине, а после последнего пункта hsrp - логический 192.168.0.14)




Настройка ір РС-В (шлюз сначала записываем физический для проверки Router-on-a-stick - тот что на скрине, а после последнего пункта hsrp - логический 192.168.0.22)


Также не забыть настроить ір для РС-С!



Настройка Router on a stick на RO (4 пункт)



Настройка Router on a stick на R1 (4 пункт): там будет интерфейс G0/2/0



Настройка интерфейсов на RO (4 пункт)

```
Router(config) #interface GigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if) #ip address 192.168.0.57 255.25.
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2/0 (1), with Switch FastEthernet0/2 (80).
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if) #ip address 192.168.0.57 255.255.258.248
Router(config-if) # shutdown

Router(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
```

Настройка интерфейсов на R1 (4 пункт)

```
R2(config)#interface GigabitEthernet 0/0/0
R2(config-if) #ip address 192.168.0.54 255.255.255.248
R2(config-if) #no shutdown
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
R2(config-if)#exit
R2(config) #interface GigabitEthernet 0/0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.0.62 255.255.255.248
R2(config-if) #no shutdown
R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to
up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
```

Настройка интерфейсов на R2 (4 пункт)

```
NOUGEL (COMPANY II) #CAIC
Router(config) #ip route 192.168.0.24 255.255.255.248 192.168.0.54
Dougton/gonfig\#owit
                Настройка статического маршрута на RO (5 пункт)
  R1(config) #ip route 192.168.0.24 255.255.255.248 192.168.0.62
                Настройка статического маршрута на R1 (5 пункт)
        R2(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.49
        R2(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.57 11
   Настройка маршрута по умолчанию и плавающего маршрута с AD 11 (5 пункт)
    Router(config) #interface GigabitEthernet 0/0/1.10
    Router(config-subif) #standby version 2
    % Invalid input detected at '^' marker.
    Router(config-subif) #standby 10 ip 192.168.0.14
    Router(config-subif) #standby 10 priority 150
    %HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/1.10 Grp 10 state Speak -> Standby
    %HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/1.10 Grp 10 state Standby -> Active
    Router(config-subif) #standby 10 priority 150
   Router(config-subif) #standby 10 preemt
    % Invalid input detected at '^' marker.
   Router(config-subif) #standby 10 preempt
   Router(config-subif) #exit
   Router(config) #interface GigabitEthernet 0/0/1.14
    Router(config-subif) #standby 14 ip 192.168.0.22
   Router(config-subif) #standby 14 priority 150
   Router(config-subif) #standby 10 preempt
    %HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/1.14 Grp 14 state Speak -> Standby
    %HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/1.14 Grp 14 state Standby -> Active
    Router(config-subif) #standby 14 preempt
    Router(config-subif)#
Настройка резервирования маршрутизатора R0 (6 пункт) priority и preempt не нужно
R1(config) #interface GigabitEthernet 0/0/1.10
R1(config-subif) #standby 10 ip 192.168.0.14
Rl(config-subif) #exit
R1(config) #interface GigabitEthernet 0/0/1.14
R1(config-subif) #standby 14 ip 192.168.0.14
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0/1.10 Grp 10 state Speak -
> Standby
% Address 192.168.0.14 in group 10
```

Настройка резервирования маршрутизатора R1 (6 пункт): там будет интерфейс G0/2/0

R1(config-subif) #standby 14 ip 192.168.0.22

Rl(config-subif) #exit