地铁爆炸类恐怖袭击处置程序

主要指地铁专业队到场力量为5辆消防车(1、2号为消防水罐车、3号为抢险救援消防车、4号为大功率水罐车、5号为陆轨两用消防车)的战斗行动。

任务分工

1号车:保障供水线路,疏散救助被困人员,指挥员全面负责中队其它车辆战斗任务部署。

2号车:担任警戒,伤员及装备输送任务,并负责现场照明。

3号车: 开展现场侦察, 划定警戒范围, 视情破拆营救人员。

4号车: 疏散破拆营救人员。

5号车:负责现场警戒,出水枪设防灭火。

二、进攻路线

- 1、区间隧道发生事故时,以事故现场近端的站台作为首选线路。
- 2、利用灭火救援专用通道直接进入站台。
- 3、从上风或侧上风方向的地面出入口进入。
- 三、战斗展开

1号车

1、供水询情组(指挥员、1、2、3、7号战斗员) 携带器材:水带、水枪、分水器、止水器等。 铺设供水线路,设置现场安全员。指挥员向先期到场力量或知情者详细了解爆炸物的特征、数量、具体位置,造成的危害,有无人员伤亡、火灾和建(够)筑物垮塌以及先期处置措施等现场基本情况。并下达各车辆作战任务,指挥中队作战。

2、疏散救人组(4、5、6号战斗员)

携带器材:担架等。

迅速疏散救助事故站点内所有人员,对疏散和抢救的人员做好记录,并视情疏散周边居民等其他区域人员,

3、战斗辅助组(驾驶员)

车辆停靠适当位置(水源),负责供水。

2号车

1、警戒照明组(1、2、3、7号战斗员)

携带器材:警戒带、警戒标志、发光导向绳、移动照明灯具等。 严格做好个人防护,根据侦检组的检测结果设定初步警戒,保 持不间断调整,确保现场秩序和安全,并做好现场照明工作。

2、输送搬运组(指挥员、4、5、6号战斗员)

携带器材:轨道运输车、担架等。

严格做好个人防护,负责现场人员及装备的输送任务。

3、战斗辅助组(驾驶员)

负责后方供水保障。

3号车

1、侦察检测组(指挥员、1、2、3号战斗员)

携带器材:复合型侦检仪、测风仪等。

检测是否有易燃易爆、有毒气体及扩散蔓延的可能性和方向,划定警戒范围,保持对现场进行不间断检测。

2、疏散营救组(4、5、6、7号战斗员)

携带器材:生命探测仪、无齿锯、起重气垫、液压破拆工具组等。

根据现场情况利用破拆工具营救被困人员,并视情对遇险 人员进行输液、供氧等医疗措施,确保救援成功率。

3、战斗辅助组(驾驶员)

车辆停靠适当位置,做好现场摄像(影)工作。

4号车

1、疏散营救组(1、2、3、7号战斗员)

携带器材:生命探测仪、无齿锯、起重气垫、液压破拆工具组等。

根据现场情况利用破拆工具营救被困人员,并视情对遇险人员 进行输液、供氧等医疗措施,确保救援成功率。

2、疏散救人组(4、5、6号战斗员)

携带器材:担架等。

迅速疏散救助事故站点内所有人员,并视情疏散周边居民等其他区域人员。

3、战斗辅助组(指挥员、驾驶员)

负责现场的战勤保障。

5号车

1、现场警戒组(1、2、3、7号战斗员)

携带器材:警戒带、警戒标志等。

根据侦检组的检测结果设定初步警戒,并保持不间断调整,确保现场秩序和安全。

2、照明疏散组(指挥员、4、5、6号战斗员)

携带器材:发光导向绳、移动照明灯具等。

做好现场照明工作,引导人员疏散,并视情在站厅楼梯口等处设置通信中转站。

3、战斗辅助组(驾驶员)

做好现场摄像(影)工作。

四、特别警示

- (一)攻坚组人员装具配备必须齐全,严格做好个人防护,携带通信装备,350兆电台使用地铁专用频道。
- (二)行动中要尽可能配合公安部门同时展开现场取证工作, 防止现场物证在处置中丢失或破坏。
- (三)进入现场后要注意观察周围的环境变化,防止因建筑结构变形、倒塌威胁救援人员安全,并组织力量做好应急或替换准备。

- (四)保持现场救援的安全环境,必须确保无再次爆炸危险时, 救援人员方可进入现场进行救援。
- (五)现场警戒区内须设置中队集结点、疏散逃生人员集结点和现场救护站,(六)有火灾发生时,救人与灭火同时进行。并注意准确选用灭火剂,防止造成水渍损失。
- (七)对未爆炸装置应交由排爆专业队处置,同时现场救援人 员应撤至安全地带。