МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э. БАУМАНА

Факультет «Информатика и системы управления» Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»



Сёмкин П.С., Сёмкин А.П.

Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Операционные системы»

Лабораторная работа № 3 «Консоль управления MMC OC Windows»

> Москва 2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ЦЕЛЬ РАБОТЫ		2
2	TEC	ОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	2
2.	1 Ко	онсоль управления ММС Назначение консоли управления	2
	2.1.1	Назначение консоли управления	2
	2.1.2	Основные приемы работы в Консоли управления ММС	3
	2.1.3	Добавление и удаление оснасток	4
	2.1.4	Обзор стандартных оснасток	6
3	3AĮ	ДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	10
4	КОІ	НТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	11
5	ли	ТЕРАТУРА	11

1 Цель работы

Целью работы является знакомство с консолью управления операционной системы Windows 7.

Продолжительность работы -2 часа.

2 Теоретическая часть

2.1 Консоль управления ММС

2.1.1 Назначение консоли управления

Консоль управления ММС позволяет получить доступ к средствам администрирования операционных систем Windows 7.

Консоль управления ММС группирует все средства администрирования, используемые для управления сетями, компьютерами, службами и другими системными компонентами. При этом администратор работает в единой удобной графической среде, поэтому освоить работу с консолью управления ММС особенно важно, потому что тогда работа с любым системным компонентом будет привычна и комфортна.

Оснастка является основным компонентом консоли и предоставляет доступ к определенным средствам администрирования. Можно создавать свои собственные оснастки консоли управления, как на базе уже существующей оснастки, так и полностью самостоятельно.

2.1.2 Основные приемы работы в Консоли управления ММС

Консоль управления ММС доступна любому пользователю системы, но многие оснастки могут быть запущены только под учетной записью администратора.

Для того чтобы запустить Консоль управления ММС:

- 1. Нажать сочетание клавиш Windows+R. Откроется диалоговое окно Bыполнить (Run).
- 2. В поле ввода *Открыть (Open)* ввести «*ттс*».
- 3. Нажать кнопку *OK*, чтобы подтвердить запуск программы. Откроется окно пустой Консоли управления ММС.

Запустить Консоль управления ММС можно иначе:

- 1. Нажать клавишу *Windows* для вызова меню «*Пуск*».
- 2. В поле ввода *Найти программы и файлы (Search programs and files)* ввести *«ттс»*.
- 3. Нажать клавишу *Enter*.

В самой верхней части экрана программы располагается строка меню, в которой расположены следующие пункты:

- Файл (File). Здесь находятся команды создания, открытия и сохранения консоли, загрузки и удаления оснасток. Команда Параметры (Options) отвечает за основные настройки программы.
- Действие (Action). Здесь находятся команды, позволяющие создавать правила, осуществлять фильтрацию в дереве консоли, экспортировать список и некоторые другие действия. Состав может заметно отличаться от оснастки к оснастке.
- **Ви**д (View) включает команды, позволяющие настроить интерфейс программы.
- Избранное (Favorites) предоставляет доступ к избранному.
- Окно (Window). Команды данной группы определяют расположение окон программы, позволяют создавать новые окна консоли и осуществлять переключения между ними.

• Справка (Help) предоставляет доступ к справочной системе программы, а также общей информации о Консоли управления ММС и текущим открытым оснасткам.

Также в верхней части экрана располагается панель инструментов. Содержание панели инструментов может существенно изменяться в зависимости от открытой в данный момент оснастки.

В левой части экрана программы Консоль управления ММС располагается область Дерево консоли (Console tree). Она содержит различные средства администрирования, такие как правила, политики. Эти средства администрирования в Консоли управления сгруппированы по папкам и отображены в формате дерева, что довольно удобно.

Работа с деревом консоли подобна работе с Проводником Windows, только вместо привычных файлов здесь находятся некоторые элементы консоли. Например, для оснастки Редактор объектов групповой политики это будут политики и их параметры.

В центральной части экрана программы располагается **Область сведений**(Taskpad). По умолчанию она занимает основную долю экрана программы. В ней отображаются развернутые сведения о средствах администрирования, для каждой оснастки эти сведения будут индивидуальны.

Например, для оснастки Редактор объектов групповой политики в этой области отображаются имена параметров и политик, их текущие состояния, пользовательские комментарии и некоторые другие сведения.

Область **Действия** (Actions) в правой части экрана предоставляет быстрый доступ к некоторым дополнительный действиям, специфичным для данной оснастки. Содержание данной области совпадает с пунктом меню **Действия** (Actions) панели инструментов.

2.1.3 Добавление и удаление оснасток

Для того, чтобы начать работу с консолью, необходимо добавить оснастку. Чтобы добавить или удалить оснастку консоли управления:

1. Выбрать команду меню Файл => Добавить или удалить

ocнacmкy (File => Add/Remove Snap-In).

Появится диалоговое окно *Добавление и удаление оснасток* (*Add or Remove Snap-Ins*). Данное диалоговое окно можно вызвать также одновременным нажатием клавиш *Ctrl+M*.

- 2. В списке Доступные оснастки (Available snap-ins) в левой части появившегося диалогового окна найти интересующую оснастку. Получить краткую информацию по каждой оснастке можно в текстовом поле в нижней части диалогового окна. Для некоторых оснасток описание может отсутствовать.
- 3. Нажать кнопку Добавить (Add). Выбранная оснастка добавится в список Выбранные оснастки (Selected snap-ins), который находится в левой части диалогового окна. Для некоторых оснасток предварительно необходимо выбрать объект администрирования в серии диалоговых окон. Например, для оснастки Редактор объектов групповой политики необходимо указать объект применения групповых политик.
- 4. Для удаления оснастки, выделить ее мышью в списке **Выбранные оснастки** (Selected snap-ins) и нажать кнопку Удалить (Remove).
- 5. Для открытия нескольких оснасток одновременно, встаёт проблема последовательности их расположения в Консоли управления ММС. Для изменения порядка расположения оснасток в окне Консоли управления ММС необходимо воспользоваться кнопками Вверх (Move Up) и Вниз (Move Down) диалогового окна Добавление и удаление оснасток (Add or Remove Snap-Ins).
- 6. Для завершения добавления или удаления оснасток надо щелкнуть ОК.

Подобным образом в одном окне консоли можно открыть несколько оснасток, настроить их под свой вкус. Потом необходимо сохранить все

настройки консоли в файле консоли управления - в противном случае придется перед каждым началом работы с консолью производить все действия заново.

2.1.4 Обзор стандартных оснасток

В Консоли управления ММС есть возможность работы с большим количеством стандартных оснасток, модифицировать их и создавать свои собственные. Практически все стандартные оснастки могут быть запущены более быстрым путем - напрямую через командную строку операционной системы, минуя запуск пользователем Консоли управления ММС.

В Консоли управления ММС можно добавить следующие стандартные оснастки:

- **Анализ** и **настройка безопасности** (Security Configuration and Analysis). Оснастка позволяет настраивать параметры безопасности на компьютерах под управлением операционной системы **Windows** с помощью файлов шаблонов безопасности, а также производить анализ безопасности операционной системы.
- **Брандмауэр Windows с дополнительной безопасностью** на **локальном компьютере** (Windows Firewall with Advanced Security). Данная оснастка позволяет производить настройку встроенного в операционную систему Windows брандмауэра. Также можно работать с этой оснасткой через консоль **wf.msc** или запустив ее через Панель управления Windows.
- Диспетчер авторизации (Authorization Manager). Диспетчер авторизации позволяет задавать ролевые разрешения для приложении, использующих диспетчер авторизации. Приложения диспетчера авторизации хранят политику авторизации в виде хранилищ авторизации, сохраненных в Active Directory или файлах XML. Политика вызывается диспетчером авторизации во время выполнения приложения. Также можно работать с этой оснасткой через консоль *адтап.тsc*.
- **Диспетчер устройств** (Device Manager). Диспетчер устройств пре доставляет доступ к списку установленного на компьютере оборудования и соответствующих этому оборудованию драйверов. Здесь пользователь может

- совершить полноценную настройку оборудования. Также можно работать с этой оснасткой через консоль *devmgmt.msc*.
- Конфигурация клиента защиты доступа К сети (NAP Client Configuration). Оснастка позволяет настроить параметры конфигурации клиента защиты доступа к сети, а также осуществлять дальнейшее их управление. Речь идет о параметрах работы компонента NAP, суть работы которого заключается в блокировании доступа К системе компьютеров, не удовлетворяющих определенным вами требованиям. С этой оснасткой можно также работать через консоль napclcfg.msc.
- Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups). Оснастка позволяет добавлять, удалять и редактировать содержимое учетных записей и групп учетных записей пользователей операционной системы. С этой оснасткой можно также работать через консоль lusrmgr.msc.
- Монитор IP-без опасности (IP-security Monitor). Оснастка используется для наблюдения за состоянием IP-безопасности и политикой IPsec, применяемой на текущем и других компьютерах. Данная информация может оказаться полезной при устранения неполадок в IPsec, а также при тестировании создаваемых политик.
- Общие папки (Shared Folders). Оснастка позволяет просматривать списки общих папок компьютера, созданных сетевых сессий, а также открытых по сети файлов. При помощи этой оснастки пользователь может создавать, редактировать и удалять различные параметры общих папок. С этой оснасткой можно работать также через консоль fsmgmt.msc.
- Папка (Folder). Данная стандартная оснастка не является самостоятельной: она служит скорее для упорядочивания готовой консоли. Все. что она делает, осуществляет добавление пустой папки к дереву консоли.
- Планировщик заданий (Task Scheduler). Оснастка предоставляет доступ к списку автоматически запускаемых задач операционной системы. Здесь же можно добавлять различные типы задач или импортировать их из сторонних источников, просматривать журналы заданий, создавать различные простые и

сложные структуры задач и многое другое. С этой оснасткой можно работать также через консоль **taskschd.msc**.

- **Просмотр событий** (Event Viewer). Используя эту оснастку, можно получить удобный инструмент просмотра журнала событий операционной системы. В этих журналах содержится множество сведений о работе компонентов операционной системы, а также различных сторонних программ. Журналы событий мощнейший инструмент в руках умелого системного администратора. Можно работать с этой оснасткой через консоль **even.tvwr.msc.**
- **Редактор объектов групповой политики** (Group Policy Object Editor). Оснастка предоставляет доступ к работе групповых политик операционной системы. Можно работать с этой оснасткой через консоль **gpedit.msc**.
- **Результирующая политика** (Resultant Set of Policy). Данная оснастка несколько упрощает процесс настройки групповых политик, действующих на конкретного пользователя. Оснастка используется как для уже применяемой политики, так и для определения, какая политика будет применена к пользователю компьютера. Также можно работать с этой оснасткой через консоль *rsop.rn.sc*.
- Сертификаты (Certificates). Данная оснастка позволяет управлять пользовательскими сертификатами, сертификатами локального или удаленного компьютера, сертификатами удаленной или локальной службы. Консоль с этой оснасткой также может быть запущена через командную строку операционной системы ее имя *certmgr.msc*.
- Системный монитор (Performance Monitor). Монитор производительности позволяет просматривать данные о производительности системы, такие как аппаратные сведения и системные ресурсы, используемые операционной системой, службами и работающими приложениями. Данные могут быть получены либо в режиме реального времени, либо в файле журнала. Также можно работать с этой оснасткой для остановки различных процессов, запуска и остановки системных служб, просмотра цепочки ожидания потока и идентификации файлов, ответственных за блокировку процессов, анализа взаимоблокировки процессов. Работа с оснасткой возможна через консоль

perfmon.exe.

- Службы (Services). Оснастка позволяет запускать, останавливать и производить настройку служб операционной системы. С этой оснасткой можно работать через консоль *services.msc* или запустив ее через Панель управления *Windows*.
- Службы компонентов (Component Services). Оснастка позволяет получить доступ к ActiveX-объектам как локального, так и удаленного компьютера. Главным образом оснастка полезна для работы с настройками приложений СОМ+. Приложения СОМ+ представляют собой набор компонентов СОМ, взаимодействующих друг с другом и выполняющих управление очередями или реализующих возможность настройки параметров безопасности на основе ролей. Также можно работать с этой оснасткой через консоль *сотехр.msc*.
- Ссылка на веб-ресурс (Link to Web Address). Данная стандартная оснастка не является самостоятельной: при ее помощи можно добавить узел дерева консоли, в области сведений которого будет отображаться определенная пользователем веб-страница.
- Управление ТРМ (TPM Management). С помощью данной оснастки пользователь может управлять работой доверенного платформенного модуля ТРМ, который позволяет хранить конфиденциальные данные пользователя, параметры конфигурации компьютера и операционной системы. Также можно работать с этой оснасткой через консоль *tpm.msc*.
- Management). • Управление компьютером (Computer Оснастка предоставляет множество средств управления операционной системой. Можно управлять настройками служебных программ, запоминающих устройств, служб и приложений из одной оснастки. В числе служебных программ числятся такие приложения, как Планировщик заданий. Просмотр событий, Общие папки, Локальные пользователи и группы. Производительность, Диспетчер устройств. приложений доступны Настройки многих ИЗ этих через отдельные специализированные оснастки. Также можно работать с оснасткой Управление компьютером (Computer Management) через консоль *CompMgmtLauncher.exe*.

- Управление дисками (Disk Management). Оснастка предоставляет широкие возможности по работе с разделами жестких дисков компьютера: можно форматировать разделы, работать с виртуальными дисками, изменять буквы дисков, создавать зеркальные образы разделов и выполнять многие другие действия. Работа с этой оснасткой возможна также через консоль diskmgmt.msc.
- Управление печатью (Print Management). Оснастка представляет собой удобное средство управления работой серверов печати локального или удаленного компьютера, а также развернутыми принтерами. Также можно работать с этой оснасткой через консоль print management, msc.
- Управление политикой IP-безопасности (IP-security Policy Management). Оснастка предоставляет средства для работы с политиками IPSec, ответственными за безопасное соединение с другими компьютерами. Также можно работать с этой оснасткой через консоль secpol.msc.
- Управляющий элемент WMI (WMI Control). Оснастка предназначена для настройки параметров работы службы Инструментарий управления Windows (WMI) на локальном или удаленном компьютере. Также вы можете работать с этой оснасткой через консоль wmimgmt.msc.
- **Шаблоны безопасности** (Security Templates). Оснастка помогает при работе с шаблонами безопасности Windows: создание, изменение, настройка шаблонов безопасности и многие другие возможности.
- Элементы управления ActiveX (ActiveX Control). Данная стандартная оснастка, по сути, не является самостоятельной: при ее помощи можно добавить узел дерева консоли, в области сведений которого будет содержаться Active-X элемент.

3 Задание на выполнение работы

- Войти в систему под учётной записью studXX, где XX индекс группы.
 Запустить виртуальную машину Oracle VM VirtualBox.
 Запустить гостевую операционную систему Windows 7.
- 2. Запустить Консоль управления ММС и добавить в дерево консоли стандартные оснастки

- > Локальные пользователи и группы
- > Системный монитор
- > Управление компьютером
- > Диспетчер устройств
- 3. Сохранить файл консоли на рабочем столе
- 4. Используя оснастку Локальные пользователи и группы консоли управления создать учётные записи пользователей **stud51**, **stud52**, **stud53**, **stud54** и включить пользователей в группу **stud3k**
- 5. Включить пользователя с индексом своей группы в группу Администраторы
- 6. Войти в систему со своей учетной записью
- 7. Создать консоль управления и сохранить файл консоли на рабочем столе
- 8. Познакомиться с функциями системного монитора Windows и освоить практическую работу с ним.

4 Контрольные вопросы

- 1. Назовите основное назначение Консоли управления ММС.
- 2. Как используются стандартные оснастки Консоли ММС?

5 ЛИТЕРАТУРА

- Матвеев М.Д., Прокди Р.Г. и др. Администрирование Windows 7.
 Практическое руководство и справочник администратора. Спб.:
 Наука и техника, 2013.-400 стр.: ил.
- 2. Книттель Б., Windows 7. Скрипты, автоматизация и командная строка. –СПб.:Питер, 2012. 784 с. : ил.