
BEN'S G7

STFC PROGRESS PLANNER

Userguide

Was du brauchst, wie du es einmalig einrichtest und wie du den Planner danach Woche für Woche mit Daten versorgst.



Für Star Trek Fleet Command · Daten aus next.spocks.club

Version 2.1 · Oktober 2026

Inhalt

1 Was der Planner macht

2 Voraussetzungen

3 Einmalige Einrichtung: Spock's Club und Synchronisierung

4 Den Planner öffnen

5 Die Oberfläche im Überblick

6 Account-Snapshot: der JSON-Export

7 Zielplan: Texte aus dem Upgrade-Planer

8 Der regelmäßige Ablauf

9 Prognose, Packs und Was-wäre-wenn

10 Daten sichern

11 Begriffe in der App

12 Wenn etwas nicht klappt

1 Was der Planner macht

Der Planner zeigt dir, wann du ein Gebäudeziel erreichst – zum Beispiel Operations 76 – und welches Material dich dabei am meisten bremst.

Er rechnet nicht mit geschätzten Werten, sondern mit deinen echten Daten aus Spock's Club: deinem Ressourcenstand aus regelmäßigen Exporten und den Kosten deines Upgrade-Plans. Aus mehreren Exporten über die Zeit ermittelt er dein tatsächliches Einkommen pro Material und daraus eine Prognose.



GUT ZU WISSEN

Der Planner ist eine einzelne Datei. Er braucht kein Internet und schickt keine Daten irgendwohin. Alles, was du einliest, bleibt in deinem Browser auf deinem PC.

2 Voraussetzungen

Hake diese Liste ab, bevor du startest.

- [ ] **Ein Konto bei Spock's Club** auf next.spocks.club. Die Anmeldung läuft über deine E-Mail-Adresse und ein Einmalpasswort.
- [ ] **Ein Weg, dein Spielkonto mit Spock's Club zu synchronisieren:**
  - **Empfohlen:** STFC auf dem PC (Windows oder macOS) mit dem **STFC Community Mod**. Er hält Spock's Club automatisch aktuell, während du spielst.
  - **Alternativ:** die Spock's-Club-App für Smartphone oder Desktop. Sie macht nur Momentaufnahmen – du musst sie vor jedem Export erneut ausführen.
- [ ] **Chrome oder Edge** auf deinem PC. Andere Browser funktionieren auch, aber nur Chrome und Edge können Exporte direkt aus deinem Download-Ordner einlesen und Backups automatisch in einen Ordner speichern.
- [ ] **Die Planner-Datei** (`Bens_G7_STFC_Progress_Planner_v2.1.0.html`) an einem festen Ort auf deinem PC.
- [ ] **Etwas Geduld am Anfang:** Für eine Prognose braucht der Planner mindestens drei Abschnitte zwischen Exporten, jeweils mindestens 20 Stunden auseinander. Mit Exporten an vier verschiedenen Tagen hast du deine erste Prognose.

WICHTIG

Benutze für den Planner immer denselben Browser. Die Daten liegen im Speicher dieses Browsers – in einem anderen Browser oder nach dem Löschen der Browserdaten ist der Planner leer. Dagegen hilft das Backup (Kapitel 10).

3 Einmalige Einrichtung

Konto anlegen und dafür sorgen, dass Spock's Club deine Spieldaten bekommt.

3.1 Bei Spock's Club anmelden

1. Öffne next.spocks.club und wähle im Menü **„Login“**.
2. Bestätige den Cookie-Hinweis mit **„Accept Cookies“** – ohne Cookies ist keine Anmeldung möglich.
3. Gib deine E-Mail-Adresse ein und fordere das Einmalpasswort an (**„Get One-Time Password“**). Trage den Code aus der E-Mail ein und bestätige mit **„Verify“**.

Spock's Club speichert die E-Mail-Adresse laut eigener Angabe nicht, sondern bildet daraus eine private Kennung.

3.2 Synchronisierung über den Community Mod (PC)

1. Öffne in Spock's Club die Seite **„Syncing“** und dort den Reiter **„Community Mod“**.
2. Klicke auf **„Create Token“**. Kopiere den Sync-Token mit **„Copy to Clipboard“**. **Gib diesen Token niemandem weiter** – wer ihn hat, kann Daten in dein Konto schreiben.
3. Lade den Community Mod über **„Download latest release“** herunter (Quelle: github.com/netniv/stfc-mod). Unter Windows entpackst du `version.dll` aus dem ZIP und legst sie in den Spielordner, in dem auch `prime.exe` liegt. Standardpfad: `C:\Games\Star Trek Fleet Command\Star Trek Fleet Command\default\game`. Unter macOS installierst du den Mod über das DMG und startest das Spiel künftig über den Mod-Launcher.
4. Öffne im Spielordner die Datei `community_patch_settings.toml` (gibt es sie noch nicht, startet das Spiel einmal mit dem Mod – er legt sie an). Füge den Block ein, den Spock's Club auf der Syncing-Seite anzeigt, und ersetze den Token durch deinen eigenen. Vorhandene `[sync]`-Einträge überschreibst du dabei.
5. Starte das Spiel. Prüfe danach auf der Syncing-Seite unter **„Sync Log“**, ob **„Last sync“** eine aktuelle Zeit zeigt.

```
# Ausschnitt – den vollständigen, aktuellen Block kopierst du von der Syncing-Seite
[sync]
buildings = true
resources = true
inventory = true
# … weitere Einträge wie auf der Seite angezeigt …

[sync.targets.spocksclub-next]
url   = 'https://next.spocks.club/sync/ingress/'
token = 'DEIN-SYNC-TOKEN'
```

FÜR DEN PLANNER ENTSCHEIDEND

Der Planner braucht von Spock's Club deine **Gebäude** und deine **Ressourcen**. Achte darauf, dass `buildings` und `resources` im `[sync]`-Block auf `true` stehen.

3.3 Alternative: Spock's-Club-App (Smartphone oder Desktop)

Auf der Syncing-Seite findest du unter **„Mobile“** und **„Desktop“** die Anleitung für die Spock's-Club-App. Du meldest dich dort mit deiner ScopelyID an und startest die Synchronisierung von Hand. Das meldet dich aus der laufenden Spielsitzung ab. Weil die App nur eine Momentaufnahme macht, musst du sie **vor jedem Export** erneut synchronisieren.


4 Den Planner öffnen

1. Speichere die Planner-Datei an einem festen Ort, zum Beispiel in einem Ordner `STFC Planner` auf dem Desktop.
2. Öffne sie per Doppelklick – oder per Rechtsklick › **„Öffnen mit“** › Chrome bzw. Edge.
3. Beim ersten Öffnen erklärt dir eine kurze Einführung die wichtigsten Schritte. Du findest sie später jederzeit wieder im Menü unter **„? Einführung“**.




Die Einführung erscheint einmalig beim ersten Öffnen.

Die Übersicht zeigt die **Einrichtung** mit fünf Schritten: Export einlesen, Zielplan aktiv, Stationspack eintragen, Backup-Ordner wählen und Prognose. Der Planner hakt jeden Schritt selbst ab, sobald er erledigt ist; der nächste offene Schritt ist blau umrandet und hat einen eigenen Knopf. Beim allerersten Start heißt der Kasten „Willkommen – so startest du“.



Der Startbildschirm: Einrichtung mit fünf Schritten.

Die Einrichtung bleibt sichtbar, bis alle Schritte erledigt sind. Mit **„Ausblenden“** wählst du **„bis zum nächsten Öffnen“** oder **„dauerhaft“**; dauerhaft Ausgeblendetes holst du auf der Seite **„Daten & Import“** mit **„Einrichtung wieder einblenden“** zurück.




Einrichtung mit vier von fünf erledigten Schritten – offen ist der Stationspack.

NEUE VERSIONEN

Bekommst du eine neue Version der Datei, öffne einfach die neue Datei im selben Browser. Deine Pläne und Snapshots bleiben erhalten, weil sie im Browser gespeichert sind, nicht in der Datei. Sicherer ist es trotzdem, vorher ein Backup zu speichern.

5 Die Oberfläche im Überblick

So sieht die Übersicht aus, sobald ein Plan aktiv ist und genug Exporte vorliegen.




1 **Menü.** Plan-Seiten (Übersicht, Bau-Reihenfolge, Ressourcen & Effizienzen, Prognose & Packs, Verlauf), Auswertung (Wochenbericht, Was-wäre-wenn) und **„Daten & Import“**, jeweils mit Symbol. Ein bernsteinfarbener Punkt dort heißt: Backup fällig oder Browser-Speicher knapp.

2 **Zielpläne.** Klick wählt einen Plan. Reihenfolge per Ziehen oder ◀ ▶ (erscheinen beim Darüberfahren) – der erste Plan ist der Hauptplan.

3. **+ Neuer Plan** legt einen weiteren Zielplan an.
4. **Der gewählte Plan** mit Status, Fortschritt in Stufen und **„Plandaten verwalten“**.
5. **Voraussichtlich fertig** – realistisch, dazu konservativ und optimistisch. Die Plakette daneben sagt, wie belastbar das Datum ist: vorläufig, brauchbar oder stabil (Kapitel 9).
6. **Engpass, Packs bis zum Ziel, Bauzeit.** Die Engpass-Karte zeigt die drei Materialien, die zuletzt gedeckt sind, und was ein Stationspack am Fertigstellungsdatum ändert (Kapitel 9). Darunter ein Hinweis, dass Werte aus Spock's Club vom Spiel abweichen können.
7. **Datenpflege.** Stand von Export, Plan-Import und Backup, dazu **„Neue Exporte einlesen“**. Ist etwas fällig, erscheinen darunter Hinweise mit passendem Knopf.
8. **Ressourcen** nach Σ, Rare, Uncommon, Common. Der Engpass ist kräftig, die zwei weiteren langsamsten Materialien sind dezent markiert. Common ist grau – es zählt nicht, weil es per Latinum kaufbar ist.
9. **Entwicklung** eines Materials mit Prognoselinie. Fährst du darüber, zeigt es Datum, Bestand und Veränderung pro Tag; ein Klick vergrößert es. Darunter: die nächsten Bauschritte.

Farben haben eine Bedeutung: Cyan steht für Daten und Aktionen, Bernstein für „hier aufpassen“ (Engpass, OPS-Stufen, fällige Dinge), Grün für „gedeckt“ und Rot nur für echte Probleme wie „Veraltet“ oder Löschen.

Begriffe erklärt: Wo ein kleines **„i“** steht – etwa bei Engpass, Prognose-Qualität oder Abschnitte –, erscheint beim Darüberfahren oder Anklicken eine kurze Erklärung.



Erklärung zum Begriff „Engpass“.


6 Account-Snapshot: der JSON-Export

Der Export ist deine Bestandsaufnahme: Wie viel von jedem Material hast du gerade, und auf welcher Stufe stehen deine Gebäude?

1. **Erst synchronisieren.** Mit dem Community Mod heißt das: Spiel starten bzw. laufen lassen. Mit der App: Sync von Hand ausführen. Exportierst du vorher, bekommst du den alten Stand.
2. Öffne in Spock's Club die Seite **„Syncing“** und klicke unter **„Sync Management“** auf **„Export Data“**.
3. Wähle mindestens **„Buildings“** und **„Resources“**. Weitere Kategorien schaden nicht, machen die Datei aber größer.


4. Wähle das Format **„JSON“** und klicke auf **„Download Export“**. Die Datei heißt `spocksclub-data-export_…json` und landet in deinem Download-Ordner. Benenne sie nicht um – der Planner liest Datum und Uhrzeit aus dem Namen.

5. Im Planner: **„Neue Exporte einlesen“** – im Datenpflege-Streifen der Übersicht oder auf der Seite **„Daten & Import“**. Beim ersten Mal wählst du deinen Download-Ordner; danach findet der Planner neue Exporte dort selbst. Alternativ ziehst du die Datei auf das Importfeld der Seite Daten & Import.



Seite Daten & Import: Account-Snapshot mit Importfeld und den letzten Exporten.

Findet der Planner neue Dateien, zeigt er sie in einer Liste an. Neue Exporte sind vorausgewählt. Ein Export mit identischen Werten zum Stand davor wird markiert – dann hast du vermutlich vor dem Sync exportiert.



Exporte übernehmen: „neu“ ist vorausgewählt, „identisch“ nicht.

PRÜFUNGEN BEIM EINLESEN

Schon eingelesene Exporte und doppelte Dateien bietet der Planner nicht noch einmal an. Ein Export, der **älter** ist als dein neuester Snapshot, wird übernommen und verfeinert die Raten, ändert aber nicht deinen aktuellen Bestand. Eine Datei mit leeren, negativen oder unlesbaren Werten lehnt der Planner ab („Ungültiger Wert bei …“) – deine Daten bleiben dann unverändert. Exportiere in dem Fall in Spock's Club neu.

BEIM ÖFFNEN

Erlaubt dein Browser den Zugriff auf den Export-Ordner noch, sucht der Planner beim Öffnen selbst nach neuen Exporten und bietet sie direkt zum Übernehmen an. Gibt es nichts Neues, passiert nichts. Fragt Chrome nach einem Neustart wieder nach dem Zugriff, genügt ein Klick auf **„Neue Exporte einlesen“**.

WIE OFT?

Mehrmals pro Woche. Jeder Export ist ein Messpunkt. Je mehr Messpunkte, desto stabiler die Prognose. Abstände unter 20 Stunden zählen nicht als eigener Abschnitt.

7 Zielplan: Texte aus dem Upgrade-Planer

Der Zielplan sagt dem Planner, was dein Ziel kostet und welche Gebäude auf dem Weg dorthin noch fällig sind.

7.1 In Spock's Club: das Ziel in den Upgrade-Planer legen

1. Füge dein Ziel über die Rechner **„Cost“** oder **„Requirements“** zum **„Upgrade Plan“** hinzu – zum Beispiel Operations bis Stufe 76.
2. Öffne den **„Upgrade Plan“**. Er enthält automatisch alle offenen Vorstufen, die dein Ziel braucht.

NUR EIN ZIEL IM UPGRADE-PLANER

Lass immer nur **ein Item** im Upgrade-Planer, wenn du Texte für den Planner kopierst. Bei mehreren Items gilt **„Total resources“** für alle zusammen. Der Planner warnt, wenn er den Zusatz „Cost counted under an earlier item“ im Text findet. Für ein zweites Ziel legst du einen zweiten Plan an und kopierst dessen Texte separat.

7.2 Die drei Texte kopieren


Abschnitt im Upgrade-Planer	So kopierst du ihn	Daraus liest der Planner
Included upgrades	Text markieren, Strg + C	Ziel, Pflichtgebäude, Startstufen
Total resources	Copy-Button des Abschnitts	Kosten, Bestand, Fehlmenge, Bauzeit
Item costs & efficiencies	Text markieren, Strg + C	Effizienzen (Prozentwerte)

FEHLEN MATERIALIEN IM TEXT?

Das ist normal. Spock's Club listet nur Materialien, die für dein Ziel noch gebraucht werden. Was im Text fehlt, wertet der Planner als **bereits erfüllt**; im Importdialog steht es als „ohne Bedarf“.

7.3 Im Planner: Plan anlegen, importieren, bestätigen

1. Lege mit **„+ Neuer Plan“** einen Plan an, etwa „Operations 76“, mit Start- und Ziellevel. Das Gebäudebild erkennt der Planner selbst; bei Bedarf wählst du es unter **„Gebäudebild“** von Hand.
2. Öffne **„Plandaten verwalten“** › **„Upgrade-Plan importieren“**. Der Dialog führt dich in drei Schritten durch die drei Texte; rechts siehst du laufend, was erkannt wurde.
3. Übernimm die geprüften Daten. Setze danach unter **„Plandaten verwalten“** das Häkchen **„Ich habe die importierten Daten geprüft“**. Erst dann ist der Plan **aktiv** und wird berechnet.



Upgrade-Plan importieren: Schritt 1 „Included upgrades“, rechts die Zusammenfassung.

ZIELGEBÄUDE UND PLANNAME

Als Ziel erkennt der Planner das Gebäude mit dem höchsten Ziellevel. Steht Operations auf derselben Stufe in der Liste – etwa bei Academy 76, die OPS 76 voraussetzt –, ist Operations nur Voraussetzung und das andere Gebäude das Ziel. Kommen mehrere Gebäude in Frage, schlägt der Planner das vor, das zu deinem Plannamen passt, und warnt; das Zielgebäude kannst du in Schritt 1 korrigieren. Deinen Plannamen ändert der Import nicht – nur eine Levelzahl am Ende folgt einem neuen Ziellevel („Operations 75“ wird „Operations 76“).

WANN NEU IMPORTIEREN?

Nur wenn sich am Plan etwas geändert hat: neues Ziel, ein Gebäude fertig gebaut oder geänderte Effizienzen. Nach einem Bau nimmst du immer auch **„Total resources“** neu mit. Den Ressourcenstand liefert sonst der JSON-Export.

8 Der regelmäßige Ablauf

Ist alles eingerichtet, brauchst du nur noch wenige Minuten pro Woche.

Mehrmals pro Woche

Spiel starten (Sync), JSON-Export herunterladen, im Planner **„Neue Exporte einlesen“**.

Nach einem Bau

Upgrade-Planer öffnen, die drei Texte neu kopieren und im Plan importieren.

Einmal pro Woche

Wochenbericht ansehen: Fortschritt, Fertigstellung im Vergleich zur Vorwoche, Engpass.

Der **Datenpflege-Streifen** in der Übersicht zeigt auf einen Blick, wie aktuell deine Daten sind. Ist etwas fällig – ein Export älter als drei Tage, ein Plan nicht aktiv, Gebäudestufen seit dem letzten Plan-Import gestiegen, ein fehlendes Backup –, erscheinen darunter Hinweise mit dem passenden Knopf.



Datenpflege-Streifen: alles aktuell.

Pläne aktualisieren

Hast du ein Gebäude gebaut, das auch in anderen Plänen vorkommt, setzt der Planner diese Pläne auf **Veraltet**. Dann erscheint in der Übersicht und auf der Seite Daten & Import die Leiste **„N Pläne brauchen ein Update“**. Ein Klick auf **„Nacheinander aktualisieren“** öffnet für jeden betroffenen Plan den gewohnten Import-Assistenten; oben steht, der wievielte Plan es ist. Mit **„Plan überspringen“** geht es zum nächsten, **„Schließen“** oder **„Verwerfen“** beendet den Durchlauf.



Ein Plan ist veraltet – die Leiste führt direkt zum Import.


Bau-Reihenfolge

Unter **„Bau-Reihenfolge“** siehst du alle Pflichtgebäude in einer sinnvollen Reihenfolge, gegliedert nach OPS-Stufen. Mit ↑ ↓ oder per Ziehen passt du sie an; der Planner prüft nur, dass kein Gebäude über der OPS-Stufe liegt und Stufen desselben Gebäudes aufsteigend bleiben.



Bau-Reihenfolge mit OPS-Abschnitten.

Wochenbericht



Wochenbericht für den Hauptplan: Fortschritt, Fertigstellung, Engpass, Ressourcen der Woche und Ausblick.

Der Wochenbericht bezieht sich auf deinen Hauptplan. Die Spalten **„Ø Vorwoche“** und **„Trend“** vergleichen dein Einkommen pro Tag mit der Woche davor; fehlen dort zwei Snapshots, steht „kein Vergleich“. Unter der Tabelle stehen die **Effizienzänderungen der Woche** (ab dem zweiten Plan-Import mit Version 2.1). In der laufenden Woche folgt ein **Ausblick**: welche Materialien bis Ende nächster Woche voraussichtlich gedeckt sind, welcher Engpass bleibt und wann du fertig wärst, wenn dein Einkommen gleich bleibt.

9 Prognose, Packs und Was-wäre-wenn

Unter **„Prognose & Packs“** findest du die Fertigstellung in drei Szenarien: **realistisch** (Median deiner Einkommensabschnitte), **konservativ** (unteres Viertel) und **optimistisch** (oberes Viertel). Längere

Abschnitte zählen dabei mehr als kurze, weil sich Zufallsschwankungen darin ausgleichen. Abschnitte mit Packs oder Bauvorgängen erkennt der Planner automatisch als Ausreißer; du kannst jede Markierung übersteuern.

Wie belastbar ist das Datum?

Neben **„Voraussichtlich fertig“** steht die **Prognose-Qualität**. Gezählt wird beim Material mit den wenigsten Daten:

Stufe	Bedeutung
Vorläufig	Unter 6 Abschnitten oder unter 14 Tagen. Das Datum kann sich noch deutlich verschieben.
Brauchbar	Ab 6 Abschnitten über mindestens 14 Tage.
Stabil	Ab 10 Abschnitten über mindestens 28 Tage.




Prognose-Qualität „vorläufig“ mit dem, was bis „brauchbar“ fehlt.

Liegt ein Termin mehr als ein Jahr entfernt, zeigt der Planner nur Monat und Jahr, etwa „ca. Mai 2032 (~5,5 Jahre)“ – so genau lässt sich das nicht vorhersagen. Über 100 Jahre steht dort „nicht absehbar“.


Mehr Exporte verbessern die Prognose bis zum Zeitfenster von 6 Wochen. Ältere Abschnitte fallen dann heraus – die Prognose wird nicht genauer, bleibt aber aktuell.

Engpass und was ein Pack bringt

Die Engpass-Karte in der Übersicht listet die **drei Materialien, die zuletzt gedeckt sind**, mit „gedeckt in N Tagen“. Darunter steht, um wie viele Tage du mit **einem Stationspack** früher fertig wärst und welches Material danach bremst. Liegen mehrere Materialien gleichauf, bringt ein einzelner Pack oft kaum etwas – genau das zeigt die Karte. Eine Kaufempfehlung gibt der Planner bewusst nicht.




Drei Materialien sind fast gleichzeitig gedeckt – ein Pack bringt keinen ganzen Tag.



Prognose mit drei Szenarien und „Packs bis zum Ziel“.

Stationspack pflegen


Damit der Planner ausrechnen kann, wie viele Packs bis zum Ziel nötig wären, trägst du einmal ein, was dein Stationspack enthält: Seite **„Daten & Import“** › **„Stationspack“** › **„Bearbeiten“**. Der Inhalt hängt von deiner OPS-Stufe ab – nach einem OPS-Aufstieg also prüfen. Solange der Pack leer ist, erinnert dich die Datenpflege daran.



Stationspack auf der Seite Daten & Import.

Was-wäre-wenn

Hier spielst du durch, was Stationspacks (sofort oder pro Woche), ein anderer Packinhalt oder einmalige Zuwächse an der Fertigstellung ändern. Nichts davon wird gespeichert.




Was-wäre-wenn: Stellschrauben links, Ergebnis rechts.

Zieltermin prüfen

Unter den Stellschrauben stehen deine Zielpläne als Karten, jede mit einem eigenen Feld **„Fertig bis“**. Trag ein Wunschdatum ein, und die Karte zeigt sofort, ob es **erreichbar**, **knapp** oder **nicht erreichbar** ist. Ein Klick auf eine Karte zeigt darunter die Details: je Material, was fehlt, wie viel du pro Tag bräuchtest (fehlende Menge ÷ verbleibende Tage), wie viel du bisher pro Tag bekommst und die Differenz. Das Datum bleibt je Plan gespeichert.

Bewertung	Bedeutung
Reicht sicher	Auch dein konservatives Einkommen genügt.
Reicht	Dein realistisches Einkommen genügt.
Knapp	Nur dein optimistisches Einkommen genügt.
Reicht nicht	Bei keinem Szenario.



Zieltermin 20.12.: erreichbar, kritisch ist Uncommon Ore.

GUT ZU WISSEN

Die Bauzeit und die Stellschrauben (Packs) fließen in die Bewertung nicht ein. Pläne, die nicht aktiv sind, erscheinen ausgegraut. Fehlen für ein Material noch Abschnitte, lautet die Bewertung „nicht bewertbar“.

Effizienzen: Wirkung und Verlauf


Unter **„Ressourcen & Effizienzen“** siehst du, was deine Effizienzen sparen: Spock's Club rechnet **Kosten = Grundkosten ÷ (1 + Effizienz)**. Ab Version 2.1 merkt sich der Planner die Effizienzen bei jedem Plan-Import. Ab dem zweiten Import zeigt er, welche Effizienzen gestiegen sind und wie viele Tage dich das früher ans Ziel bringt.



Effizienzen mit Grundkosten, Kosten und Ersparnis – der Vergleich beginnt mit dem nächsten Plan-Import.

10 Daten sichern

1. Öffne **„Daten & Import“** und klicke unter **„Sicherung“** einmal auf **„Backup jetzt speichern“**. Wähle einen Ordner, zum Beispiel einen Unterordner `BackUp` neben der Planner-Datei.
2. Danach speichert der Planner nach jedem Import automatisch ein Backup in diesen Ordner. Die letzten zehn bleiben erhalten.
3. Hast du 14 Tage kein Backup gespeichert, erinnern dich der Datenpflege-Streifen und ein Punkt im Menü.



Sicherung auf der Seite Daten & Import, darunter die Belegung des Browser-Speichers.

Browser-Speicher: Unter der Sicherung siehst du, wie viel des Browser-Speichers belegt ist (ca. 5 MB). Ein Export belegt rund 1,6 KB – bei einem Export pro Tag reicht der Platz für Jahre. Ab 70 % weist dich die Datenpflege darauf hin. Kann der Planner einmal nicht speichern, erscheint oben eine rote Leiste mit **„Backup jetzt speichern“**, damit nichts verloren geht.

Wiederherstellen ersetzt alle Daten im Planner durch die des Backups. Vorher legt der Planner automatisch eine Sicherung des aktuellen Stands an. So ziehst du auch auf einen neuen PC oder Browser um: Backup-Datei mitnehmen, Planner dort öffnen, **„Backup wiederherstellen“**.

ACHTUNG

„Browserdaten löschen“ in Chrome oder Edge löscht auch alle Daten des Planners. Ohne Backup sind sie dann weg. Die App selbst löscht nur über die eingeklappte **„Gefahrenzone“** unten auf der Seite Daten & Import.

11 Begriffe in der App

Begriff	Bedeutung
Hauptplan	Der Plan an erster Stelle. Der Wochenbericht bezieht sich immer auf ihn; Was-wäre-wenn rechnet mit dem gerade gewählten Plan.
Entwurf	Plan angelegt, aber noch kein Upgrade-Plan importiert.
Unvollständig	Es fehlen noch Teile des Upgrade-Plans.
Prüfbereit	Alle Daten sind da und warten auf deine Bestätigung.
Aktiv	Bestätigt – der Plan wird berechnet.
Veraltet	Der Plan passt nicht mehr, etwa weil ein Gebäude inzwischen gebaut wurde. Neu importieren, dann ist er wieder aktiv.
Engpass	Das Material, das bei deinem aktuellen Einkommen zuletzt gedeckt ist – es bestimmt die Fertigstellung. Ohne Prognose zeigt die App vorläufig das Material mit dem höchsten fehlenden Anteil.
Abschnitt	Die Zeit zwischen zwei Exporten mit mindestens 20 Stunden Abstand. Daraus ergibt sich dein Tageseinkommen je Material.
Zieltermin	Dein Wunschdatum für einen Plan. Der Planner prüft, ob dein Einkommen bis dahin reicht.
Snapshot	Ein eingelesener Export: Ressourcenstand und Gebäudestufen zu einem Zeitpunkt.
Prognose-Qualität	Vorläufig, brauchbar oder stabil – je nach Zahl der Abschnitte und abgedecktem Zeitraum.
Packs bis zum Ziel	Wie viele Stationspacks nötig wären; bestimmt durch das Material, das die meisten Packs braucht.
Σ-Werte	Parsteel, Tritanium und Dilithium inklusive der Ressourcen-Token, so wie Spock's Club sie zählt.
7★ Common	Zählt nicht für Prognose und Packs, weil es per Latinum kaufbar ist.

Links

- Spock's Club, Synchronisierung und Export: next.spocks.club/syncing
- STFC Community Mod, Downloads und Installationsanleitung: github.com/netniv/stfc-mod/releases
- Ben's G7 STFC Progress Planner auf GitHub: github.com/Ben031982/STFC_Building_Planner

12 Wenn etwas nicht klappt

„Alle Werte sind identisch zum letzten Snapshot.“
Du hast exportiert, bevor Spock's Club synchronisiert hat. Spiel starten bzw. App-Sync ausführen, auf der Syncing-Seite **„Last sync“** prüfen, dann neu exportieren.

Die Synchronisierung läuft nicht („Last sync: never“).
Liegt `version.dll` im richtigen Ordner – dort, wo `prime.exe` liegt, nicht im Launcher-Ordner? Unter Windows: Rechtsklick auf die Datei › Eigenschaften › **„Zulassen“** anhaken. Heißt die Einstellungsdatei genau `community_patch_settings.toml`, und steht dein Token korrekt darin? Hilfe gibt es im Discord des Community Mod.

Der Importdialog warnt vor „Cost counted under an earlier item“.
Im Upgrade-Planer liegen mehrere Ziele. Alle bis auf eins entfernen und die Texte neu kopieren.

Ein Plan steht auf „Veraltet“.
Ein Schritt aus diesem Plan wurde erledigt, oder das Ziel hat sich geändert. Upgrade-Planer neu kopieren und importieren.

Ein Plan bekommt das falsche Zielgebäude.
Kommen mehrere Gebäude mit dem höchsten Ziellevel in Frage, warnt Schritt 1 des Imports. Trag dort unter **„Erkanntes Ziel“** das richtige Gebäude ein, bevor du übernimmst.

Rote Leiste „Speichern im Browser fehlgeschlagen“.
Der Browser-Speicher ist voll oder gesperrt. Sofort **„Backup jetzt speichern“** klicken, danach alte Snapshots in der Snapshot-Historie löschen.

Es gibt noch keine Prognose.
Der Planner braucht drei Abschnitte mit je mindestens 20 Stunden Abstand. Exportiere an mehreren Tagen. Ist bei einem Material ein Abschnitt als Pack oder Bau markiert, zählt er nicht – unter **„Prognose & Packs“** › **„Abschnitte“** kannst du ihn auf „zählt“ stellen, wenn es normales Einkommen war.

Eine Datei wird mit „Ungültiger Wert bei …“ abgelehnt.
Im Export fehlt ein Wert oder er ist negativ. Deine Daten bleiben unverändert. In Spock's Club synchronisieren und neu exportieren.

„Packs bis zum Ziel“ zeigt nichts.
Der Stationspack ist noch nicht gepflegt (Kapitel 9), oder der Plan ist noch nicht aktiv.

„Neue Exporte einlesen“ fragt nach einem Download oder fehlt.
Dein Browser unterstützt den Ordnerzugriff nicht (zum Beispiel Firefox). Exporte dann per Ziehen ins Importfeld einlesen; Backups werden als Download gespeichert. Mit Chrome oder Edge geht beides automatisch.

Der Planner ist plötzlich leer.
Anderer Browser, privates Fenster oder gelöschte Browserdaten. Im gewohnten Browser öffnen oder das letzte Backup wiederherstellen.