ASIGNACIÓN DE CUOTAS A CARPETAS COMPARTIDAS

Para asignar cuota de almacenamiento a usuarios con acceso a carpetas compartidas del sistema. Es necesario determinar una cuota Inferior y una Superior.

```
[root@ch-qtm-metadata01-meta.ch-televisaxsan.com TraficoNot]# snquota -F TraficoNot -S -d /VIDEOTECA -h 4T -s 3800g -t 1w

HardLimit SoftLimit GracePer CurSize Status Type Name

4.0T 3.7T 1w 2.1T Under dir /VIDEOTECA
```

Primero, se accede al MDC mediante una sesión de SSH (usuario stornext para posteriormente iniciar sesión como root). A continuación, se ejemplifica:

El comando para gestionar las cuotas de almacenamiento es snquota y la estructura para aplicarla es la siguiente:

```
[root@ch-qtm-metadata01-meta.ch-televisaxsan.com stornext]# snquota
Usage: snquota <-F fsname | -P path> <action> [options]
```

Para ello, la estructura se vale de algunos parámetros o modificadores, los cuales se enlistan a continuación:

Specify a file system (pick one):

```
-F fsname Perform action on file system 'fsname'
                              Perform action on the file system containing 'path'
Actions (pick one):
          -C
                              Create an initialized directory quota name space
          -D
                              Destroy a directory quota name space
          -G
                              Get the values of a quota entity
          -L
          -M
                               Create an uninitialized directory quota name space
                               Quota check - rebuild quota database
          -R
          -S
                               Set limits on a quota entity
                               Report quotas info in /usr/cvfs/data/<fsname>:
          -X
                                quota_report.txt, quota_report.csv and quota_regen.in
          -7.
                               Quota reset - clear and rebuild quota database
```

```
Options:
```

-0

```
Get/Set default values for the specified quota type
                    Use absolute paths, not FS-relative
-a
-d dir
                    Specify a directory
-e
                    Print exact numbers (e.g. 2048, not 2K)
                    Get/Set the number of files, not amount of space
-g group Specify a group
-H hostname
                    Connect to the FSMPM on host 'hostname'
-h limit Specify a hard limit (e.g. 1.3G or 5T)
                    Show this help (only if used alone)
-o output Specify an output format (text, xml, or json)
          Specify a soft limit (e.g. 1.3G or 5T)
-s limit
-t time
                    Specify the grace period (e.g. 3h, 5d, or 2w)
-u user
                    Specify a user
                    Don't ask for confirmation when doing a -R or -Z
-Y
                    The same as specifying '-h 0 -s 0 -t 0'
-z
```

Tomando de ejemplo el filesystem TraficoNot, podemos ver el listado de cuotas de los usuarios registrados en este volumen:

```
[root@ch-qtm-metadata01-meta.ch-televisaxsan.com stornext]# snquota -F TraficoNot -L
```

```
HardLimit SoftLimit GracePer CurSize Status
                                             Type Name
                                 4.0K NoLimit
                                                 user U:1045
    0
            0
                          0m
                                2.2T NoLimit
                                                user quantumdb
                                4.0K NoLimit
    0
            0
                                                user U:1202
                           0m
           1.9T
   2.0T
                            1w
                                 2.1T
                                         Over
                                                 dir /VIDEOTECA
                                  923 NoLimit dirfiles /VIDEOTECA
    0
            0
                           0m
   250G
           200G
                            1w
                                  9.4G
                                        Under
                                                  dir /NotNocturnos
    0
            0
                                  22K NoLimit dirfiles /NotNocturnos
                            0m
   1.0T
           1.0T
                                 107G Under
                                                  dir /LAOTRAAGENDA
                           1w
                                 326 NoLimit dirfiles /LAOTRAAGENDA
    0
                           0m
   1.0T
           950G
                                       Under
                                                  dir /PROGRAMAS_CONTINGENCIA
                           1w
                                 275G
                                   252 NoLimit dirfiles /PROGRAMAS CONTINGENCIA
    0
            0
                            0m
   1.0T
           1.0T
                           1w
                                 973M
                                        Under
                                                  dir /GraficosNot
                                  15 NoLimit dirfiles /GraficosNot
                           0m
```

[root@ch-qtm-metadata01-meta.ch-televisaxsan.com stornext]# snquota Usage: snquota <-F fsname | -P path> <action> [options]

```
Specify a file system (pick one):
             -F fsname Perform action on file system 'fsname'
             -P path
                                        Perform action on the file system containing 'path'
Actions (pick one):
             -C
                                        Create an initialized directory quota name space
             -D
                                        Destroy a directory quota name space
             -G
                                        Get the values of a quota entity
             -L
                                        List quotas
             -M
                                        Create an uninitialized directory quota name space
             -R
                                        Quota check - rebuild quota database
             -S
                                        Set limits on a quota entity
             -X
                                        Report quotas info in /usr/cvfs/data/<fsname>:
```

```
quota\_report.txt,\ quota\_report.csv\ and\ quota\_regen.in
             -Z
                                        Quota reset - clear and rebuild quota database
Options:
             -0
                                       Get/Set default values for the specified quota type
                                       Use absolute paths, not FS-relative
             -d dir
                                       Specify a directory
                                       Print exact numbers (e.g. 2048, not 2K)
             -f
                                       Get/Set the number of files, not amount of space
             -g group
                         Specify a group
             -H hostname Connect to the FSMPM on host 'hostname'
             -h limit Specify a hard limit (e.g. 1.3G or 5T)
             -h
                                       Show this help (only if used alone)
             -o output Specify an output format (text, xml, or json)
             -s limit
                          Specify a soft limit (e.g. 1.3G or 5T)
                                       Specify the grace period (e.g. 3h, 5d, or 2w)
             -t time
                                       Specify a user
             -u user
             -Y
                                       Don't ask for confirmation when doing a -R or -Z
                                       The same as specifying '-h 0 -s 0 -t 0'
             -z
```

Aplicando una cuota Inferior de 3.8TB y una cuota Superior de 4TB a la carpeta compartida denominada VIDEOTECA que se ubica en la raíz del volumen de TraficoNot, se puede aplicar dicha cuota mediante la siguiente línea de comando:

[root@ch-qtm-metadata01-meta.ch-televisaxsan.com TraficoNot]# snquota -F TraficoNot -S -d /VIDEOTECA -h 4T -s 3800g -t 1w

Lo que da como resultado,

HardLimit SoftLimit GracePer CurSize Status Type Name 4.0T 3.7T 1w 2.1T Under dir VIDEOTECA