Manual de Instalación - DynamoDB Local con Docker en Windows 10

Prerrequisitos

1. Instalar Docker Desktop

- Descarga Docker Desktop desde: https://www.docker.com/products/docker-desktop
- Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones del asistente
- Reinicia tu computadora cuando se te solicite
- Abre Docker Desktop y espera a que se inicie completamente

2. Verificar la instalación de Docker

Abre PowerShell o Command Prompt y ejecuta:

bash

docker --version

Deberías ver la versión de Docker instalada.

Instalación de DynamoDB Local

Paso 1: Descargar la imagen de DynamoDB Local

bash

docker pull amazon/dynamodb-local

Paso 2: Crear y ejecutar el contenedor

bash

docker run --name dynamodb-local -p 8000:8000 -d amazon/dynamodb-local

Explicación del comando:

- (--name dynamodb-local): Asigna el nombre "dynamodb-local" al contenedor
- (-p 8000:8000): Mapea el puerto 8000 del contenedor al puerto 8000 del host
- (-d): Ejecuta el contenedor en segundo plano (modo detached)

amazon/dynamodb-local): Nombre de la imagen a usar

Paso 3: Verificar que el contenedor está ejecutándose

bash

docker ps

Deberías ver el contenedor dynamodb-local en la lista.

Verificación y Pruebas

1. Verificar el servicio en el navegador

- Abre tu navegador web
- Ve a: http://localhost:8000
- Deberías ver una respuesta JSON de DynamoDB Local

2. Configurar AWS CLI (opcional)

Si tienes AWS CLI instalado, configúralo para trabajar con DynamoDB Local:

```
bash

aws configure set aws_access_key_id "fakeMyKeyId"

aws configure set aws_secret_access_key "fakeSecretAccessKey"

aws configure set region "us-east-1"
```

3. Probar la conexión con AWS CLI

bash

aws dynamodb list-tables --endpoint-url http://localhost:8000

Gestión del Contenedor

Comandos básicos

bash

```
# Ver contenedores en ejecución
docker ps

# Ver todos los contenedores (incluyendo detenidos)
docker ps -a

# Detener el contenedor
docker stop dynamodb-local

# Iniciar el contenedor
docker start dynamodb-local

# Reiniciar el contenedor
docker restart dynamodb-local

# Ver logs del contenedor
docker logs dynamodb-local

# Eliminar el contenedor (debe estar detenido)
docker rm dynamodb-local
```

Configuración para Desarrollo

Parámetros de conexión

Para conectar tus aplicaciones a DynamoDB Local, usa estos parámetros:

- Endpoint: (http://localhost:8000)
- **Region**: (us-east-1) (o cualquier región válida de AWS)
- Access Key ID: Cualquier valor (ej: "fakeAccessKeyId")
- **Secret Access Key**: Cualquier valor (ej: "fakeSecretAccessKey")

Ejemplo de configuración en aplicaciones Node.js (AWS SDK v3):

javascript

```
import { DynamoDBClient } from "@aws-sdk/client-dynamodb";

const client = new DynamoDBClient({
  region: "us-east-1",
  endpoint: "http://localhost:8000",
  credentials: {
   accessKeyId: "fakeAccessKeyId",
   secretAccessKey: "fakeSecretAccessKey"
  }
});
```

Python (boto3):

```
python
import boto3

dynamodb = boto3.resource('dynamodb',
    endpoint_url='http://localhost:8000',
    region_name='us-east-1',
    aws_access_key_id='fakeAccessKeyId',
    aws_secret_access_key='fakeSecretAccessKey'
)
```

Opciones Avanzadas

Ejecutar con persistencia de datos

Para mantener los datos entre reinicios del contenedor:

```
bash

docker run --name dynamodb-local -p 8000:8000 -v %cd%/dynamodb-data:/home/dynamodblocal/data -d ama
```

Ejecutar con memoria compartida

Para usar una base de datos compartida entre diferentes conexiones:

```
bash

docker run --name dynamodb-local -p 8000:8000 -d amazon/dynamodb-local -jar DynamoDBLocal.jar -sharedD
```

Solución de Problemas

Problema: Puerto 8000 ya está en uso

```
bash

# Verificar qué está usando el puerto
netstat -ano | findstr :8000

# Usar un puerto diferente
docker run --name dynamodb-local -p 8001:8000 -d amazon/dynamodb-local
```

Problema: Contenedor no inicia

```
bash

# Ver logs para identificar el problema
docker logs dynamodb-local

# Verificar el estado del contenedor
docker ps -a
```

Problema: Error "pull access denied"

Asegúrate de usar el nombre correcto de la imagen:

bash

docker pull amazon/dynamodb-local

Desinstalación

Para eliminar completamente DynamoDB Local:

```
bash

# Detener el contenedor

docker stop dynamodb-local

# Eliminar el contenedor

docker rm dynamodb-local

# Eliminar la imagen

docker rmi amazon/dynamodb-local
```

Recursos Adicionales

- <u>Documentación oficial de DynamoDB Local</u>
- AWS SDK Documentation
- <u>Docker Documentation</u>

¡Listo! Ahora tienes DynamoDB Local ejecutándose en tu máquina Windows 10 a través de Docker Desktop.