


栈的应用: 十进制转换为二进制

陈斌 北京大学 gischen@pku.edu.cn

- ❖ 二进制是计算机原理中最基本的概念,作为组成 计算机最基本部件的逻辑门电路,其输入和输出 均仅为两种状态: 0和1
- ❖ 但十进制是人类传统文化中最基本的数值概念, 如果没有进制之间的转换,人们跟计算机的交互 会相当的困难



❖ 所谓的"进制",就是用多少个字符来表示整数

十进制是0~9这十个数字字符,二进制是0、1两个字符

❖ 我们经常需要将整数在二进制和十进制之间转换


如: (233)₁₀的对应二进制数为(11101001)₂, 具体是这样:

$$(233)_{10} = 2 \times 10^{2} + 3 \times 10^{1} + 3 \times 10^{0}$$


 $(11101001)_{2} = 1 \times 2^{7} + 1 \times 2^{6} + 1 \times 2^{5} + 0 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3}$
 $+0 \times 2^{2} + 0 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$

❖ 十进制转换为二进制,采用的是"除以2 求余数"的算法

将整数不断除以2,每次得到的余数就是由低到 高的二进制位



❖ "除以2"的过程,得到的余数是从低到高的次序,而输出则是从高到低,所以需要一个栈来反转次序



十进制转换为二进制:代码

```
from pythonds.basic.stack import Stack
def divideBy2(decNumber):
    remstack = Stack()
    while decNumber > 0:
        rem = decNumber % 2
        remstack.push(rem)
        decNumber = decNumber // 2
    binString =
    while not remstack.isEmpty():
        binString = binString + str(remstack.pop())
    return binString
print(divideBy2(42))
```

扩展到更多进制转换

◇十进制转换为二进制的算法,很容易可以 扩展为转换到任意N进制

只需要将"除以2求余数"算法改为"除以N求余数"算法就可以

❖ 计算机中另外两种常用的进制是八进制和 十六进制

$$(351)_8 = 3 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 1 \times 8^0$$

$$(E9)_{16} = 14 \times 16^{1} + 9 \times 16^{0}$$

扩展到更多进制转换

❖ 主要的问题是如何表示八进制及十六进制

二进制有两个不同数字0、1

十进制有十个不同数字0、1、2、3、4、5、6、

7、8、9

八进制可用八个不同数字0、1、2、3、4、5、6

, 7

十六进制的十六个不同数字则是0、1、2、3、4

5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

十进制转换为十六以下任意进制: 代码

```
from pythonds.basic.stack import Stack
def baseConverter(decNumber,base):
    digits = "0123456789ABCDEF"
    remstack = Stack()
    while decNumber > 0:
        rem = decNumber % base
        remstack.push(rem)
        decNumber = decNumber // base
    newString =
    while not remstack.isEmpty():
        newString = newString + digits[remstack.pop()]
    return newString
print(baseConverter(25,2))
print(baseConverter(25,16))
```