### CENG 218 Programlama Dilleri

Bölüm 10: Kontrol II - Prosedürler ve Ortamlar

Öğr.Gör. Şevket Umut Çakır

Pamukkale Üniversitesi

Hafta 12

#### Hedefler

- Prosedürün tanımını ve aktivasyonunun doğasını anlamak
- Prosedür semantiğini anlamak
- Parametre geçme mekanizmalarını öğrenmek
- Prosedür ortamlarını, aktivasyonlarını ve tahsis edilmesini anlamak
- Dinamik bellek yönetimini anlamak
- İstisna işleme ve ortamlar arasındaki ilişkiyi anlamak
- Tinyada'da parametre modlarını işleme koymayı öğrenmek



#### Giriș

- Prosedürler ve fonksiyonlar: Yürütme ertelenen ve arabirimleri açıkça belirtilen bloklar
  - Birçok dil fonksiyonlar ve prosedürler arasında güçlü sözdizimsel ayrımlar yapar
- Önemli bir anlamsal ayrım için de bir durum yapabilir:
  - Fonksiyonlar bir değer üretmelidir, sadece yan etkisi yoktur.
  - Prosedürler hiçbir değer üretmez ve yan etkiler üreterek çalışır





#### Giriș

- Bu nedenle prosedür çağrıları komutlardır, fonksiyon çağrıları ifadelerdir.
- Çoğu dil anlamsal ayrımları zorlamaz
  - Fonksiyonlar, geri dönüş değerlerinin yanı sıra yan etkileri de üretebilir
  - Prosedürler, yan etkilere neden olurken parametreleri yoluyla değerler üretebilir
- Çoğu dilde olmadığı için aralarında önemli bir ayrım yapmayacağız.





#### Giriș

- Fonksiyonel Diller, bir fonksiyon kavramını genelleştirir
  - Fonksiyonların kendileri birinci sınıf veri nesneleridir
- Fonksiyonlar çöp toplama dahil dinamik bellek yönetimi gerektirir
- Aktivasyon kaydı(Activation record): Bir prosedürün bir defa yürütülmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan verilerin kümesi





- Prosedür: Bir grup eylem veya hesaplama grubunu soyutlamak için bir mekanizma
- Prosedürün gövdesi(bodsy): eylem grubu
- Prosedür Adı: Gövdeyi temsil eder
- Bir tanımlama(specification) (veya arayüz(interface)) ve bir gövde sağlayarak bir prosedür tanımlanır.
- Tanımlama(Specification): Prosedür adını, resmi parametrelerin türlerini ve isimlerini ve geri dönüş türünü (varsa) içerir.





Örnek: C++ kodunda

```
void intswap(int& x, int& y){//tanımlama
   int t = x; // gövde
   x = y; // gövde
   y = t; // gövde
```

- Bazı dillerde bir prosedür tanımlaması, gövdesinden ayrılabilir
  - Örnek:

```
void intswap(int&, int&); //sadece tanımlama
```





- Bir prosedürü, adını belirterek ve resmi parametrelerine karşılık gelen çağrı argümanlarını belirleyerek bir prosedürü çağırırsınız(call) (veya etkinleştirirsiniz(activate)).
  - Örnek: intswap(a, b);
- Bir prosedüre bir çağrı, çağrılan(callee) prosedürün gövdesinin başlangıcına kontrolünü aktarır.
- Yürütme gövdenin sonuna ulaştığında, kontrol çağırana(caller) döndürülür.
  - ▶ Bir return ifadesi kullanarak gövdenin sonundan önce geri dönülebilir



8 / 98



Örnek:

```
void intswap(int& x, int& y){
    if (x == y) return;
    int t = x;
    x = y;
    y = t;
```

- FORTRAN'da prosedürler alt rutinler(subroutines) olarak adlandırılır
- Fonksiyonlar(Functions): ifadelerde belirirler ve geri dönen değerleri(returned values) hesaplarlar





- Bir fonksiyon, parametrelerini ve yerel olmayan değişkenlerini değiştirebilir veya değiştirmeyebilir
- C ve C++'da, tüm prosedürler örtülü olarak işlevlerdir
  - Değer döndürmeyenler void olarak ilan edilir
- Ada ve FORTRAN'da prosedürler ve fonksiyonlar için farklı anahtar kelimeler kullanılır.
- Bazı diller yalnızca fonksiyonlara izin verir
  - ► Tüm prosedürlerin dönüş değerleri olmalıdır
  - Bu fonksiyonel dillerde yapılır





```
-- Ada prosedürü
procedure swap (x, y: in out integer) is
    t: integer;
begin
    if (x = y) then return;
    end if;
   t := x;
   x := y;
    y :=t;
end swap;
-- Ada fonksiyonu
function max (x, y: integer) return integer is
begin
    if (x > y) then return x;
    else return y;
   end if;
end max;
```



 ML'de prosedür ve fonksiyon bildirimleri, sabit bildirimlere benzer bir biçimde yazılır.

 Bir prosedür bildirimi, sabit bir prosedür değeri(constant procedure value) oluşturur ve sembolik bir adı bu değerle ilişkilendirir



- Bir prosedür, programın geri kalanıyla parametreleri aracılığıyla ve ayrıca yerel olmayan referanslar(nonlocal references) aracılığıyla iletişim kurar (prosedür gövdesi dışındaki değişkenlere referanslar)
- Yerel olmayan referansların anlamlarını belirleyen kapsam kuralları(scope rules) Bölüm 7'de ele alınmıştır.





- Anlamsal olarak, bir prosedür, bildirimi yürütülmesinden ayrı olan bir bloktur.
- Ortam, bellek tahsisini belirler ve yürütme sırasında adların anlamını korur
  - Bir bloğun yerel nesneleri için ayrılan belleğe aktivasyon kaydı(activation record) (veya yığıt çerçevesi(stack frame)) denir.
  - Bloğun çalıştırılırken etkinleştirildiği söyleniyor
- Yürütme sırasında bir bloğa girildiğinde, kontrol bloğun aktivasyonuna aktarılır





- Örnek: C kodunda
  - A ve B Blokları karşılaşıldıkça yürütülür
- Bir bloktan çıkıldığında, kontrol çevreleyen bloğa geri aktarılır ve çıkış bloğunun aktivasyon kaydı serbest bırakılır.

```
A: {
    int x, y;
    //...
    x = y * 10;
    B: {
        int i;
        i = x / 2;
        //...
    } /* B sonu */
} /* A sonu */
```







Figure 10.1 The activation record for block A




Figure 10.2 The activation records for blocks A and B



• Örnek: B, A içinden çağrılan bir prosedürdür

```
int x;
1
                               10
   void B(void) {
                               11
       int i;
                               12
     i = x / 2;
4
                               13
      //...
5
                               14
   } /* B sonu */
                               15
   void A(void) {
                               16
        int x, y;
```

```
x = y * 10;
B();
} /* A sonu */
main(){
    A();
    return 0;
}
```








Figure 10.3 The activation records of the global environment, block A, and a procedure call of B





- B'nin tanımlayan ortamı(defining environment)(veya statik ortamı), küresel ortamdır
- B'nin çağrı ortamı(calling environment)(veya dinamik ortamı),
   A'nın aktivasyon kaydıdır
- Prosedür olmayan bloklar için tanımlama ve çağırma ortamları her zaman aynıdır
- Bir prosedür, aynı tanımlayıcı ortamı koruyacağı herhangi bir sayıda çağrı ortamına sahip olabilir





- Prosedür dışı bir blok, çevresindeki blokla yerel olmayan referanslar aracılığıyla iletişim kurar
  - Sözcüksel kapsam, çevreleyen bloktaki kendi bildirimlerinde yeniden bildirilmeyen tüm değişkenlere erişmesine izin verir
- Bir prosedür bloğu, tanımlayıcı bloğu ile yalnızca yerel olmayan değişkenlere referanslar yoluyla iletişim kurabilir.
  - Çağıran ortamdaki değişkenlere doğrudan erişmenin bir yolu yoktur
  - Çağıran ortam ile parametreleri aracılığıyla iletişim kurar





- Parametre listesi prosedürün tanımı ile bildirilir
  - Prosedür çağrıldığında parametreler argümanlarla değiştirilene kadar herhangi bir değer almazlar.
- Parametreler ayrıca biçimsel parametreler(formal parameter)
   olarak adlandırılırken, argümanlar gerçek parametreler(actual
   parameters) olarak adlandırılır
- Prosedürlerin yalnızca parametrelerini kullanarak iletişim kurması gerektiği ve hiçbir zaman yerel olmayan bir değişkeni kullanmaması veya değiştirmemesi gerektiği söylenebilir.
  - ▶ Bağımlılıklardan (kullanım) veya yan etkilerden (değişim) kaçınmak için





- Bu değişkenler için iyi bir kural olsa da, fonksiyonlar ve sabitler için iyi değildir
- Kapalı form(Closed form): yalnızca parametrelere ve sabit dil özelliklerine bağlı prosedürler
- Kapanış(Closure): bir fonksiyonun kodu ve tanımlayıcı ortamının temsili
  - İşlevin gövdesine göre tüm olağanüstü yerel olmayan referansları çözmek için kullanılabilir
  - Çalışma zamanı ortamı, gerektiğinde tüm fonksiyonlar için kapanışları hesaplamalıdır





### Parametre Geçme Mekanizmaları

- argümanların parametrelere bağlanmasının doğası, prosedür çağrılarının anlamını etkiler
- Diller, mevcut parametre geçirme mekanizmalarının türleri ve izin verilen uygulama etkilerinin aralığı açısından önemli ölçüde farklılık gösterir.
- Dört mekanizma tartışılacaktır:
  - Değer olarak geçme(Pass by value)
  - ► Referans olarak geçme(Pass by reference)
  - Değer sonucu olarak geçme(Pass by value-result)
  - ▶ İsim olarak geçme(Pass by name)





- Değer olarak geçme(Pass by value): parametre geçişi için en yaygın mekanizma
  - Argümanlar çağrı anında değerlendirilir ve değerleri parametrelerin değerleri haline gelir.
- Değere göre geçişin en basit biçiminde, değer parametreleri prosedürün yürütülmesi sırasında sabit değerler olarak davranır.
- Değer olarak geçme: yordam gövdesindeki tüm parametrelerin karşılık gelen argüman değerleriyle değiştirildiği bir işlem





- Bu mekanizma genellikle fonksiyonel dillerde kullanılan tek mekanizmadır
- C++ ve Pascal'daki varsayılan mekanizmadır ve esasen C ve Java'daki tek mekanizmadır.
- Değer olarak geçme için biraz farklı bir yorum kullanırlar
  - Parametreler, argüman değerleriyle verilen başlangıç değerleriyle prosedürün yerel değişkenleri olarak görülür.
  - Değer parametreleri atanabilir ancak prosedür dışında hiçbir değişikliğe neden olmaz



25/98



- Ada'da parametreler atanamayabilir
- Değere olarak geçme, prosedürlerin dışında değişikliklerin parametrelerin kullanılmasıyla gerçekleşemeyeceği anlamına gelmez.
  - Bir işaretçi veya başvuru türü parametresi, değeri olarak bir adres içerir ve bu, prosedürün dışındaki belleği değiştirmek için kullanılabilir.
- Örnek: C kodunda

```
void init_p(int* p){
    *p = 0;
}
```





 Not: doğrudan işaretçi parametresine atamak, prosedürün dışındaki argümanı değiştirmez.

- Bazı dillerde, belirli değerler örtülü olarak işaretçiler veya referanslardır
  - Örnek: C'de diziler örtülü olarak işaretçilerdir, bu nedenle dizide depolanan değerleri değiştirmek için bir dizi değeri parametresi kullanılabilir





- Java'da nesne türleri örtülü olarak işaretçilerdir, bu nedenle verilerini değiştirmek için bir nesne parametresi kullanılabilir
  - Parametrelere doğrudan atamalara izin verilmez





- Referans olarak geçme(pass by reference): değişkenin konumunu ileterek parametreyi argüman için bir takma ad haline getirir
  - Parametrede yapılan herhangi bir değişiklik argümanda da meydana gelir
- FORTRAN için varsayılandır
  - Veri türünden sonra bir ve(ampersand) işareti (₺) kullanılarak C++'da belirtilebilir
  - Değişken adından önce var anahtar sözcüğü kullanılarak Pascal'da belirtilebilir





- Örnek:
  - ▶ inc(a) 'ya yapılan bir çağrıdan sonra, a'nın değeri 1 artmıştır, böylece bir yan etki meydana gelmiştir.

```
void inc(int& x) {
     x++;
}
```

Şekil: Referans olarak geçme C++ örneği

```
procedure inc(var x: integer)
begin
    x := x + 1;
end;
```



Şekil: Referans olarak geçme Pascal örneği

- Örnek: çoklu takma ad da mümkündür
  - yuck prosedürünün içinde çağrıdan sonra, x, y ve a aynı değişkene karşılık gelir, yani a

```
int a;
void yuck(int% x, int% y){
    x = 2;
    y = 3;
    a = 4;
}
//...
yuck(a, a);
```

 Bir işaretçi olarak açıkça bir referans veya konum ileterek C'de referans olarak geçme elde edebilir

A değişkeninin adresini açık bir şekilde almanın ve daha sonra bunu inc gövdesi içinde açıkça başvurudan kaldırmanın gerekliliğine dikkat edin

- Değişken olmayan argümanlara nasıl başvurulmalıdır?
- Örnek: C ++ kodunda

```
void inc(int& x)
{ x++; }
//...
inc(2); // ??
```

- ► FORTRAN, geçici bir tamsayı konumu oluşturur, onu 2 değeriyle başlatır, ardından inc işlevini uygular
- ▶ Bu, C ++ ve Pascal'da bir hatadır





### Değer Sonucu Olarak Geçme

- Değer sonucu olarak geçme(Pass by value-result):
  - Argümanın değeri kopyalanır ve prosedürde kullanılır
  - Prosedür çıktığında parametrenin son değeri argüman konumuna geri kopyalanır
  - içe kopyala(copy-in), dışa kopyala(copy-out) veya geri yükleme(copy-restore) olarak da adlandırılır
- Değer sonucu olarak geçme, yalnızca takma ad kullanılırken referans olarak geçmeden ayırt edilebilir





### Değer Sonucu Olarak Geçme

- Örnek: C kodunda
  - Referans ile geçerse, a, p çağrıldıktan sonra 3 değerine sahiptir
  - Değer sonucu olarak geçirilirse, p çağrıldıktan sonra a değeri 2'ye sahiptir

```
void p(int x, int y){
    x++;
    y++;
}
main(){
    int a = 1;
    p(a, a);
    //...
}
```



35 / 98

### Değer Sonucu Olarak Geçme

- Ele alınması gereken konular şunları içerir:
  - Sonuçların argümanlara geri kopyalanma sırası
  - Argümanların konumlarının yalnızca girişte hesaplanıp saklanmadığı veya çıkışta yeniden hesaplanıp hesaplanmadığı
- Diğer bir seçenek de, sonuç olarak geçme(pass by result) mekanizmasıdır:
  - ► Gelen değer yok, sadece giden bir değer var





- İsim olarak geçme(Pass by name): Algol60'da tanıtıldı
  - Prosedürler için bir tür gelişmiş satır içi işlem olarak tasarlanmıştır
  - Esasen normal sıralı gecikmeli değerlendirmeye eşdeğerdir
  - Uygulanması zordur ve diğer dil yapılarıyla, özellikle diziler ve atamalarla karmaşık etkileşimleri vardır
- Bölüm 3'te incelenen tembel değerlendirmenin temeli olarak anlaşılmalıdır.





- İsim olarak geçmede argüman, çağrılan prosedürde bir parametre olarak fiili kullanımına kadar değerlendirilmez.
  - Argümanın adı, karşılık geldiği parametrenin adını değiştirir
- Çağrı noktasındaki bir argümanın metni, prosedürde karşılık gelen parametre adına her ulaşıldığında değerlendirilen bir fonksiyon olarak görülür.
  - Bununla birlikte, argüman her zaman çağıran ortamda değerlendirilir





- Örnek: C kodunda
  - ▶ Bu kodun sonucu, a[1]' i değiştirmeden a[2]'ye 3 atamaktadır

```
int i;
int a[10];
void inc(int x){
    i++;
    X++;
main(){
    i = 1;
    a[1] = 1;
    a[2] = 2;
    inc(a[i]);
    return 0;
```



```
#include <stdio.h>
int i;
int p(int y) {
    int j = y;
    i++;
    return j + y;
void q(void) {
    int j = 2;
    i = 0;
    print("%d\n", p(i + j));
}
main() {
    q();
    return 0;
```



- Tarihsel olarak, isim olarak geçilen argümanların, prosedür çağrısındaki değerlendirilmesi gereken fonksiyonlar olarak yorumlanmasına thunks adı verilir
- Yan etkiler istendiğinde isim olarak geçme sorunludur
- Belirli durumlarda isim olarak geçmekten faydalanabilir
  - Jensen'in cihazı(Jensen's device): bir işlemi dizinin tamamına uygulamak için isim olara geçmeyi kullanır



41/98



• Örnek: C kodunda Jensen'in cihazı:

```
int sum(int a, int index, int size) {
   int temp = 0;
   for (index = 0; index < size; index++)
        temp += a;
   return temp;
}</pre>
```

► Eğer a ve index, isim olarak geçme parametreleriyse; bu kod x[0]'dan x[9]'a kadar tüm elemanların toplamını hesaplar

```
int x[10], i, xtotal;
//...
xtotal = sum(x[i], i, 10);
```



# Parametre Geçme Mekanizması ve Parametre Tanımlaması

- Ada'nın parametre iletişimi için iki gösterimi vardır, in parametreleri ve out parametreleri
  - Herhangi bir parametre in, out ya da in out olarak bildirilebilir
    - in parametresi yalnızca giren değeri temsil eder
    - out parametresi yalnızca çıkan değeri temsil eder
    - in out parametresi hem giren hem de çıkan değerleri temsil eder
- Uygun değerler uygun şekilde iletildiği sürece herhangi bir parametre uygulaması kullanılabilir.
  - ► Girişte bir in değeri ve çıkışta bir out değeri



43 / 98



### Parametre Geçme Mekanizması ve Parametre Tanımlaması

- Bu protokolleri ihlal eden herhangi bir program hatalıdır(errorneous)
  - in parametresine yasal olarak yeni bir değer atanamaz
  - out parametresi yasal olarak prosedür tarafından kullanılamaz
- Bir çevirmen, parametre tanımlamasının birçok ihlalini önleyebilir





#### Parametrelerin Tür Denetimi

- Güçlü türlü dillerde, argümanların tür ve sayı olarak belirtilen parametrelerle uyuştuğundan emin olmak için prosedür çağrıları kontrol edilmelidir.
- Bunun anlamı şudur ki:
  - Prosedürlerin değişken sayıda parametresi olmayabilir
  - Parametreler ve argümanlar arasındaki tür uyumluluğu için kurallar belirtilmelidir
- Referans olarak geçmek için, parametreler genellikle aynı türe sahip olmalıdır
  - Bu, değer olarak geçme için rahatlatılabilir



# Prosedür Ortamları, Etkinleştirmeleri ve Tahsisi

- Sözcük kapsamına sahip blok yapılı bir dil ortamı, yığıt(stack) tabanlı bir şekilde yürütülebilir
  - Aktivasyon kaydı, bir bloğa girildiğinde ortam yığıtında(environment stack) oluşturulur ve bloktan çıkıldığında serbest bırakılır.
- Aynı yapı, tanımlama ve çağırma ortamlarının farklı olduğu prosedür aktivasyonlarına genişletilebilir.
- Yerel olmayan referansları çözmek için kapanış(closure) gereklidir





### Prosedür Ortamları, Etkinleştirmeleri ve Tahsisi

- Programların davranışını tam olarak anlamak için bu yürütme modelini anlamalı
  - Prosedür çağrılarının semantiği bu modele yerleştirilmiştir
- Tamamen yığıt(stack) tabanlı bir ortam, prosedür değişkenleri ve prosedürlerin dinamik olarak oluşturulmasıyla başa çıkmak için yeterli değildir.
  - Bu olanaklara sahip diller (özellikle işlevsel diller), çöp toplama ile daha karmaşık tam dinamik bir ortam kullanmalıdır.





- Fortran77'de, tüm bellek tahsisi yükleme zamanında gerçekleştirilebilir
- Programın yürütülmesi sırasında tüm değişken konumları sabittir
- Fonksiyon ve prosedür tanımları yuvalanamaz(nested)
  - ► Tüm prosedürler / fonksiyonlar globaldir
- Özyinelemeye izin verilmez
- Bir fonksiyon veya alt yordamla ilişkili tüm bilgiler statik olarak tahsis edilebilir





- Her prosedür veya fonksiyon, yerel değişkenler ve parametreler için alan içeren sabit bir aktivasyon kaydına(activation record) sahiptir.
- Global değişkenler COMMON ifadeleri ile tanımlanır
  - Ortak bir alana işaretçiler tarafından belirlenirler





COMMON area
Activation record of main program
Activation record of S1
Activation record of S2
etc.

Figure 10.5 The runtime environment of a FORTRAN program with subprograms S1 and S2

space for local variables

space for passed parameters

return address

temporary space
for expression evaluation

**Figure 10.6** The component areas of an activation record

```
REAL TABLE (10), MAXVAL
  READ *, TABLE (1), TABLE (2), TABLE (3)
  CALL LRGST (TABLE, 3, MAXVAL)
  PRINT *, MAXVAL
  END
  SUBROUTINE LRGST (A, SIZE, V)
   INTEGER SIZE
  REAL A (SIZE), V
   INTEGER K
  V = A (1)
  DO 10 K = 1, SIZE
   IF (A (K) GT. V) V = A (K)
10 CONTINUE
  RETURN
  END
```








Figure 10.7 The runtime environment immediately after a call to the subroutine LRGST



- Özyinelemeli blok yapılı bir dilde, prosedür bloklarının aktivasyonları statik olarak tahsis edilemez
  - Bir prosedür, önceki aktivasyonundan çıkılmadan tekrar çağrılabilir, bu nedenle her prosedür girişinde yeni bir aktivasyon yaratılmalıdır.
- Her prosedürün aktivasyon kaydı için sabit bir yeri olmadığından, mevcut aktivasyona bir işaretçi gereklidir.
  - Genellikle ortam işaretçisi(environment pointer) veya ep adı verilen bir kayıt defterinde tutulur






- Ayrıca mevcut aktivasyonun girildiği bloğun aktivasyon kaydına bir işaretçi tutmalıdır.
  - Bir prosedür çağrısı ise, bu çağıranın aktivasyonudur.
- ep, önceki aktivasyona işaret edecek şekilde geri yüklenmelidir
  - Önceki konumun işaretçisine kontrol bağlantısı(control link) (veya dinamik bağlantı(dynamic link)) denir






C kodunda örnek:

```
void p(void)
{ /* ... */}
void q(void)
{
   //...
    p();
main()
    q();
    //...
```




**Figure 10.8** The runtime environment after main begins executing





**Figure 10.9** The runtime environment after q begins executing



**Figure 10.10** The runtime environment after p is called within q



 Her aktivasyon kaydındaki alanların yandaki bilgileri içermesi gerekir:



Figure 10.11 The component areas of an activation record with a control link



- Yerel değişkenler, statik olduklarından her seferinde aynı sırayla geçerli etkinleştirme kaydında tahsis edilir.
- Böylece her değişken, kaydın başlangıcına göre aktivasyon kaydında aynı pozisyona tahsis edilir.
  - Buna yerel değişkenin ötelemesi(offset) denir





```
int x;
void p(int y){
    int i = x;
    char c;
    //...
void q(int a){
    //...
    p(1);
main() {
    q(2);
    return 0;
}
```




Figure 10.12 An activation record of p showing the offsets of the parameter and temporary variables



- Yordamlar FORTRAN veya C'de yuvalanamadığından(nested), bir yordamın dışındaki yerel olmayan başvurular aslında geneldir ve statik olarak tahsis edilir
  - Aktivasyon yığıtında ek yapıya gerek yoktur
- İç içe yordamlara izin verildiğinde, yerel değişkenlere yerel olmayan başvurular çevreleyen bir yordam kapsamında izin verilir.



```
procedure q is
  x: integer;
  procedure p(y: integer) is
    i: integer := x;
  begin
  end p;
  procedure r is
    x: float;
  begin
    p(1);
    --...
  end r:
begin
  r;
end q;
```




Figure 10.13 The runtime environment with activations of p, r, and q



- Sözcüksel kapsam elde etmek için, bir prosedür sözcüksel(lexical) veya tanımlayıcı(defining) ortamıyla bir bağlantı sağlamalıdır.
  - Bu bağlantıya erişim bağlantısı(access link) (veya statik bağlantı(static link)) denir
- Her aktivasyon kaydının bir erişim bağlantı alanı olması gerekir
- Bloklar derinlemesine iç içe geçtiğinde, yerel olmayan bir referans bulmak için birden fazla erişim bağlantısını izlemek gerekebilir.








Figure 10.14 The runtime environment with activations of p, r, and q with access links



- Ada kodunda örnek:
  - X'e q içinden erişmek için, q'nun aktivasyon kaydındaki erişim bağlantısını takip etmelisiniz.
  - Ardından, p aktivasyon kaydına erişim bağlantısını kullanın.
  - Ardından küresel ortama erişim bağlantısını takip edin

```
procedure ex is
  x: ...;
  procedure p is
    procedure q is
    begin
      ... x ...:
    end q;
  begin -- p
  end p;
begin -- ex
end ex;
```



- Bu işleme erişim zincirleme(access chaining) adı verilir
- İzlenmesi gereken erişim bağlantılarının sayısı, erişim ortamı ile erişilen değişkenin tanımlayıcı ortamı arasındaki yuvalama seviyeleri (veya yuvalama derinliği(nesting depth)) farkına karşılık gelir.
- Kapanış(Closure) (yerel olmayan referansları çözme mekanizmasıyla birlikte prosedür kodu) önemli ölçüde daha karmaşıktır



65/98



- Kapanış için iki işaretçi gerekir:
  - Kod veya talimat işaretçisi(instruction pointer) (ip)
  - Erişim bağlantısı veya tanımlayıcı ortamının ortam işaretçisi (ep)
- Kapanış <ep, ip> ile gösterilir





```
with Text_IO; use Text_IO;
1
     with Ada.Integer_Text_IO;
     use Ada.Integer_Text_IO;
 3
     procedure lastex is
       procedure p(n: integer) is
 5
          procedure show is
          begin
            if n > 0 then p(n - 1);
            end if:
 9
            put(n);
10
11
            new line:
          end show;
12
13
        begin -- p
          show:
14
15
        end p;
16
     begin -- lastex
        p(1);
17
     end lastex;
18
```

Şekil: Yuvalanmış prosedürlerin bulunduğu bir Ada programı



<ロト <部ト < 注 ト < 注 ト




Figure 10.16 Environment of lastex during the second call to show (line 8 of Figure 10.15)



- Prosedürler için <ep, ip> kapanışlarının kullanılması, bu parametreler değer parametreleri olduğu sürece, parametre olarak iletilen prosedürlerin bulunduğu diller için bile uygundur.
  - Parametre olarak geçirilen prosedür bir <ep, ip> çifti olarak geçirilir
  - Erişim bağlantısı, kapanışın ep kısmıdır
- Bu yaklaşım Ada ve Pascal'da kullanılmaktadır.
- Yığıt tabanlı bir ortamın sınırlamaları vardır





- Bir işaretçiyi yerel bir nesneye döndürebilen herhangi bir prosedür, prosedürden çıkıldığında sarkan bir referansla sonuçlanacaktır.
- C kodunda örnek:

```
int * dangle(void) {
   int x;
   return &x;
}
```

• addr = dangle() ataması, addr'nin aktivasyon yığıtında güvenli olmayan bir konuma işaret etmesine neden olur



- Java buna izin vermiyor
- Ada95, Erişim Türü Yaşam Süresi Kuralını(Access-type Lifetime Rule) belirterek bunu bir hata yapar:
  - T erişim türüne ait bir sonuç veren bir x'access özelliğine yalnızca x en az T kadar uzun süre varlığını sürdürebiliyorsa izin verilir.
- Prosedürler dinamik olarak oluşturulabilir ve diğer prosedürlerden döndürülebilirse, birinci sınıf değerler haline gelirler
  - Bu esneklik genellikle fonksiyonel bir dilde istenir



- Yerel olarak tanımlanmış bir prosedürün kapanışı, mevcut aktivasyon kaydına işaret eden bir ep'ye sahip olacağından, yığın tabanlı bir ortam kullanılamaz.
- Bu kapanış, oluşturma prosedürünün aktivasyonunun dışında mevcutsa, ep artık mevcut olmayan bir aktivasyon kaydına işaret edecektir.





```
type WithdrawProc is
  access function (x: integer) return integer;
InsufficientFunds: exception;
function makeNewBalance (initBalance: integer)
  return WithdrawProc
is
  currentBalance: integer:
  function withdraw (amt: integer) return integer is
  begin
    if amt <= currentBalance then
      currentBalance := currentBalance - amt:
    else
      raise InsufficientFunds:
    end if:
    return currentBalance:
  end withdraw;
begin
  currentBalance := initBalance:
  return withdraw'access:
end makeNewBalance:
```

Aşağıdaki kod yürütüldükten sonra:

```
withdraw1, withdraw2: WithdrawProc;
withdraw1 := makeNewBalance(500);
withdraw2 := makeNewBalance(100);
```

Aşağıdaki kod yürütülürse:

```
newBalance1 := withdraw1(100);
newBalance2 := withdraw2(50);
```

- newBalance1 için 400, newBalance2 için 50 değerini almalıyız
- Yerel currentBalance değişkeninin iki örneği ortamdan kaybolduysa, bu çağrılar çalışmayacaktır.

- LISP'de, fonksiyonlar ve prosedürler birinci sınıf değerlerdir
  - Hiçbir genellik veya ortogonalite olmamalıdır
- Tamamen dinamik(Fully dynamic) ortam: aktivasyon kayıtları, yalnızca çalıştırılan program içinden artık ulaşılamadığında silinir
- Ulaşılamayan depolama alanını geri kazanabilmelidir
  - Bunun için iki yöntem referans sayıları(reference counts) ve çöp toplamadır(garbage collection).





- Aktivasyon kayıtlarının yapısı yığın gibi değil ağaç gibi olur
  - Çağıran ortama kontrol bağlantıları, artık mutlaka hemen önceki aktivasyona işaret etmiyor
- Bu, Scheme ve diğer fonksiyonel dillerin uygulandığı modeldir.








Figure 10.17 A tree-like runtime environment for a language with first-class procedures





#### Dinamik Bellek Yönetimi

- C gibi tipik bir zorunlu dilde, depolamanın otomatik olarak tahsisi ve serbest bırakılması yalnızca bir yığıt(stack) üzerindeki etkinleştirme kayıtları için gerçekleşir.
- Açık dinamik tahsis ve işaretçilerin kullanımı, yığıttan(stack) ayrı bir bellek yığını(heap) kullanılarak manuel programlayıcı kontrolü altında mevcuttur.
  - Yığın(heap) için otomatik çöp toplama arzu edilir
- Prosedürlerin ve fonksiyonların kullanımına önemli kısıtlamalar uygulamayan herhangi bir dil, otomatik çöp toplama sağlamalıdır.





#### Dinamik Bellek Yönetimi

- Otomatik bellek yönetiminin iki kategorisi vardır:
  - Artık kullanılmayan depolama alanının geri kazanılması(reclamation)
     (daha önce çöp toplama(garbage collection) olarak adlandırılıyordu)
  - ► Tahsis için mevcut boş alanın bakımı(maintenance)





- Yürütülen bir programa sağlanan bitişik bir bellek bloğundaki boş alan, boş blokların bir listesi kullanılarak korunur.
  - Bir bağlı liste aracılığıyla yapılabilir




Figure 10.18 The free space represented as a linked list








Figure 10.19 Allocating storage from the free space








Figure 10.20 Returning storage to the free list




Figure 10.21 The free list after the return of storage

- Birleştirme(Coalescing): boş belleğin en büyük bitişik bloğunu oluşturmak için hemen bitişik boş bellek bloklarını birleştirme işlemi
- Serbest bir liste parçalanabilir(fragmented)
  - ▶ Bu, büyük bir bloğun tahsisinin başarısız olmasına neden olabilir
- Bellek, tüm serbest bloklar bir araya getirilerek ve tek bir blok halinde birleştirilerek zaman zaman sıkıştırılmalıdır(compacted).
- Depolama sıkıştırması önemli ölçüde ek yük gerektirir








Figure 10.22 The free list after compaction





- Bir depolama bloğuna artık başvurulmadığında bunu tanımanın iki ana yöntemi:
  - Referans sayma
  - İşaretle ve süpür
- Referans sayma(Reference counting): istekli bir geri kazanma yöntemi
  - Her tahsis edilmiş depolama bloğu, diğer bloklardan bu bloğa yapılan referansların sayısını depolayan bir alan içerir.
  - Sayı 0'a düştüğünde, blok serbest listeye geri döndürülebilir





- Referans saymanın sakıncaları:
  - Sayımları tutmak için ekstra bellek gerekli
  - Sayımların bakım eforu oldukça fazladır, çünkü referans sayıları özyinelemeli olarak azaltılmalıdır.
  - Dairesel başvurular, başvurulmayan belleğin asla ayrılmamasına neden olabilir




Figure 10.23 A circular linked list





- İşaretle ve süpür(Mark and sweep): tahsis edicide yer kalmayıncaya kadar herhangi bir depolamayı geri almayı erteleyen tembel bir yöntem
  - Referans gösterilebilecek tüm depolamayı arar
  - Referans gösterilmeyen tüm depolamayı boş listeye geri taşır
- İşaretleme ve süpürme iki geçişte gerçekleşir:
  - İlk geçiş, tüm işaretçileri özyinelemeli olarak takip eder ve ulaşılan her depolama bloğunu işaretler
  - İkinci geçiş, bellekte doğrusal olarak gezinir ve işaretlenmemiş blokları boş listeye geri döndürür





- İşaretleme ve süpürmenin dezavantajı:
  - Hafızadan çift geçiş, işlemde birkaç dakikada bir meydana gelebilecek önemli bir gecikmeye neden olur
- Bir alternatif, kullanılabilir belleği ikiye bölmek ve depolamayı bir seferde yalnızca yarısından ayırmaktır.
  - Işaretleme geçişi sırasında ulaşılan bloklar diğer yarısına kopyalanır
  - Dur ve kopyala olarak adlandırılır
  - lşlem gecikmelerini çok az iyileştirir





- Nesilsel çöp toplama(Generational garbage collection): 1980'lerde icat edildi
  - ▶ Önceki düzene kalıcı bir depolama alanı ekler
  - Yeterince uzun süre hayatta kalan tahsis edilmiş nesneler kalıcı alana kopyalanır ve sonraki geri kazanma işlemleri sırasında asla tahsisi kaldırılmaz.
  - Aranacak bellek miktarını azaltır

Bu yöntem, özellikle sanal bellek sistemiyle çok iyi çalışır





- İstisnaların oluşturulması ve işlenmesi prosedür çağrılarına benzer ve benzer şekillerde uygulanabilir
- Ancak bazı farklılıklar vardır:
  - Bir işleyici ararken yığın çözülebileceğinden(unwound), bir istisna oluşturmak için yığın üzerinde bir aktivasyon oluşturulamaz.
  - Bir işleyici bulunmalı ve dinamik olarak çağrılmalıdır
  - ▶ İşleyici eylemleri istisna değerine değil istisna türüne dayandığından istisna türü bilgileri saklanmalıdır.





- Bir istisna ortaya çıktığında, hiçbir aktivasyon kaydı oluşturulmaz
  - Istisna nesnesi ve tür bilgileri, bir kayıt gibi bilinen bir konumda depolanır.
  - Bir işleyici arayan genel koda bir atlama gerçekleştirilir
  - İşleyici bulunmazsa çıkış kodu çağrılır
  - Bir istisnanın başarılı bir şekilde işlenmesi için iade adresi de bilinen bir yerde saklanmalıdır.
- Bu süreç ilk farkı ele alıyor





- İkinci farkla başa çıkmak için, işleyicilere işaretçiler bir tür yığıt(stack) üzerinde tutulmalıdır.
  - İlişkili bir işleyiciye sahip bir prosedüre girildiğinde, işleyiciyi gösteren bir işaretçi yığıta(stack) kaydedilmelidir.
  - Çıkıldığında, işleyici işaretçisinin yığıttan(stack) çıkarılması gerekir
- Bu yığıtı(stack) doğrudan uygulamak için, ya yığın(heap) üzerinde ya da kendi bellek alanında başka bir yerde muhafaza edilmelidir (çalışma zamanı yığıtında(stack) değil)





- Üçüncü fark, istisna yapılarının kendisinde ek yük eklemeden gerekli tür bilgisinin nasıl kaydedileceği ile ilgilidir.
  - ▶ Bir arama tablosu kullanılabilir
- İşleyicilerin temel uygulaması nispeten basittir
  - Belirli bir bloğun tüm işleyici kodunu, switch ifadesi olarak uygulanan tek bir işleyicide toplayın
- Ana sorun, işleyici yığınının bakımının potansiyel olarak önemli bir çalışma süresi cezasına neden olmasıdır.





#### Örnek:

```
void factor() throw (Unwind, InputError) {
    try
    { /*...*/ }
    catch (UnexpectedChar u)
    { /*...*/ }
    catch (Unwind u)
    { /*...*/ }
    catch (NumberExpected n)
    { /*...*/ }
```





### Örnek Olay: TinyAda'da Parametre Modlarını İşleme

- TinyAda'da:
  - Bir tanımlayıcı bir parametre olabilir
  - Parametreler, değişkenlerle aynı kısıtlamalara tabidir
  - Statik ifadelerde ne parametreler ne de değişkenler görünebilir
- Parametreler, oynadıkları roller açısından, parametre modları olarak da tanımlanabilir.
  - Modlar, anlambilimsel analiz sırasında yeni bir dizi kısıtlama uygulamamıza izin verir





#### Parametre Modlarının Sözdizimi ve Anlambilimi

• TinyAda'nın parametre modları için sözdizimi kuralları:

```
parameterSpecification = identifierList ":" mode <type>name
          mode = [ "in" ] | "in" "out" | "out"
```

Table 10.1 The static semantics of TinyAda's parameter modes		
Parameter Mode	Role in a Procedure	Semantic Restrictions
in	Input only	May appear only in expressions, or only in the position of an $in$ parameter when passed as an actual parameter to a procedure.
out	Output only	May appear only as the target of an assignment statement, or only in the position of an out parameter when passed as an actual parameter to a procedure.
in out	Input and output	May appear anywhere that a variable may appear.





#### Parametre Bildirimlerini İşlemek

- SymbolEntry sınıfı, bir mod alanı içerecek şekilde değiştirildi
  - Olası değerler SymbolEntry.IN, SymbolEntry.OUT ve SymbolEntry.IN\_OUT





#### Parametre Referanslarını İşlemek

- İfadedeki bir isim bir parametre ise, modu OUT olamaz.
- Bir atama ifadesinin hedefindeki bir ad bir parametre ise, modu IN olamaz
- Gerçek parametrelerin sayısı ve türleri, prosedürün resmi parametreleriyle eşleştirilmelidir.
  - Yeni kısıtlamaların uygulanması için mod artık incelenmelidir.



