LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE IL LINGUAGGIO C

Fondamenti di Programmazione 2021/2022

Francesco Tortorella



Linguaggi di programmazione

- Abbiamo visto come, all'interno dell'esecutore automatico, le informazioni si possono codificare come sequenze di bit memorizzate nei registri.
- Una cosa simile avviene anche per le istruzioni, cioè le singole azioni elementari che l'unità centrale può eseguire.



Linguaggi di programmazione

- Nello specificare un'istruzione, bisogna precisare l'operazione da compiere e i dati coinvolti nell'operazione.
- Esempio: operazione → somma(3)e(4)
- Come rappresentare le operazioni ?
- L'insieme delle diverse operazioni che l'unità centrale è in grado di eseguire è finito e quindi è possibile codificarlo con un certo numero di bit (codice operativo).

```
somma 0000
sottrai 0001
moltiplica 0010
dividi 0011
```



Linguaggi di programmazione

Una istruzione sarà quindi rappresentabile da una sequenza di bit divisa in due parti:

un codice operativo
 uno o più operandi
 8 bit
 8 bit
 8 bit

• In questo modo, un esecutore automatico basato sul modello di von Neumann permette la memorizzazione e l'esecuzione di un programma, cioè di una sequenza di istruzioni che realizzano un particolare algoritmo e che sono descritte nel linguaggio interpretabile dal calcolatore, ma ...



Linguaggio macchina

- ... ma quali sono le caratteristiche di tale linguaggio ?
 - è codificato tramite sequenze di bit
 - ogni istruzione può compiere solo azioni molto semplici
 - non gestisce direttamente i tipi di dati di interesse
 - è strettamente legato alla particolare macchina su cui è definito

Non a caso viene definito linguaggio macchina



Scrivere un programma ...

- Se si volesse implementare un dato algoritmo scrivendo un programma in linguaggio macchina sarebbe quindi necessario:
 - conoscere dettagliatamente tutti i codici operativi e la loro codifica
 - decidere in quali registri vadano memorizzati i dati
 - determinare, per ogni singola operazione richiesta dall'algoritmo, la sequenza di istruzioni in linguaggio macchina che la realizzano
 - definire un'opportuna tecnica di codifica per ogni tipo di dati considerato
 - limitarsi a utilizzare solo i calcolatori per cui esista una tale competenza, tenendo comunque presente che il programma scritto per un certo calcolatore non è eseguibile su altre macchine

Impresa difficile, ma non impossibile ...



Il gap semantico

Esecutore umano

- ➤ linguaggio naturale
- ➤ gestione completa dei tipi
- > istruzioni semanticamente ricche

Calcolatore

- ➤ linguaggio rigido e complicato
- > gestione dei tipi quasi nulla
- > istruzioni estremamente semplici



Il gap semantico

Esecutore umano

- > linguaggio naturale
- gestione completa dei tipi
- > istruzioni semanticamente ricche



orientato al problema

Linguaggio di programmazione

- > linguaggio formale, con costrutti precisi per la definizione dei dati e delle operazioni
- > gestione completa dei tipi fondamentali; possibilità di definire tipi strutturati
- > istruzioni che realizzano le principali azioni elaborative richieste

orientato alla macchina



Calcolatore

- linguaggio rigido e complicato
- > gestione dei tipi quasi nulla
- > istruzioni estremamente semplici



Vantaggi


- L'uso di un linguaggio di programmazione permette di :
 - realizzare un programma che implementa l'algoritmo in maniera precisa ed in un linguaggio ad alto livello
 - trascurare tutti i dettagli relativi alla rappresentazione dei dati nei registri
 - definire un programma che non dipende dal particolare calcolatore su cui è stato realizzato



Linguaggio=macchina virtuale

In effetti, l'utente non deve interagire con la macchina reale e le sue limitazioni, ma "vede" una macchina astratta che nasconde le particolarità della macchina

reale e con la quale è molto più agevole interagire





Dal linguaggio ad alto livello al linguaggio macchina

- I linguaggi di programmazione ad alto livello sono linguaggi formali, in cui la forma delle frasi, cioè la sintassi, e il loro significato, la semantica, sono definiti sulla base di regole rigide e precise.
- In tal modo viene eliminata l'ambiguità e le ridondanze tipiche del linguaggio naturale ed è possibile realizzare in modo automatico l'analisi di un programma scritto in un linguaggio ad alto livello e la sua traduzione in linguaggio macchina.
- I programmi che svolgono il compito di tradurre un programma in linguaggio ad alto livello in un programma in linguaggio macchina sono detti traduttori (compilatori o interpreti).



Il linguaggio C

```
/* Semplice programma in C */
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Salve, mondo!\n");
    return (0);
}
```



Cominciamo con i tipi...

- Il linguaggio C prevede che siano esplicitamente dichiarato i tipi di tutte le variabili.
- In C sono disponibili vari tipi di dato.
- Tipi numerici:
 - int
 - float
 - double
- Tipi non numerici:
 - char
 - bool
 - void



Il tipo int

- E costituito da un sottoinsieme <u>limitato</u> dei numeri interi
- Caratteristiche:

```
Dimensione: 4 bytes
```

Valore minimo: -2147483648

Valore massimo: +2147483647

Operazioni ammesse:

```
Assegnazione =
Somma +
Sottrazione -
Moltiplicazione *
Divisione /
Modulo %
Confronto > < >= == !=
```



Il tipo float

- È costituito da un sottoinsieme <u>limitato e discreto</u> dei numeri reali
- Caratteristiche:
 - Dimensione: 4 bytes
 - Valore minimo (abs): 3.4E- 38
 - Valore massimo (abs): 3.4E+38

Operazioni ammesse:

- Assegnazione =
- Somma +
- Sottrazione -
- Moltiplicazione *
- Divisione /
- Confronto > < >= <= == !=</p>



Il tipo double

- È costituito da un sottoinsieme <u>limitato e discreto</u> dei numeri reali, ma con range e precisione maggiore rispetto a float (doppia precisione)
- Caratteristiche:

```
Dimensione: 8 bytes
Valore minimo (abs): 1.7E- 308
Valore massimo (abs): 1.7E+308
```

Operazioni ammesse:

```
Assegnazione =
Somma +
Sottrazione -
Moltiplicazione *
Divisione /
Confronto > < >= == !=
```



ll tipo char

- Consiste in un insieme di caratteri, alcuni stampabili (caratteri alfabetici, cifre, caratteri di punteggiatura, ecc.) ed altri non stampabili tramite i quali si gestisce il formato dell'input/output (caratteri di controllo).
- I sottoinsiemi delle lettere e delle cifre sono ordinati e coerenti.
- Per la rappresentazione interna, viene tipicamente usato il codice ASCII, che mette in corrispondenza ogni carattere con un numero intero compreso tra 0 e 255.



ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	_I Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	Α	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	п	66	42	В	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	C
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	1	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(72	48	Н	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29)	73	49	1	105	69	i e
10	Α	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	В	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	С	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	1
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	Е	[SHIFT OUT]	46	2E		78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	1	79	4F	0	111	6F	0
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	р
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	S
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	V
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	X
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Υ	121	79	у
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	Z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	1	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]



ll tipo char

- Di fatto anche char è un tipo numerico
- Caratteristiche:
 - Dimensione: 1 byte
 - Valore minimo: -128
 - Valore massimo: +127
- Sono permesse le operazioni aritmetiche tipiche degli interi



Il tipo bool

• È un tipo costituito dai due soli valori **false** e **true**, corrispondenti a falso e vero e rappresentati da 0 e 1. Il tipo rappresenta le informazioni di tipo logico (es. il risultato di un confronto, il verificarsi di una situazione).

Caratteristiche:

Dimensione: 1 byte

Valore minimo: false

Valore massimo: true

Operazioni ammesse

- assegnazione =
- disgiunzione | |
- congiunzione &&
- negazione!

Per utilizzare il tipo bool, è necessario inserire la direttiva #include <stdbool.h>



Modificatori di tipo

- Sono usati per creare nuovi tipi modificando i tipi base.
- signed e unsigned: senza ulteriori specificazioni (default), i tipi sono signed. Con il modificatore unsigned, il tipo è in grado di contenere soltanto valori non negativi
- unsigned char: 0...255
- unsigned int: 0...4294967295



Modificatori di tipo

- short e long: modificano l'estensione del tipo
 - short int: 2 byte
 - long int: 4 byte
 - long double: 12 byte
- I modificatori possono combinarsi:
 - unsigned short int
 - unsigned long int



Variabili

- Per usare una variabile, questa deve essere dapprima definita.
- La definizione rende disponibile (da qualche parte in memoria) la variabile che mantiene il tipo assegnato nella definizione fino al termine del programma.
- La sintassi è <tipo> nome variabile;
- Esempi:

```
• int a;
```

- int a,b,c;
- float x,y,z;



Definizione di variabili

Il nome della variabile non può coincidere con una delle parole chiave riservate del C: auto double int struct break else long switch case enum register typedef char extern return union const float short unsigned continue for signed void default goto sizeof volatile do if static while Bool Imaginary restrict Complex inline



Definizione di variabili

- I caratteri ammessi sono lettere, cifre e carattere di sottolineatura (underscore _), messi in qualunque ordine, purché il primo carattere del nome sia una lettera o l'underscore (sconsigliato).
- C'è differenza tra caratteri minuscoli e maiuscoli (case sensitive), per cui a e A sono due variabili diverse.
- Nello scegliere il nome per le variabili, è consigliabile orientarsi verso nomi significativi del ruolo della variabile nel programma.



Esempi

- Definizioni corrette:
 - int Pippo, a31;
 - float pippo, radice equazione;
 - double Vercingetorige;
- Definizioni errate:
 - double 27pluto;
 - int conta num;
 - Float x,y,z;



Costanti

- Il C prevede tre modalità per definire delle costanti:
 - Costanti letterali (literals)
 - Costanti definite (#define)
 - Costanti dichiarate (const)



Costanti letterali

- Il valore della costante è rappresentato direttamente.
- Costanti di tipo int
 - Sono definite come sequenze di cifre decimali, eventualmente precedute da un segno (+ o -):

```
0 -1 3256 +34 12L 33U 5321UL 0713 0X12FF 0XFUL
```

- Costanti di tipo float
 - Sono definite come sequenze di cifre decimali, eventualmente precedute da un segno (+ o -), strutturate in virgola fissa o in virgola mobile (floating point):
 0.1 -3.7 0.0001 1.0E-4 -7.6E12 4.



Costanti letterali

Costanti di tipo char

sono definite come caratteri racchiusi tra singoli apici ('): 'x' 'A' '\n' '\t' '2'

Costanti di tipo stringa di caratteri

sono definite come sequenze di caratteri racchiusi tra doppi apici ("): "Pippo" "Valore di x: " "x"

Costanti di tipo bool

sono solo due: false e true



Costanti definite

Viene utilizzata la direttiva #define che permette di associare testualmente un valore ad un identificatore

```
#define MAX 12
#define PI 3.14
```

 All'atto della compilazione il preprocessore sostituisce ogni occorrenza dell'identificatore con il valore corrispondente



Costanti definite

```
#define MAX 10

int main() {
   int a,b,i;

   a = MAX;
   b = MAX/2 + 1;
   i = 0;

while(i < MAX)
   b = b+1;
}</pre>
```

preprocessore

```
int main(){
   int a,b,i;
  a = 10;
  b = 10/2 + 1;
   i = 0;
  while (i < 10)
      b = b+1;
```



Costanti dichiarate

Il valore viene associato ad un identificatore e ne viene specificato anche il tipo:

```
const int MIN=0;
const float PI=3.14;
```

In questo caso l'identificatore è a tutti gli effetti una variabile non modificabile.

• Qual è la differenza?

```
const int pippo=1;

#define pippo 1
```



Operatori

- Un operatore specifica un'operazione da eseguire su uno o due operandi definendo un'espressione.
- L'ordine con cui sono valutati definisce la precedenza degli operatori. Può essere alterata con l'uso delle parentesi ().

Alcuni operatori	Associazione			
! – (unario) + (unario)	destra			
* (moltiplicazione) / %	sinistra			
+ (binario) – (binario)	sinistra			
< <= > >=	sinistra			
== !=	sinistra			
& &	sinistra			
	sinistra			
=	destra			

- Un'espressione consiste in un operando o in una combinazione di operandi e operatori.
- La valutazione di un'espressione porta al calcolo di un valore appartenente ad un tipo specifico.
- Esempi:

$$2+3$$
 2.1*3.5+pigreco a>=2

$$(7+2)/3$$
 (a>2) && (b==0) !trovato



- Nel caso ci siano operandi di tipo diverso, l'espressione assume il tipo "più ampio" tra quelli presenti.
- Esempio:

```
int op float \rightarrow float 7+5*2.4 \rightarrow 7+12.0 \rightarrow 19.0
```

- Achtung! Qual è il valore dell'espressione? 7.5+1/2
- Questo effetto va sotto il nome di casting implicito.



Alcuni casi di casting implicito

```
int op float → float
char op int → int
float op double → double
int op double → double
```



- È possibile modificare il valore del tipo di un'espressione, indicando esplicitamente il tipo da impiegare.
- Esempio:

$$7.5+(float)1/2 \rightarrow 7.5+1.0/2$$

Questa operazione va sotto il nome di casting esplicito.

