
Plan du cours:

- I. Systèmes de référence et projections cartographiques.
- II. Les données géospatiales dans les Systèmes d'Information Géographique (SIG)

Systèmes de référence géographique

Comment repérer une position à la surface de la Terre ou de ses environs ?

- utiliser un système cartésien XYZ → peu pratique sauf dans des cas précis.
- utiliser un système de référence géographique → longitude, latitude.



- XYZ dépend de l'origine.
- Lon,Lat dépend de l'origine et de la forme de la sphère ou de l'ellispoïde.
- → besoin d'une définition ferme.

Pour un système de référence géographique (datum), il faut:


Ou

- Origine (position par rapport au centre de la Terre) et orientation des axes (axes des poles et méridien d'origine).
- Un point fondamental à la surface de la terre et l'azimuth du nord et le méridien d'origine.
- + Ellispoïde décrit par son demi-grand axe et aplatissement.

Systèmes de référence géographique

Pour un système de référence <u>global</u>, on précise l'origine du centre et l'ellispoïde qui approxime au mieux le géoïde à l'échelle globale.

Pour un système de référence <u>local</u>, on précise le point fondamental et l'ellipsoïde est proche du géoïde en ce point.



Exemples de système de référence géographique

Exemple d'ellipsoïde:

- WGS84: utilisé par le système GPS
- IAG-GRS80: utilisé en France
- NAD83: utilisé en Amerique du Nord.

Les deux premiers ellipsoïdes sont quasi-identiques (même demi-axe et même aplatissement).

Exemple de système de référence (datum):

- **Nouvelle triangulation de la France (NTF)** : officiel jusqu'en décembre 2000 ; la plupart des cartes de l'IGN sont toujours dans ce système, basé sur l'ellipsoïde Clarke 1880 IGN. Le point fondamental est au Panthéon à Paris.
- **Réseau géodésique français (RGF) 1993** : France, basé sur l'ellipsoïde IAG-GRS80. Officiel depuis 2000.
- **European Datum (ED) 50** : système européen, basé sur l'ellipsoïde Hayford 1909. Anciennement utilisé en Europe.
- **ETRS89**: basé sur IAG-GRS80. Officiel en Europe.
- World Geodetic System (WGS84) : système mondial (pas de point fondamental), mis au point par le Département de la Défense des États-Unis et utilisé par le GPS, basé sur l'ellipsoïde WGS84. Peu Précis. Une version précise existe: ITRS

RGF 1993, ETRS89 et WGS84 sont compatibles pour l'essentiel des applications.

Exemples de système de référence géographique

<u>Les latitudes et longitudes sont donc differentes dans tous ces systèmes</u>, plusieurs centaines de mètres quand on a parle des anciens systèmes (comme NTF).

Attention donc si vous avez de veilles données. Pour convertir différents data: http://www.crs-geo.eu/

De plus ces systèmes bougent les uns par rapport aux autres à cause de la dérive des continents et le fait que certains ont un point local. Ainsi ETRS89 est fixé en Europe, et est recommandé pour les applications de précision métrique en Europe. ETRS89 dérive par rapport à WGS84.

Remarque: Ce cours est trop approximatif pour faire de la géodésie.

Conclusion:

Quand on donne ou reçoit des latitudes, longitudes, il faut toujours préciser ou connaître le système de référence.

Altitudes

L'altitude, un sujet vaste qui mérite un cours entier par (et pour) des spécialistes.

L'altitude peut être définie:

- par rapport au géoïde (équipotentielle proche du niveau moyen des mers): Altitude orthométrique.

- par rapport à l'ellispoïde de référence (altitude GPS par


exemple): Altitude ellipsoïdale.


L'altitude du géoïde par rapport à l'ellispoïde peut varier de plus de 100m environ à l'échelle du globe.

Pour une altitude précise:

- il faut savoir de laquelle on parle.
- il faut connaitre le géoïde ou l'ellispoïde.


On parle de datum vertical ou de référentiel altimétrique.





Projections géographiques: Permet de représenter la sphere ou l'ellispoïde sur une surface qui peut être un plan ou déroulable en un plan (cad cylindre, cône, ...).

Mathématiquement: transformation (lon,lat) \rightarrow (x,y)



x et y sont exprimés en <u>mètre</u> par rapport à l'origine.

Toutes les projections entrainent des déformations

Il existe un grand nombre de **types de projection**.

Elles présentent toutes des défauts et des avantages. Il faut donc choisir la meilleure en fonction de l'application:

- en fonction de **l'étendue de la carte**. Plus l'étendue est grande, plus les déformations sont importantes. Mais souvent, on attend des cartes de faible étendue d'être très précises.
- en fonction **du type de traitement / d'affichage**: en statistique: conservation des aires, en navigation: conservation des angles, ...
- en fonction de la région (ex: polaire ou non)
- pour des raisons légales, historiques, et/ou de disponibilité des informations.

Les projections peuvent etre classées selon la surface sur laquelle on fait la projection:


- les projections cylindriques.
- les projections coniques.
- les projections azimutales (sur un plan).
- les projections uniques (toutes les autres), il n'y a pas nécessaire de surface d'ailleurs.

Chacune peut être en plus: normal, transverse, oblique.

Remarque: Cette classification ne donne pas suffisamment d'information pour caractériser complètement un type de projection.








Propriétés importantes des projections:

- projection **équivalente** (equal-area en anglais): conserve localement les aires.
- projection conforme : conserve localement les angles, donc les formes.
- les autres: projection aphylactique.

une **aphylactique** <u>peut être</u> **équidistante**, c'est-à-dire conserver les distances sur certaines lignes que l'on appelle lignes standarts.


Parfaitement conforme et equivalent est impossible. Les projections ont diverses degrés de conformité ou d'équivalence, et ceci dépend du lieu.

Lambert Azimuthal Equal Area Projection




Exemples de type de projection:

Azimuthal Equidistant Projection Gnomonic Projection Orthographic Projection **Geostationary Projection Near-Sided Perspective Projection** Mollweide Projection **Robinson Projection** Sinusoidal Projection **Equidistant Cylindrical Projection** Cassini Projection **Mercator Projection Transverse Mercator Projection Oblique Mercator Projection** Polyconic Projection Miller Cylindrical Projection Gall Stereographic Projection **Lambert Conformal Projection** Lambert Azimuthal Equal Area Projection Stereographic Projection **Equidistant Conic Projection** Albers Equal Area Projection Polar Stereographic Projection Polar Lambert Azimuthal Projection Polar Azimuthal Equidistant Projection McBryde-Thomas Flat Polar Quartic van der Grinten Projection



http://www.progonos.com/furuti/MapProj/CartIndex/cartIndex.html




Crédits: Basemap site

Conforme: utile en navigation.

Mais utilisée couramment pour représenter le monde aujourd'hui alors que / car il donne une vision favorable aux pays des hautes latitudes nord.

Exemples de projection

Lambert Conformal Projection




Lambert conformal conic: lcc

Conforme.

La projection officielle en France (voir plus loin)


Indicatrice de Tissot

Equidistant Cylindrical Projection





Projection la plus simple: x=longitude, y=latitude

Exemples de projection




Equidistante: le chemin le plus court au départ du point central est toujours une ligne droite.





Equivalente: très utile pour faire des statistiques. Cette projection devrait être utilisée pour la plupart des représentations "équitables" du monde.

Exemples de projection



Conforme: projection à la base du système UTM.

Exemples de projection

Une projection est donc définie par:

- un type de transformation géométrique
- des paramètres concernant la projection. Les paramètres à fournir dépendent du type de projection.

Un système de coordonnées de référence (acronyme anglais CRS):


- une projection et ses paramètres.
- un système de référence géographique (datum).

Le CRS regroupe toutes les informations nécessaires pour projeter des points ou faire une carte.

Cas particulier et important de projection: UTM

Le système Universal Transverse Mercator:

- un type de projection adaptée au carte à haute échelle (fine résolution): Transverse Mercator
- les paramètres de la projection (centre) est variable sur le globe pour chaque zones "prédéfinies".




Cas particulier et important de projections

- II y a 20 bandes de latitude (entre $84^{\circ}N 80^{\circ}S$) et 60 bandes en longitude (\rightarrow 1200 zones).
- la plupart des zones sont régulières.
 Quelques exceptions.

Les coordonnées (x,y) donne la position dans une zone. "y" est en mètre par rapport à l'équateur. "x" par rapport au méridien central de la zone.

Mais, pour éviter les nombres négatifs, on ajoute un "false easting" de 500000m à x, et si le point est dans l'hémisphère sud un false northing de 10000000 m (10000km).

Une coordonnée UTM s'exprime par: Numéro de la zone – North ou South ou la lettre de la zone et les coordonnées x et y.



Cas particulier et important de projection: les Lambert en France


Depuis 2000:

En France métropolitaine, officiellement, on doit utiliser Lambert 93 (Lambert Conforme Conique) avec le système de référence RTF93 (très proche de WGS84 et donc du GPS). http://lambert93.ign.fr/

Depuis 2006:

Pour améliorer la précision, 9 zones ont été définies: CC42 à CC50.

En pratique les "anciennes" Lambert I, II, III, IV et étendue sont encore utilisées. Attention, <u>elles utilisent un ellipsoïde</u> <u>différent.</u>



Les projections en pratique

Comment fonctionne les CRS en pratique avec un SIG ?

Il existe différents formats pour spécifier une projection.

Par exemple, voici toutes les informations nécessaires pour caractériser parfaitement la projection Lambert 93.

Système de référence: RGF-93

Projection: Lambert conique conforme

Unité: Mètres

Premier parallèle standart: 49°N Deuxième parallèle standart: 44°N

Latitude d'origine: 46.5°N

Méridien central: 3°E

False Easting: 700000m False Northing: 6600000m

<u>Remarque</u>: False Easting et False Northing sont des décalages artificiels et conventionnels qui permettent d'éviter les nombres négatifs dans les coordonnées.

Les projections en pratique

Well Known Text (Open Geospatial Consortium). Format ouvert

```
PROJCS["RGF93 / Lambert-93",
    GEOGCS["RGF93",
        DATUM["Reseau Geodesique Français 1993",
            SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
                AUTHORITY["EPSG", "7019"]],
            TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0],
            AUTHORITY["EPSG", "6171"]],
        PRIMEM["Greenwich", 0,
            AUTHORITY["EPSG", "8901"]],
        UNIT["degree", 0.01745329251994328,
            AUTHORITY["EPSG", "9122"]],
        AUTHORITY["EPSG", "4171"]],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG", "9001"]],
    PROJECTION["Lambert Conformal Conic 2SP"],
    PARAMETER["standard parallel 1",49],
    PARAMETER["standard parallel 2",44],
    PARAMETER["latitude of origin", 46.5],
    PARAMETER["central meridian", 3],
    PARAMETER["false easting",700000],
    PARAMETER["false northing",6600000],
    AUTHORITY["EPSG","2154"],
    AXIS["X", EAST],
    AXIS["Y", NORTH]]
```

Les projections en pratique

Proj.4

```
+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 
+x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
```

GML basé sur XML ... encore plus verbeux que WKT

EPSG

Comme tout ça est plutôt compliqué et pas très pratique toutes <u>les projections</u> <u>courantes</u> sont répertoriées dans une base de données gérée par l'European Petroleum Survey Group. Chacune est identifiée par un code numérique unique.


Le code EPSG de la Lambert 93 est: 2154

En pratique, il suffit de retenir les 2 ou 3 codes dont on se sert couramment.

http://spatialreference.org/ permet de chercher une projection et d'obtenir sa spécification dans différents formats ouverts (ou courant).

Search

Link to this Page



statement Proi4is format

Plan du cours:

- I. Systèmes de référence et projections cartographiques.
- II. Les données géospatiales dans les SIG

Système d'information géographique

Définition: logiciel ou système informatique qui permet de stoquer, représenter, manipuler ou analyser des informations géographiques référencées (ou données géospatiales).

Ce cours concerne essentiellement les logiciels SIG de "bureau" qui permettent de superposé des "couches" d'information géographique et de manipuler ou analyser ces données.


Exemples: ArcGis, MapInfo, QuantumGis, ...

Ces couches peuvent être de différents types:

- Raster
- Vecteur
- Triangulated Irregular Network

Le choix du type de couche est important pour tous les aspects des SIG (représentaion, stockage, analyse, ...)

Données raster: ce sont des images exactement comme celles manipulées avec ErMapper. On peut dire que ErMapper est un GIS spécialisé dans les images raster.



Le type de valeur (data type).

Entier sur 1 octets / byte: (0 - 255)Entier sur 2 octets / short: (0 - 65536)Entier sur 4 octets / int : 0 - 4 milliards

Nombre flottant sur 4 octets / float32: 7/8 chiffre significatif Nombre flottant sur 8 octets / float64: 16 chiffre significatif (rare)

Crédits: http://linfiniti.com

Taille d'un fichier raster en octet = nb lignes x nb colonnes x taille du type de données.

Remarque 1:

Certains fichiers raster sont composés de plusieurs bandes (ex plusieurs bandes spectrales de la même zone, ou des images multi-temporelles).

Taille d'un fichier raster en octet = nb lignes x nb colonnes x taille du type de données x nb de bandes

En général ces informations de taille sont présentes dans le fichier, et il n'y a pas de soucis à se faire. Parfois, il faut savoir choisir le bon type de données (pour enregistrer une image par exemple), la taille, etc.

Remarque 2:

Le stockage par octet peut se faire soit "little endian" soit "big endian", c'est une information qu'il faut connaitre.

Remarque 3:

Exemple fichier "header" ENVI (logiciel similaire à ErMapper) qui permet de décrire le format d'une image.


```
ENVI
description = {
 File Imported into ENVI.}
samples = 231
lines = 201
bands = 1
header offset = 0
file type = ENVI Standard
data type = 4
interleave = bsq
sensor type = Unknown
byte order = 0
wavelength units = Unknown
```

Les informations de taille, type de données, etc permettent d'afficher correctement l'image. Mais elles sont insuffisantes pour un SIG.

Il faut en plus les informations de **géoréférencement**:

- le système de coordonnées de référence (CRS).
- la résolution ou taille réelle des pixels.
- position en coordonnées géographiques ou cartésiennes d'un pixel donné de l'image (souvent le coin haut gauche, parfois le centre).

Le SIG peut ainsi positionner deux images avec des empreintes différentes et des résolutions différentes. Cependant les deux images doivent être dans la <u>même projection</u>.



Exemple de formats de fichier d'image raster: GeoTIFF, Erdas Imagine, SDTS, ECW, MrSID, JPEG2000, DTED, NITF, ...

Avec les SIG libres, utiliser de préférence le format ouvert GeoTIFF.

http://www.gdal.org/formats_list.html

Vecteur

Pourquoi les rasters ne suffisent pas ? Le modèle Raster n'est pas adapté pour stoquer des formes géométriques. Par exemple quand on zoome, quand on analyse, ...



Vecteur

Il faut un modèle de données qui permet de stoquer des formes géométriques simples.


Chaque forme géométrique est une entités (Anglais: feature):


Exemple:

Un bassin versant peut être représenté par une zone clairement délimitée.

Un fleuve peut être représenté par une ligne (plusieurs segments).

On aimerait aussi enregistrer le nom de chaque fleuve, son débit moyen, sa navigabilité,





Vecteur

Définitions:

Une entité est consituée d'une forme géométrique et d'attributs.

Une **forme géométrique** est un ensemble de **vertex** connectés ou non. Chaque vertex est défini par ses coordonnées x,y dans un plan cartésien et eventuellement z.

Les différents types de forme géométrique utilisée dans le SIG:

- Point: un seul vertex
- Polyligne ou ligne: une série de vertex inter-connectés
- **Polygone**: une série de vertex inter-connectés qui constituent une forme fermée (= polyligne dont le premier et le dernier vertex sont à la même position).


Ces trois types couvrent l'essentiel des besoins. A chaque application et échelle de travail (résolution) convient une représentation.

Remarque: une même couche vecteur ne peut contenir qu'un seul type d'entité.

Exemple de couches vecteur


Exemples:

Les séismes en 2002 et 2003: POINTS



Exemple de couches vecteur

Réseau hydrographique: **POLYLIGNE**




A noter ici qu'une entité est une petite portion de la ligne: c'est un choix important au moment de la digitalisation. On aurait pu avoir une entité pour un fleuve entier. Le passage d'une approche à l'autre n'est pas évidente.

Faille: **POLYLIGNE**




Zone géologique: POLYGONE




Remarque: certains formats vecteur contient non seulement les entités, mais aussi les relations spatiales qui les lient éventuellement: exemple, 2 polygones peuvent être contigüs, ou deux polylignes peuvent être orientées et avoir une connection explicite. Ces possibilités sont très utiles pour des utilisations avancées (reseau hydro, route, ...) des SIG.

Continent: **POLYGONE**Lakes: **POLYGONE**Fleuves: **POLYLIGNE**



Les fleuves représentés par des lignes est suffisant pour beaucoup d'applications, mais parfois les fleuves peuvent être représenté par des polygones (embouchure, delta, ...)

Même si on peut zoomer les données vecteurs sans provoquer de flou comme avec les rasters, les couches vecteur ont une échelle intrinsèque. Qui peut d'ailleurs être variable au sein du même jeu de données.



Est-ce que ce vecteur est suffisant pour établir les zones habitables en bordure de lac ?

Les couches vecteurs contiennent aussi une table d'attributs.

Cette table comprend:

- en "colonne": une liste d'attributs définis par l'utilisateur. Exemple: nom, longueur, aire, ...
- en "ligne": les entités de la couche.

Chaque "case" de la table contient une valeur, qui est donc associée à chaque entité et chaque attribut.

Le type des valeurs est défini pour chaque attribut et peut être: chaine de caractères, nombre entier, nombre flottant, date, ...

Exemple de définition de table (couche lac)

	id	name	type	length	precision
1	0	FeatureCla	String	32	0
2	1	Name1	String	254	0
3	2	Name2	String	254	0
4	3	Note	String	50	0
5	4	ScaleRank	Integer	10	0
6	5	Delta	String	100	0

Les tables sont importables dans les tableurs (OpenOffice, Excel)


Extrait de la table de la couche **lac**. Chaque ligne est associée à un polygone.

	FeatureCla	Name1 v	Name2	Note	ScaleRank	Delta
66/	Lake	Aberdeen L.	NULL	NULL	7	NULL
668	Lake	Achit Nuur	NULL	NULL	9	NULL
669	Lake	Aishik Lake	NULL	NULL		NULL
6/0	Lake	Akkajaure	NULL	NULL		NULL
6/1	Alkaline	Alakl	NULL	NULL		NULL
6/2	Lake	Alesaygin Ha	NULL	NULL		NULL
6/3	Lake	Amadjuak Lake	NULL	NULL		NULL
6/4	Reservoir	American Falls Res.	NULL	NULL		NULL
6/5	Reservoir	Amistad Res.	NULL	NULL		NULL
6/6	Lake	Aggikkol Hu	NULL	NULL		NULL
6//	Alkaline		NULL	NULL		NULL
6/8	Lake	Asnen	NULL	NULL		NULL
6/9	Reservoir	Ataturk Barajt	NULL	NULL		New or modified in version 1.2
680	Lake	Aursund	NULL	NULL	7	NULL
681	Lake	Ayakkum Hu	NULL	NULL		NULL
682	Alkaline	Aydar Kuli	NULL	NULL	7	NULL
683	Lake	Aylmer L.	NULL	NULL	6	NULL
684	Reservoir	Baidagang Shuiku	NULL	NULL	9	NULL
685	Lake	Baker Lake	NULL	NULL	3	NULL
686	Lake	Banggong Co	NULL	NULL	6	NULL
68/	Lake	Bear Lake	NULL	NULL	5	NULL
688	Lake	Beysehir	NULL	NULL	7	New or modified in version 1.2
689	Reservoir	Bhakra Dam	NULL	NULL	7	NULL
690	Reservoir	Bhumibol Dam	NULL	NULL	8	NULL
691	Lake	Big Rideau L.	NULL	NULL	9	NULL
692	Lake	Big Trout L.	NULL	NULL	5	NULL
693	Lake	Biwa Ko	NULL	NULL		NULL
694	Lake	Black Lake	NULL	NULL	5	NULL
695	Reservoir	Bloemhof Dam	NULL	NULL		NULL
696	Lake	Bluenose L.	NULL	NULL		NULL

Extrait de la table de la couche **séisme**. Chaque ligne est associée à un point.


	DATE A	LATITUDE	LONGITUDE	PROFONDEUR	MAGNITUDE	
0	2002/01/01	19.301	-65.035	25	3.7	
1	2002/01/01	-32.717	-73.013	23.1	3.5	
2	2002/01/01	-33.948	-70.361	113.9	3.1	
3	2002/01/01	-6.366	146.819	33	4.8	
4	2002/01/01	-32.33	-69.392	161	3.2	
5	2002/01/01	63.307	-151.211	10	3.3	
6	2002/01/01	63.307	-151.211	10	3.3	
7	2002/01/01	51.437	-176.922	33	3.7	
8	2002/01/01	-31.442	-69.327	150	3.8	
9	2002/01/01	-31.852	-67.75	10	4	
10	2002/01/01	-31.763	-67.726	10	4	
11	2002/01/01	-32.118	-177.335	33	4.6	
12	2002/01/01	17.087	-94.457	162.9	3.9	
13	2002/01/01	-55.214	-129	10	6	
14	2002/01/01	6.303	125.65	138.1	6.3	
15	2002/01/01	-30.675	-71.58	35.1	4	
16	2002/01/01	-33.565	-70.381	15	3.4	
17	2002/01/01	37.94	21.9	5	3.3	
18	2002/01/01	19.169	-104.795	39	4.2	
19	2002/01/01	-33.372	-69.906	10.7	3.7	
20	2002/01/01	-31.973	-71.547	69.3	3.4	
21	2002/01/01	-2.032	100.665	100	4.5	
22	2002/01/01	-33 285	-69 827	8.5	3.8	

Ces attributs permettrent en particulier pour représenter la couche.



La taille du symbol représente la magnitude du séisme. La couleur représente la profondeur (bleu profond, vert en surface).

Ces attributs permettrent en particulier pour représenter la couche.



Les flèches sont représentées en utilisant 2 attributs: le déplacement latitudinal et longitudinal

Remarque: plus rigoureusement...

- Les données associées aux entités sont stoquées dans une base de données relationnelles.
- Une table s'appelle une relation.
- Le système (logiciel) qui gère ces bases de données s'appelle un Système de Gestion de Base de Données Relationnelles (RDBMS en Anglais).

Exemples: MySQL, Postgresql, sqlite, Oracle.

Les bases de données dépassent largement le cadre des SIG et sont utilisées pour de très nombreuses applications (économie/gestion, site web, science, ...). La plupart des RDBMS ont des <u>extensions spatiales</u> qui leur permettrent ainsi de stoquer des informations géospatiales. Exemples: PostGIS, spatialites, Oracle.


Pour extraire des informations d'une table et faire bien d'autres operations avec les tables, on peut utiliser le langage: Structured Query Language (SQL).

Les SIG permettent non seulement de produire des cartes, mais sont aussi de vrais outils d'analyse des données géospatiales.

- Opération sur les attributs d'une couche vecteur.
- Opération géométrique sur une couche vecteur ou entre couches vecteurs.
- Opération sur couche raster et entre couches rasters.
- Opération vecteur / raster.

Les calculs sur les attributs se déroulent presque comme sous Excel.

Exemple:



Jointure entre attributs:

Quand on a deux tables (soit 1 couche vecteur et une table, soit 2 couches vecteurs), on peut rassembler les colonnes en fonction de la valeur d'un attribut.


Exemple: couche vecteur des pays et données de la FAO sur la déforestation.

http://gadm.org/world et http://www.fao.org/forestry/fra/fra2005/en/


icc	J.//gaar	11.019/1	voria ct	Tittp://v	v v v v v · i cac	7.01g/10100			C117			
	OBJECTID	GADMID	ISO	AME ENG	NAME ISC	NAME FAO A			Α	В	С	D
								1	Country	Control of the Contro		oret2005
0	230		ZWE	Zimbab		Zimpapwe	Clé pour	2	Angola	60976	59728	59104
1	229		ZMB			Zambia		3	Botswana	13718	12535	11943
2	227		ESH			Western Sa	la	4	British Indian Ocean Te	3	3	3
3	213		UGA			Uganda	iointuro	5	Comoros	12	8	5
4	208		TUN		TUNISIA	Tunisia	jointure	6	Kenya	3708		3522
5	204		TGO	Togo		Togo		7	Lesotho	5	7	8
6	200		TZA			Tanzania, U		8	Madagascar	13692	13023	12838
8	196		SWZ	Swaziland		Swaziland		9	Malawi	3896	3567	3402
9	190		SDN	South	SUDAN	Sudan		-				
10	185		ZAF	South A		South Africa			Mauritius	39	38	37
11	246		SOM SLE	Somalia Sierra L	SOMALIA SIERRA	Sierra Leone			Mayotte	6	6	5
12	241		SYC			Seychelles			Mozambique	20012		19262
13	238		SEN		SENEGAL				Namibia	8762	8033	7661
14	236		STP	Senegal Sao To		Sao Tome a		A 44 Co 1 Co 1	RII I union	87	87	84
15	182		SHN			Saint Helena		15	Seychelles	40	40	40
16	181		RWA	Rwanda	RWANDA			16	South Africa	9203	9203	9203
1/	149		NGA			Nigeria		17	Swaziland	472	518	541
18	148		NER	Niger	NIGER	Niger		18	Uganda	4924	4059	3627
19	173		NAM			Namibia		19	Tanzania, United Rep &		37318	35257
20	171		MOZ			Mozambique		20	Zambia	49124	44676	42452
21	143		MAR			Morocco		21	Zimbabwe	22234	19105	17540
22	135		MYT	Mayotte	MAYOTTE			22	Total Eastern and Sout			226534
23	134		MUS		MAURIT							
24	133		MRT	Maurita		Mauritania			Algeria	1790	2144	2277
25	129		MLI	Mali	MALI	Mali			Burkina Faso	7154	6914	6794
26	126		MWI	Malawi	MALAWI	Malawi		25	Chad	13110		11921
21	125		MDG			Madagascar			Djibouti	6	6	6
28	119		LBY	Libya		Libyan Arab			Egypt	44	59	67
96			AUTO SA		a			28	Eritrea	1621	1576	1554

Attributs d'une couche vecteur avec les pays d'Afrique + Table "Excel" classique


→ couche vecteur avec les pays d'Afrique contenant les données de déforestation




Opération géométrique entre couches vecteur (exemple avec 1 polygone par couche):



Exemple: où en Europe puis-je habité si je veux être à plus de 100km des tous séismes de magnitude > 4



On selectionne les entités selon un critère et on enregistre comme une nouvelle couche vecteur



Buffer de 1° (environ 100km en latitude). Pour bien faire, il ne faut pas travailler en coordonnées géographiques, mais projeter en une projection qui preserve au mieux les distances. C'est juste un exemple...




Attention, ce sont les séismes de 2002-2003 uniquement. C'est juste un exemple...


Jointure spatiale.

Les attributs d'une entités d'une couche vecteur B qui sont <u>incluses</u> dans les entités d'une couche vecteur A, sont ajoutés dans la table des attributs de A. Comme il peut y avoir plusieurs entités de B incluses dans une entité de A, les attributs de B sont sommés, moyennés, ou on ne garde que ceux de la première entités.


Exemple: A est une couche contenant les continents. B est la couche de lac. Pour chaque lac, on a sa superficie, mais on n'a pas d'attribut pour indiquer sur quel continent il est situé. On veut savoir la superficie total de lac pour chaque continent.



On obtient une couche continent avec comme un nouvel attribut "SumArea". Il faut (faudrait) travailler avec une projection équivalente pour calculer l'aire. Pour l'affichage on est plus libre.




- Opérations arithmétiques entre couches rasters: On peut faire des calculs classique pixel à pixel, mais il est nécessaire que les couches raster se superpose parfaitement. Equivalent à "E=mc2" dans ErMapper.
- Il existent des opérations plus complexes ("métier"): Exemple: Calculer la pente d'un raster contenant un Modèle Numérique de Terrain (DEM en Anglais).



Opérations raster → vecteur:

Exemple: ligne de contour d'un Modèle Numérique de Terrain.



Opération vecteur → raster: Exemple: carte de proximité.

Avec QGis, se fait en deux temps: rasterize + proximity

Opération combinant vecteur et raster.


Exemple: Recupérer la valeur d'un raster aux points présents dans la couche vecteur. Point sampling tool → voir TP

Les systèmes d'information géographique

Les SIG de bureau ne représentent qu'une partie des SIG. De nombreux systèmes informatiques traitent de l'information géographique, la plupart du temps en relation avec internet.

- Les bases de données géospatiales: PostGIS, Oracle.

Permettent de stocker des informations vecteurs + attributs, mais de façon beaucoup plus complexe que les formats shapefile ou équivalent. Elles permettent aussi des accès très efficaces et des accès par de multiple utilisateur (fonctionne en mode serveur). On y accède nécessairement avec un logiciel spécialisé (ex: QGis).




Les systèmes d'information géographique

- Les catalogues de données géospatiales: permettent de faire des recherches dédiées sur des jeux de données.

http://geodata.grid.unep.ch/ http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

- Les services web spécialisés: Google Map, OpenStreetMap, ...
- Les données géospatiales interactive en ligne. Service WMS, WFS, ...

Les serveurs WMS produisent des images "immédiatement visualisable". On ne peut pas modifier les couleurs, ... Ces images sont construites par le serveur à partir de couche raster ou vecteur. En général, on peut y accéder avec un navigateur internet ou avec un logiciel spécialisé.



Exemple:

http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/da

taservices

http://www.geolittoral.equipement.gouv.

tes **serveurs WFS** produisent des données vecteurs. On les utilise comme des couches vecteurs locales, on peut modifier la symbologie. Avantage, elles sont mises à jour en directe.

[En fort développement]

Les systèmes d'information géographique

Autres aspects liés aux SIG:

- Géolocalisation: gps embarqué dans les appareils photos ou dans les mobiles.

Permet de localiser les photos ou la présence de personne en direct. En général, données publiées sur service web... que ce soit pour la sécurité ou pour le loisir...

- → exploitation en géoscience ?
- Interopérabilité:

The Open Geospatial Consortium, Inc.® (OGC) is a non-profit, international, voluntary consensus standards organization that is leading the development of standards for geospatial and location based services

Pour faire simple, l'OGC écrits des standarts informatiques liées aux données géospatiales: format de données, protocole d'échange sur le réseau, et algorithme de traitement de base.

On notera en particulier le standart "Sensor" qui vise à formaliser l'échange de données issues de capteur fixes ou mobiles.

L'activité de l'OGC est actuellement peu connu dans le monde scientifique, mais les standarts produit aujourd'hui permettront demain de manipuler les données géospatiales avec une grande facilité. Pensez-y!

Etude de cas:

Prévoir un site de forage en Antarctique.

Utilisation d'un SIG pour répondre à des contraintes logistiques et scientifiques.

Contrainte:

On cherche un site qui remplit les conditions suivantes:

- 1 rayon d'action de 100km max de la station Concordia ou la station Vostok.
- 2 la pente du site est comprise entre 1.5 et 2m/km.
- 3 l'accumulation annuelle de neige est la plus faible possible.

On dispose de:

- MNT (=DEM). Couche raster.
- Carte d'accumulation produite par un modèle de climat. Couche raster.
- Positions des bases scientifiques en Antarctique. Couche vecteur (point).

Objectif:

Produire une couche raster qui représente l'accumulation (contrainte faible) seulement aux endroits où les critères 1 et 2 sont respectés. Chercher le minimum.

Décrire les opérations à effectuer sous forme d'un diagramme de flot.