LES FICHES TECHNIQUES DU RÉSEAU GAB/FRAB



PRODUCTION

DE PLANTS

À LA FERME



Avant de se lancer sur l'autoproduction de plants, plusieurs questions sont à se poser :

Intérêt : Demandant du doigté

- ▶ Intérêt : Demandant du doigté (main verte) et de la rigueur, cet atelier devra passer en priorité, certaines opérations sont à réaliser le jour J. Ne pas être à jour en production de légumes est déjà un point difficile, tout retard sur les plants mène rapidement à la catastrophe.
- ➤ Réglementation: En fonction de la taille de cet atelier, et surtout de la vente des plants auprès de collègues producteurs ou du grand public, des obligations réglementaires sont à suivre
- ➤ Matériel: Tables de semis, motteuse, plaques, surface de production et de durcissement, autant d'outils qui doivent être bien dimensionné pour accueillir et faire patienter l'ensemble des plants sans mettre en péril la production des séries à venir. Le turn-over serré est une qualité ici!
- ► Terreau : Le poste « plants maison » est un gros consommateur de terreau, intrant souvent acheté. Il est cependant envisageable de gagner en autonomie sur cet aspect
- ► Semences : Afin d'organiser ses plannings, il est indispensable de disposer des semences en avance. Le stock pourra parfois être conséquent, en fonction de la taille et de la gamme de plants à produire.
- ▶ Itinéraires techniques : Il est nécessaire de bien connaître les calendriers, les temps de levée, les saisons pour chaque légume. C'est l'objet premier de cette fiche.

En production de légumes, le poste semences et plants est assez lourd dans la comptabilité, de l'ordre de 60 à 80% des charges opérationnelles. C'est une part importante en proportion, mais aussi en valeur, puisque certains producteurs avancent des coûts à plus de 10 000 €/ha, la moyenne se situant autour de 4 à 5 000 €/ha. Cette forte variabilité s'explique entre autres par la surface d'abris sur la ferme, et également par le choix ou non d'acheter majoritairement ses plants en mottes plutôt que de les autoproduire voire de semer en direct.

PRODUCTION DE PLANTS À LA FERME

ACHATS DE PLANTS À PRESTATAIRE

ATOUTS

- Maîtrise du choix variétal
- Maîtrise de l'approvisionnement de graines
- Maîtrise de la qualité du plant final (taille)
- Maîtrise du calendrier

- Assurance sur les semaines de livraison, la quantité, le conditionnement...
- Importance des variétés précoces et tardives
- Pas de **surcharge en temps** ou organisation du travail

CONTRAINTES

- Temps de travail, stress
- Conséquences lourdes si complications techniques
- Coût
 - Choix variétal non maîtrisé (logique d'achat)

POINTS A RAISONNER

- Possibilité de production de plants précoces ?
- Économie ?
- Investissements nécessaires ?
- Organisation du travail ?
- Parfois des **« loupés techniques »** du prestataire

DES BESOINS LIMITÉS EN MATÉRIEL

Le matériel de base demeure la plaque (en 60x40, ou 50x30), qu'il faut posséder en grand nombre et consigner pour limiter les pertes . Cette plaque compose l'unité de commande et de vente. En plus de ce matériel, d'autres besoins doivent être couverts :

• 1. DE L'ESPACE

L'atelier pépinière nécessite de l'espace sous abri, avec une bonne exposition. En extérieur, une zone d'attente permettra de durcir et faire patienter certains plants qui prennent de la place, principalement choux, oignon et poireaux

• 2. DE LA LUMIÈRE

Le choix de l'emplacement de la pépinière est primordial, avec :

- un accès à la lumière (qualité des bâches)
- une bonne exposition, pour cumuler le maximum d'heures d'ensoleillement. On évite les zones avec trop d'ombres portées (bordure de bâtiments, haies arborées)

• 3. DE LA CHALEUR

Issu du rayonnement solaire, cette chaleur peut être complétée par :

- des sources de chauffage : chauffer le substrat sous caisse par un réseau de câbles chauffants est le plus économique et écologique. Chauffer le milieu par des appoints (radiateurs, aérothermes) ou des systèmes plus lourds (thermosiphons installés sur parois latérales) peut s'avérer nécessaire sur des périodes à risque (gelée d'hiver à milieu de printemps) mais coûteux en énergie.
- une isolation suffisante : sur des pépinières sur table, un doublage ther-

mique sur arceau sera très économe. Au niveau de la structure de l'abri, tunnels en plastique et serres en verre sont des abris hermétiques mais mal isolés des pertes par conduction, à part les multichapelles en double paroi gonflable (couverture doublée avec circulation d'air)

• une aération adéquate, afin de renouveler l'air et chasser l'humidité excessive

• 4. DE L'EAU!

N'oubliez pas que l'arrosage devra être déclenché facilement, pour répondre au plus près aux besoins des plants. Le repère majeur est d'éviter à tout prix le dessèchement des mottes : déshydratée, la tourbe ou la fibre de bois seront difficiles à réhumecter, à moins d'un arrosage par la base.

ITINÉRAIRES TECHNIQUES POUR PLANTS À CHAUD

Les plants de ces espèces, qui ont besoin de chaleur dès la levée, sont les plus longs à produire, et les plus chers. Ils correspondent à la gamme des plants d'été sous abri : tomate, aubergine, poivron, concombre, courgette. Quelques conseils généraux :

- ▶ Le milieu et l'air doivent être chauds dès le départ (20°C).
- ▶ Possibilité de commencer en alvéole, puis repiquage au stade juvénile (cotylédon étalé / 2 feuilles vraies).
- L'arrosage peut occasionner un stress, avec une eau trop froide par rapport à la température du végétal et/ou de son milieu. Pour éviter ce souci initiateur de problèmes sanitaires, privilégiez l'arrosage tôt le matin par bassinage, ou le trempage par-dessous.
- En sortie de pépinière, programmez une période de durcissement des plants, en zone plus fraîche et avec un léger courant d'air qui donnera de l'épaisseur au plant.

Le pilotage de ces plants peut être assez pointu : après la germination à chaud, des écarts dans les conditions en jour et nuit sont propices à la croissance harmonieuse de la plante. Avoir des nuits un peu plus fraiches que les journées permet d'avoir un plant plus compact.

Voici les références pour les tomates aubergines poivrons (source : compilation références CTIFL et réseau GAB FRAB) :

	GERMINATION		ALTERNANO CROIS	HUMIDITÉ RELATIVE	
	AIR	SOL	AIR	AIR SOL	
Aubergine	22-25 °	24-30°	17° nuit 25° jour	18-20°	60-70%
Concombre	25-30°	26-30°	19° nuit 27° jour	20-22°	75-85%
Tomate	18-20°	22-25°	13° nuit 20° jour	15-18°	

A noter que le photopériodisme influe également la germination de la semence de la tomate, avec un optimum à 8h de nuit et 16h de lumière. Etant donnée l'époque très hivernale de ce semis, cette condition oblige au recours à un éclairage photosynthétique.



LES BONS GESTES DE SEMIS

C'est là que le doigté prend toute son importance ! Voici quelques conseils et rappels :

- Le substrat doit être humide ... mais pas trop. Difficile de donner un ratio eau/terreau, qui dépend des matières premières et de la granulo-métrie du tamis. Pour un sac de 70 litres de terreau, on peut compter moins de 10 litres d'eau. Le mélange devra être homogène, pensez à la bétonnière!
- La graine doit être enterrée... mais pas trop. Comme pour le semis en pleine terre, il faut prendre en compte la taille de la graine, qu'on peut enterrer sous une pellicule de terreau épaisse de 1 à 2 fois le calibre de la semence. Plus simplement, de nombreuses presses à motte forment un ombilic au cœur de la motte, qu'il n'est pas utile de combler.
- Dès le semis, la température (du milieu et du terreau) et l'ombrage doivent être adéquats pour permettre la levée rapide de la semence.

QUELLE MOTTE POUR QUELLE CULTURE?

Ce choix de volume de motte doit correspondre au volume racinaire maximal lors de la plantation. Sans être excessif, ce volume doit protéger le jeune chevelu racinaire et permettre au plant de patienter, à la pépinière ou chez le producteur. Voici les types de motte préconisés habituellement:

- Mini motte = Alvéole : poireaux, choux, pois, oignons...
- Motte de 3,2 3,75 4 à 4,2 cm: salade, betterave, blette, épinard, oignon, mâche (en 3,2 ou 3,7), mesclun, chicorée, fenouil, bouture de patate douce, aromatiques (boutures et semis)...
- Motte de 6 7 à 8 cm : tomate, aubergine, poivron, concombre, melon, et plants greffés (10), courges, haricot rame...
- **Godet:** autres plants, comme les petits fruits ou les aromatiques à vendre tels quels.

ZOOM SUR LA TOMATE

TYPE DE PLANT	MOTTE (cm)	NB DE TÊTES	STADE DE SORTIE	DURÉE DU CYCLE	DATE DE 1 ^{ÈRE} PLANTATION (CONDITIONS GRD OUEST)
Greffé	7,5 ou 10	Souvent 2 têtes	5-6 feuilles vraies	8 semaines	Semaine 10 - 11
Non greffé	7,5	1 ou 2 têtes	2-3 feuilles vraies	5 semaines (1 tête) 7 semaines (2 têtes)	Semaine 12

- Norme germination 92% (ISTA*)
- Semis à 20-22°C
- Levée en 5-11 jours à 20°C

Très souple, le plant de tomate peut être démarré par un semis en alvéoles, avec un repiquage en mottes de 6 à 8 au stade cotylédon étalé (reprise à 15°C mini en nuit). Ensuite, les plants sont distancés au stade 3-4 feuilles, en 10x10 ou 12x12 pour un meilleur accès à la lumière et limiter l'étiolement. Enfin, selon la demande du client, il est possible de greffer sur le porte-greffes de votre choix (Fortamino, Beaufort, Maxifort...) : cette technique demande de produire, de façon synchronisée, la greffe de la variété et le porte-greffe, et les associer au bon stade.

ZOOM SUR L'AUBERGINE

• **5 g** pour 1 000 plants

TYPE DE PLANT	MOTTE (cm)	NB DE TÊTES	STADE DE SORTIE	DURÉE DU CYCLE	DATE DE 1 ^{èRE} PLANTATION (CONDITIONS GRD OUEST)
Greffé	Motte de 10	1 tête	4-5 feuilles vraies	10 semaines	Semaine 12
Non greffé	Motte de 7,5	1 tête	3-4 feuilles vraies	6-7 semaines	Semaine 16

L'aubergine est l'une des plantes potagères ayant les plus forts besoins en chaleur:

• 300 gr/g pour rondes – 400 gr/g pour cerises

- Besoin de 6 g pour 1 000 plants. Norme 90% (ISTA*)
- Semis à 22-25°C, en terrine
- Levée en 8 jours à 20°C, en 3 jours à 30°C
- Mise en motte 10-15 jours après semis (30 plants/m²), au stade cotylédon étalé, de préférence sur couche chaude
- Durcissement du plant en fin de cycle

• T° Nuit: 15-20°C - T° Jour: 20-25°C, max 28°C

4-5 semaines

3-4 semaines

Le développement du greffage est une solution pour les problèmes telluriques Phomopsis, verticillium, fusarium.

Semaine 15

Semaine 15-16

Possibilité de greffage sur porte greffe pour une meilleure vigueur et un gain de précocité.

AUTRES PLAN	TS À CHAUD						
TYPE DE PLANT	MOTTE (cm)	NB DE TÊTES	STADE DE SORTIE	DURÉE DU CYCLE	DATE DE 1 ^{ÈRE} PLANTATION (CONDITIONS GRD OUEST)		
POIVRON • Besoin d'env 10 g pour 1 000 plants (norme germination 90% (ISTA*)). • Semis à 22-25°C, levée en 8-10 jours. • Gestion température : T° Nuit 15-20°C // T° jour 20-25° max 28°C							
Greffé	Motte de 10	1 tête	4-5 paires de feuilles vraies	6-8 semaines	Semaine 14-15		
Non greffé	Motte de 7,5	1 ou 2 têtes	2 paires de feuilles vraies	5-7 semaines	Semaine 14-15		
• Semis à 25°C	s/g. Norme germin , après pré-germi nière possible en t Motte de 10	nation sur coton	6 feuilles vraies	5-6 semaines	au stade cotylédon étalé. Semaine 13-14		
Non greffé	Motte de 7,5	1 tête	2 feuilles vraies	3-4 semaines	Semaine 16-18		
• Poids env 5 à 8				ation 92% (ISTA*) nini, levée en 6-8	jours		
Greffé		Pas d'off	re disponible, développement à venir				
Non greffé	Motte de 7,5		2 feuilles vraies	3-4 semaines, parfois moins	Semaine 10 en courgette, semaine 17-18 en courge		
MELON • Besoin en sem 1000 plants	ences 30-35gr/g , s	oit env 40g pour	températures plu	'	olants de melon sur des ter un plant qui file trop vantes :		

3 feuilles vraies

2 feuilles vraies

Motte de 7,5

Motte de 7,5

Greffé

Non greffé

• Norme germination 90% (ISTA*)

• Semis à 14°C mini, levée en 6-8 jours

ITINÉRAIRES TECHNIQUES POUR PLANTS À FROID

Comme le titre l'indique, ces plants-là ne sont pas démarrés sur des couches chaudes, même si une température de départ (18-20°C) permet d'accélérer la levée. Un contre-exemple assez documenté est la laitue, dont le semis est préconisé à 20°C max, voire même à 16°C chez certains semenciers. Cette limite de chaleur est liée à la physiologie de la semence et de la plantule, mais également aux phénomènes d'évolution et de surchauffe des matières organiques contenues dans les terreaux (relargage gazeux, minéralisation avec libération forte de N et P, etc)

• LAITUES

BESOIN EN SEMENCES : • 1,5 g/1 000 plants • 800 gr/g	TYPE DE	STADE DE	DURÉE DU	DATE DE IÈRE PLANTATION
	PLANT	SORTIE	CYCLE	(CONDITIONS GRD OUEST)
 Norme germination précision 93% enrobée 95% (ISTA*) Levée 7 à 10 jours à 12-15°C. 	Motte de 4 cm 1 graine par motte.	2-3 feuilles vraies	De 12 à 40 jours	Toute l'année

Semis préconisé à 10°C mini. Dormance possible à partir de 20°, très forte et irréversible à 27°c

Graines nues ou enrobées.

POIREAU

Comme les choux, le plant de poireau demande de la place, étant donnés les besoins des producteurs.

Le plant peut se faire en plaque, sur tout son cycle ou simplement au démarrage, puis être repiqué

BESOIN EN SEMENCES: • 3 g pour 1000 plants, soit 350-400 gr/g. Norme germination pop 90% hybride 85%		STADE DE SORTIE	DURÉE DU CYCLE	DATE DE 1 ^{èRE} PLANTATION (CONDITIONS GRD OUEST)
(ISTA*) • Semis préconisé à 10°C mini ; levée en 9 à		4-5 feuilles vraies	10-16 semaines	•
12 jours à 22°C • Graines nues et/ou calibrées	Minimotte	3-4 feuilles vraies	10-14 semaines	Semaines 20-24

Pour faire patienter le plant, on peut le tailler (taille-haie à 10-15 cm) pour limiter le stress par évaporation.

Plus traditionnel, le choix peut se tourner vers la pépinière en terre, sur planche. Différents itinéraires sont possibles, en voici un exemple :

- > Travail au cultirateau puis réalisation de faux semis (à la flamme si possible)
- ▶ Semis en ligne 600 à 1000 m²/ha de culture. Levée parfois longue (9 à 20 jours)
- Quantité de semences à majorer, pour 1 hectare semer jusqu'à 300 000 graines pour obtenir 180 000 plants, car levée de 60 à 70% (les taux sont meilleurs sur hybrides)
- ▶ Désherbage thermique juste avant la levée
- ▶ Désherbage manuel au stade crosse
- Défense de culture préventive contre le mildiou et rouille avec engrais foliaire cuprique, surveiller les vols de teigne (avril-mai puis juillet-août)

Une alternative possible est de produire les plants sur plaques de 240 ou 504, avec 1 graine par motte, au chaud pendant 6 semaines puis de poser la plaque au sol « en extérieur » sous voile.

Le souci reste - si besoin - la fertilisation par surfaçage.

Une dernière alternative est de commander un film papier pré-semé, et de le poser sur le sol, pour faciliter le semis et éviter le désherbage des premières semaines.

• CÉLERI

BESOIN EN SEMENCES: 1 g pour 1000 plants, soit 2 500 gr/g Semis préconisé à 20-25°C	TYPE DE PLANT	STADE DE SORTIE	DURÉE DU CYCLE	DATE DE 1 ^{ÈRE} PLANTATION (CONDITIONS GRD OUEST)
• Levée en 20 jours à 12 °C / en 12 jours à 18° • 1 graine par motte. Choix de graines	Motte de 4 cm	4-5 feuilles vraies	6-8 se- maines	Semaine 16-17
nues, avec développement d'une offre en semences pré-germées, à préférer pour syn- chroniser la levée. • Les minimottes sont des alvéoles de taille diverse (plaque de 150 ou de 176 = 16 x 11, ou encore de 280 = 20 x 14).	Minimotte	2-3 feuilles vraies	6-7 se- maines	Semaine 16

• CHOUX

	BESOIN EN SEMENCES	TEMPS D'ÉLEVAGE	LEVÉE	TYPE DE PLANTS	STADE DE SORTIE
De Bruxelles	5 g/1000 plants	6-8 semaines	5 j à 15°C		
Cabus lisse, Milan		4-7 semaines	5 j à 15°C		
brocoli	250/	4-7 semaines	8-10 j à 15°C	Motte de 4 cm Ou	2-3 feuilles vraies
Fleur	250 gr/g soit 6-8 g/1000 plants	3 semaines	6-8 j à 15°C	Minimotte	
Pointu, rave, chinois		4-6 semaines à 15°			

• AROMATIQUES

	BESOIN EN SEMENCES	TEMPS D'ÉLEVAGE	LEVÉE	TYPE DE PLANTS	CRÉNEAUX DE SORTIE À PRIVILÉGIER
Basilic	env 800 gr/g		En 6-8j à20°		Avril à Juin
Ciboulette	250-300 gr/g	4-5 semaines en	En 10-15j à 15°C	Motte	Septembre puis Mars
Coriandre	90 gr/g	printemps 9-10 semaines	15j à 15°C	de 4 cm avec 3 à 5 graines/ motte	Surtout septembre abri, juillet plein champ
Persil	600 gr/g levée parfois capricieuse	en été et en jours courts	15j à 15°C		Février-Mars et Aout-Septembre abri, mai juin en plein champ

Coriandre et surtout persil peuvent avoir des levées difficiles ; le trempage « délicat » est préconisé, ou se tourner vers l'offre en semence pré-germée.

• AUTRES LÉGUMES

	BESOIN EN SEMENCES	TEMPS D'ÉLEVAGE	LEVÉE	TYPE DE PLANTS	COMMENTAIRES
Betterave	200 gr/g	4 semaines (printemps-été) à 8 semaines (automne-hiver)	10 j à 15°C mini à 10°C	1 glomérule = 1 à 3 plants ▶ 1 à 2 glomérules par motte	Développement de monogermie mécanique ou génétique
<i>Bl</i> ette	60 à 90 gr/g 10 g pour 1 000 plants	4 semaines (printemps) à 8 semaines (automne)	12-20j à 10°C mini		
Épinard	110 gr/g	3 semaines (printemps-été) à 8 semaines (automne-hiver)	15 j, mini 12°C (norme 85%)	4 à 5 gr/motte pour objectif 2 à 3 plants	
Fenouil	200 gr/g 10 g pour 1 000 plants	5 à 6 semaines	8-10 j à 12-13°C (norme 90%)	Motte de 4 cm	Développement des graines enrobées
Mâche	Hollandaise 1 000 gr/g (grosse graine 500 gr/g)	7 semaines	6-8 j à 15°C (norme 85%)	Motte de 3,2 / 3,5 / 4 cm 3-5 gr/motte	
Navet	450-750 gr/g		5-6 jours à 15°	4-5 gr/motte	
Haricot	3 à 5 gr/g	3 semaines	10-12°C, optimale à 15°C	3 gr/motte de 6 cm ou +	
Oignon	250 gr/g	4 semaines (printemps) à 6 semaines (automne)	15-20 j à 10°C	Jaune, rouge, rosé: 4-5 gr/motte pour objectif 3-4 plants Plants Blanc: 5-6 gr/motte pour objectif 4-5 plants	

DES ÉCONOMIES POUR LA PLANÈTE: PRODUIRE SON PROPRE TERREAU



En essai à la PAIS de Suscinio sur plusieurs années, cette autonomie en terreau pose question en matière de consommation de tourbes dans les terreaux, notamment les grosses mottes facilement produites en pépinière à la ferme (courges, tomate tardive...).

En remplacement de la tourbe, produit non renouvelable, quelques alternatives existent, notamment dans la gamme de « Terreaux Armoricains », entreprise basée à Plonevez du Faou (29) :

- ▶ Base d'écorce de bois = déchets de scierie, produit homogène, rigide
- ▶ Tourbe blonde remplacée par fibre d'écorce de résineux : Turbofibre
- Amendement fumier animal et marc de raisin : Biofumur

La station PAIS a réalisé diverses formulations, testées pour des mottes de semis ou pressées:

	Compositions des terreaux (PAIS) en pourcentage									
	ÉCORCE COMPOSTÉE	TURBOFIBRE	BIOFUMURE	COMPOST DE DÉCHET VERT	SABLE	ADDITIFS				
МІ	55	0	15	15	15					
М2	41,25	13,75	15	15	15					
М3	27,5	27,5	15	15	15					
М4	27,5	27,5	15	15	15	2% de Greenchar				
M5	27,5	27,5	15	15	15	2% d'argile pyrolisée				

Globalement, les résultats sont satisfaisants pour les espèces de légumes testées (brocoli, potimarron, mâche et oignon), avec quelques variantes :

- pour la culture de la mâche, il n'y a pas de développement de terreaux équivalent aux terreaux du commerce permettant d'obtenir des plants de mâche de bonne qualité. La récolte est retardée de 2 semaines par rapport aux terreaux du commerce,
- ▶ en revanche, les résultats de l'essai montrent que les terreaux M1 et M2 sont utilisables pour la production de jeunes plants de brocoli, potimarron et oignon, avec une qualité de production équivalente aux terreaux du commerce.

Enfin, en terme de besoin de fertilisation, l'amendement apporté peut suffire dans la plupart des cas. Si besoin et en fonction des exigences des espèces (ex : plant de salade assez exigeant), des compléments sont possibles par surfaçage:

- bases azotées : farine de plume, de sang, vinasses...
- bases potassiques: vinasses de betterave, patenkali...
- phosphore: poudre de cornes, phosphates naturels...

Ces produits sont à utiliser avec des pincettes!



Ils soutiennent la bio en Bretaane :
















Côtes d'Armor le Département







Pour en savoir plus sur l'Agriculture Bio

- → Contacter le Groupement d'Agriculteurs Biologiques de votre département
- **► CÔTES D'ARMOR**

GAB 22 • 02 96 74 75 65

FINISTÈRE

GAB 29 • 02 98 25 80 33

> ILLE ET VILAINE

Agrobio 35 • 02 99 77 09 46

- MORBIHAN

GAB 56 • 02 97 66 32 62