

### **LE MODULE**

#### Déroulement :

- 2 Cours
- 2 TP
- Deux projets (Strace & Ftrace)

#### Objectifs:

- Approfondir la connaissance du format ELF
- Comprendre les mécanismes d'éditions de liens dynamique
- Mieux comprendre comment fonctionnent les instructions x86\_64
- Comprendre le fonctionnement interne de GDB
- Approfondir votre connaissance des mécanismes du C & des processeurs

#### **Environnement**:

- Architecture x86\_64 (64 bits)
- Linux




### **LES PROJETS: STRACE**

- Traceur d'appels systèmes (syscall)
- Utilisé à des fins de débuggage
- Facile, ce projet permet de se familiariser avec l'interface de tracing des processus.

```
medega j@ubuntu:~$ strace ./rtv0
execve("./rtv0", ["./rtv0"], [/* 42 vars */]) = 0
                                 = 0x8bb3000
brk(0)
access("/etc/ld.so.nohwcap", F OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap2(NULL, 8192, PROT READ|PROT WRITE, MAP PRIVATE|MAP ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb77bf000
access("/etc/ld.so.preload", R OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O RDONLY)
                                  = 3
fstat64(3, {st mode=S IFREG|0644, st size=75571, ...}) = 0
mmap2(NULL, 75571, PROT READ, MAP PRIVATE, 3, 0) = 0xb77ac000
close(3)
access("/etc/ld.so.nohwcap", F OK)
                                 = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-qnu/libXext.so.6", 0 RDONLY) = 3
fstat64(3, {st mode=S IFREG|0644, st size=55888, ...}) = 0
mmap2(NULL, 59092, PROT READ|PROT EXEC, MAP PRIVATE|MAP DENYWRITE, 3, 0) = 0x893000
mmap2(0x8a0000, 8192, PROT READ|PROT WRITE, MAP PRIVATE|MAP FIXED|MAP DENYWRITE, 3, 0xc) = 0x8a0000
close(3)
access("/etc/ld.so.nohwcap", F OK)
                                  = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6", 0 RDONLY) = 3
fstat64(3, {st mode=S IFREG|0644, st size=1151776, ...}) = 0
```


#### **LES PROJETS: FTRACE**

- Générateur de CallGraph
- Permet d'avoir une vue d'ensemble du flux d'exécution d'un processus (appels de fonctions statiques & dynamiques-, syscalls, signaux, ..)
- Bien plus complexe que le Strace, demande une parfaite compréhension des mécanismes d'édition de lien dynamique & des différents appels.





## Kernel & Appels systèmes



- Liste des syscalls : /usr/include/asm/unistd\_64.h



#### **PTRACE**

ptrace est un appel système qui permet de monitorer & de contrôler le flux d'exécution d'un processus, sur un modèle « debugger/debuggee ».

ptrace fourni différentes primitives, dont :

- PTRACE TRACEME, PTRACE ATTACH
- PTRACE CONT
- PTRACE SINGLESTEP
- PTRACE\_SYSCALL
- PTRACE\_PEEKTEXT, PTRACE\_POKETEXT
- PTRACE GETREGS, PTRACE SETREGS
- « man ptrace »
- « man wait4 »



#### B4 – Système Unix Avancé : Syscalls & Ptrace

## **STRACE: HOW TO?**

fork (si le processus à tracer n'existe pas)

PTRACE\_TRACEME dans le fils (ou PTRACE\_ATTACH si le processus existe déjà)

wait4 dans le père (pour attendre les changements de statut du fils)

execve dans le fils (pour lancer le binaire à tracer)

Tracer à l'aide de PTRACE\_SINGLESTEP

Vérifiez à chaque instruction si on a pas un syscall

Le cas échéant, récupérer le nom du syscall appelé & ses paramètres ainsi que sa valeur de retour



#### RAPPEL SUR LES REGISTRES

Nous avons appris que lors de l'exécution d'un processus sur une architecture x86\_64/Linux :

- Le registre *rip* contient l'adresse de la prochaine instruction qui va être exécutée par le processeur.
- Avant l'exécution d'un syscall, rax contient le numéro du syscall (voir orig\_rax si on utilise PTRACE\_SYSCALL).
- Avant l'exécution d'un syscall, les paramètres de l'appel sont placés par ordre dans *rdi*, *rsi*, *rdx*, *r10*, *r8* et *r9*. Au delà d'un 6ème paramètre, ils sont placés sur la pile (rsp..).
- Après l'exécution d'un syscall, la valeur de retour est placée dans rax.

### **SYSCALL**

- A l'échelle de l'assembleur, un appel système est déclenché généralement, sous une architecture x86\_64/Linux, par l'instruction « syscall ».
- Man intel (http://download.intel.com/products/processor/manual/325383.pdf):

INSTRUCTION SET REFERENCE, M-Z						
Opcode Instruction Op			64-Bit Mode	Compat/ Leg Mode	Description	
0F 05	SYSCALL	NP	Valid	Invalid	Fast call to privilege level 0 system procedures.	
Instruction Operand Encoding						
Op/En NP	Operand 1 NA		rand 2 NA	Operand 3 NA		Operand 4 NA

- Voir aussi « int 0x80 » & « SYSENTER ».
- Attention à l'endianess.



# **Questions?**

