WRITE_ONCE READ_ONCE 函数的介绍与使用

今天看 内核中链表中的代码 include/linux/list.h , 发现其中有很多代码用到了 WRITE ONCE ,就引发了我的思考

```
#define LIST_HEAD_INIT(name) { &(name), &(name) }

#define LIST_HEAD(name) \
    struct list_head name = LIST_HEAD_INIT(name)

static inline void INIT_LIST_HEAD(struct list_head *list)

{
    WRITE_ONCE(list->next, list);
    list->prev = list;
}
```

上面的代码是初始化一个双向循环链表,将list中的两个指针 next 和 prev 都指向 自己,也就是 list,那为什么不直接赋值呢? 笔者就查了查以前版本的内核代码,发现 linux4.5 以下的版本都是直接赋值的,linux4.5以上的版本都进行了优化。

```
static inline void INIT_LIST_HEAD(struct list_head *list)
{
    list->next = list;
    list->prev = list;
}
```

那我们进行思考以下两个问题:

- 1、内核出于什么原因进行优化呢? 它和直接赋值有什么区别?
- 2、我们什么时候要使用 WRITE_ONCE?

来, 先看看它的定义

```
static __always_inline void __Write_once_size(volatile void *p, void *res, int size)
    switch (size) {
    case 1: *(volatile __u8 *)p = *(__u8 *)res; break;
case 2: *(volatile __u16 *)p = *(__u16 *)res; break;
case 4: *(volatile __u32 *)p = *(__u32 *)res; break;
    case 8: *(volatile __u64 *)p = *(__u64 *)res; break;
    default:
         barrier();
          _builtin_memcpy((void *)p, (const void *)res, size);
                                                                           定义一个union 结构体,这里以 int *为例
         barrier();
    }
                                                                           union{
                                                                                              int * 类型转换
                                                                             tpyeof(x) _val = (tpyeof(x))x;
#define WRITE_ONCE(x, val) \
                                                                                       _c[1]; // 临时变量 _val 地址
    union { typeof(x) __val; char __c[1]; }
                                                                           } u
        { .__val = (__force typeof(x)) (val) }; \
      write_once_size(&(x), _u._c, sizeof(x));
    __u.__val;
                                                                           最后一行 u. val; 没有任何意义
})
```

为什么要用READ ONCE()和WRITE ONCE()这两个宏呢? 这里起到关键作用的就是 volatile, 它主要告诉编译器:

- 1、声明这个变量很重要,不要把它当成一个普通的变量,做出错误的优化。
- 2、保证 CPU 每次都从内存重新读取变量的值,而不是用寄存器中暂存的值。

因为在 多线程/多核 环境中,不会被当前线程修改的变量,可能会被其他的线程修改,从内存读才可靠。

还有一部分原因是,这两个宏可以作为标记,提醒编程人员这里面是一个多核/多线程共享的变量,必要的时候应该加互斥锁来保护。

搞明白了之后, 开头提到的两个问题是不是就有了答案呢?

总结一下:

在多核多线程编程时,要注意共享变量的使用,要保证是 volatile的