Лекция 3.0 Реализация ioctl

Разработали: Максимов А.Н., Крапивный А.В.



Назначение IOCTL

Команды IOCTL используются для контроля работы устройств, модуля ядра, передача параметров устройству.

Пример применения:

- Установка скорости(делителя) для последовательного интерфейса;
- Сброс параметров работы, буферов модуля;
- Чтение/запись данных устройства;

int ioctl(int fd, ulong cmd, ...);

```
Применение в пространстве пользователя(User space): #include <sys/ioctl.h> #include "mydriverio.h"
```



IOCTL

Применение в пространстве пользователя(User space): #include <sys/ioctl.h>

#include "mydriverio.h"

int ioctl(int fd, ulong cmd, ...);

В данном случае точки это не переменное число параметров, у системного вызова должно быть постоянное количество аргументов так как пользовательские программы могут получить доступ к ним только через аппаратные "ворота" (hardware gates), точки позволяют избежать проверки типов в процессе компиляции.

Аргумент передается в форме unsigned long, что может соответствовать как целому значению, так и указателю. Если вызывающая программа не передает третий аргумент, то его значение, полученное драйвером имеет неопределенное значение.

int fd – файловый дескриптор

ulong cmd – команда, из списка команд драйвера, описанного в «mydriverio.h»



Формат вызова IOCTL

```
Формат вызова в пространстве пользователя (User space):
#include <sys/ioctl.h>
#include "mydriverio.h"
int ioctl(int fd, ulong cmd, ...);
Формат вызова в пространстве ядра (Kernel space):
#include linux/ioctl.h>
#include "mydriverio.h"
int ioctl(struct inode *, struct file *,ulong cmd, ulong arg);
struct inode *inode,
struct file *filp как в open()
ulong cmd команда, из списка команд драйвера.
ulong arg дополнительные аргументы (...)
```



Команды IOCTL

}

Различные команды имеют различные значения, которые определены в файле mydriverio.h #include " mydriverio.h" switch (cmd) { case IOC_GET: ... break; case IOC_SET: ... break; int device ioctl(struct inode *inode,struct file *filp, ulong cmd, ulong arg){ int ret=0; switch (cmd) { case IOC GET: ...; ret = +val; break; case IOC SET: ... break; default: //return -EINVAL; // old style return -ENOTTY; return ret;



Определение команд

```
Команды являются аппаратно зависимой структурой битовых полей.
Формирование структуры обеспечивают макросы, описанные в библиотеках <asm/ioctl.h> и u linux/ioctl.h>)

Макросы:
_IO(type,nr)
_IOR(type,nr,dataitem)
_IOW(type,nr,dataitem)
_IORW(type,nr,dataitem)
```

Пример.

#define IOC_DOIT_IOR(0xF1, 17, struct rbus)



Определение команд в ioctl.h

- /* ioctl command encoding: 32 bits total, command in lower 16 bits,
- * size of the parameter structure in the lower 14 bits of the
- * upper 16 bits.
- * Encoding the size of the parameter structure in the ioctl request
- * is useful for catching programs compiled with old versions
- * and to avoid overwriting user space outside the user buffer area.
- * The highest 2 bits are reserved for indicating the ``access mode".
- * NOTE: This limits the max parameter size to 16kB -1! */
- /* The following is for compatibility across the various Linux
- * platforms. The i386 ioctl numbering scheme doesn't really enforce
- * a type field. De facto, however, the top 8 bits of the lower 16
- * bits are indeed used as a type field, so we might just as well make
- * this explicit here. Please be sure to use the decoding macros
- * below from now on.





Пример заголовочного файла

Очевидно, что эти значения должны быть одинаковы для драйвера и программы пользователя. Поэтому команды описываются в файле, который подключается и к модулю ядра и программе пользователя.

```
"mydriverio.h":
#ifndef __MYDRIVERIO_H__
#define __MYDRIVERIO _H__
#include linux/ioctl.h>
#define MAGIC_NUM 0xF1
#define IOC_GET_IOR(MAGIC_NUM, 0, int)
#define IOC_SET_IO (MAGIC_NUM, 1)
#endif // MYDRIVERIO H
```



Особенности реализации обработчика

Возвращаемое значение должно быть положительным Отрицательное - error return -ENOTTY; now: "Inappropriate ioctl for device"

При обмене с пространством пользователя необходимо использовать

copy_from_user ((void*)куда,(void*)откуда, (int)сколько); или

copy_to_user ((void*)куда,(void*)откуда, (int)сколько);



Пример реализации в драйвере

```
int device_ioctl(struct inode *inode,struct file *filp, ulong cmd,long arg) {
 int ret=0;
 switch (cmd) {
   case IOC_GET:
     ...; ret = +val;
     break;
   case IOC SET: ...
     break;
   default: //return -EINVAL; // old style
    return -ENOTTY;
 return ret;
```



Пример регистрации fops

```
static struct file_operations fops = {
  read: device_read,
  open: device_open,
  release: device_release,
  ioctl: device_ioctl, // Реализация IOCTL
  owner: THIS_MODULE
};
```



Пример реализации обработки

```
case IOC GET: offs = (char *)filp->private data - mess;
         put user(offs, (int*)arg);
                                     // *(int*)arg=offs;
         sprintf(me, " %s Get - Offs: %d \r\n", dev name, offs);
         if (debu>1) print x(me);
         ret=offs;
         break;
case IOC_SET: offs=arg;
         ml=strlen(mess);
         if (offs<0) offs=0; if (offs>ml) offs=ml;
         filp->private data = mess + offs;
         sprintf(me, " %s Set - Offs: %d \r\n", dev name, offs);
         if (debu>1) print x(me);
         break;
```



B Linux 2.6.37 ioctl убрали.

В версия 2.6.37 ioctl удален из file_operations. loctl удален по следующим причинам:

- содержал Big Kernel Lock (BKL)
- при длительных операциях ioctl могла возникать значительная задержка

Вместоа ioctl следует использовать long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);

compat_ioctl — вызов позволяющий 32 битным пользовательским программам вызывать ioctl на 64-битном ядре.

см. http://unix.stackexchange.com/questions/4711/what-is-the-difference-between-ioctl-unlocked-ioctl-and-compat-ioctl



file_operations для ядра 3.2.6

Измененная версия file_operations для ядра 3.2.6 (ioctl удален)

```
struct file operations {
  struct module *owner:
  loff t (*Ilseek) (struct file *, loff t, int);
  ssize t (*read) (struct file *, char user *, size t, loff t *);
  ssize t (*write) (struct file *, const char user *, size t, loff t *);
  ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
  ssize t (*aio write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff t);
  unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll table struct *);
  long (*unlocked ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
  long (*compat ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
  int (*mmap) (struct file *, struct vm area struct *);
  int (*open) (struct inode *, struct file *);
  int (*flush) (struct file *, fl owner t id);
  int (*release) (struct inode *, struct file *);
  int (*fsync) (struct file *, loff t, loff t, int datasync);
```



Пример unlocked_ioctl

```
#include linux/module.h>
#include ux/ioctl.h>
#include "fooioctl.h"
static inline long foo unlocked ioctl( struct file *fp, unsigned int cmd, unsigned long arg ) {
 int retval:
 switch( cmd ) {
   case FOOIOC 1:
    printk( KERN_INFO "FOOIOC_1 is called \n");
    break;
   case FOOIOC 2:
    printk( KERN INFO "FOOIOC 2 is called \n");
    break;
   default:
    printk( KERN INFO " got invalid case, CMD=%d\n", cmd );
    return -EINVAL;
 return 0;
static const struct file operations fops = {
 .owner = THIS MODULE,
 .unlocked ioctl = foo unlocked ioctl,
 .open = foo generic open,
 .release = foo generic release
```



Практическое задание. Вариант 1.

Реализовать функцию ioctl обрабатывающую две команды в качестве параметров которым передается структура типа

```
struct {
  void *data;
  int size;
  int seek;
  int keyDevice;
  int keyData;
}
```

Реализация команды MYDRIVER_WRITE: Загрузить в статически выделяемую область памяти данные из пользовательского пространства, расположенные по адресу data, размером size

Реализация команды MYDRIVER_READ: Загрузить из статически выделяемой области памяти данные в пользовательское пространство, расположенные по адресу data, размером size



Практическое задание. Вариант 2.

Разработать символьны драйвер.

Предположим, что драйвер управляет дискретными выходами (8 шт). Необходимо реализовать следующие IOCTL команды:

- Включить і-й вход
- Выключить і-й вход
- Получить состояние і-го входа

Текущее состояние входов должно показываться через proc



Вопросы

