
1 - Actions d'un champ magnétique

I -1. Force de Laplace

Lorsqu'un courant de particules chargées circule dans une zone où règne un champ magnétique, ces particules sont soumises à une action magnétique : la *force de Lorentz*. Cette action se traduit globalement sur le circuit lui-même par la *force de Laplace*.

On s'intéresse ici à l'exemple d'une tige en translation sur deux rails horizontaux, l'ensemble étant plongé dans un champ magnétique extérieur, uniforme, stationnaire, et vertical (voir figure). Un dispositif non représenté (générateur) provoque le passage d'un courant dans ce circuit (résistif).



La force de Laplace à laquelle la tige est est soumise est $\overrightarrow{F}_L = i\overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{B}$. Ici, cela donne $\overrightarrow{F}_L = iaB\overrightarrow{e}_x$, et pour un déplacement de la tige de vitesse $\overrightarrow{v} = v\overrightarrow{e}_x$, la puissance de la force de Laplace est $\overrightarrow{\mathcal{P}_L} = \overrightarrow{F}_L \cdot \overrightarrow{v} = iaBv$.

I -2. Couple magnétique

On définit un moment magnétique associé à un circuit parcouru par un courant $i: \overrightarrow{\mathcal{M}} = i\overrightarrow{S}$ où \overrightarrow{S} est le vecteur surface du circuit. Ce vecteur surface a pour norme la surface du circuit (S = ax dans l'exemple précédent) et pour direction la normale au plan du circuit, orienté par le sens du courant et la règle de la main droite.


L'action d'un champ magnétique extérieur uniforme sur ce moment magnétique est alors un couple de moment :

$$\overrightarrow{\Gamma}_L = \overrightarrow{\mathcal{M}} \wedge \overrightarrow{B}$$

Ce couple provoque éventuellement la rotation, de vitesse angulaire ω du circuit autour d'un axe (Oz) orthogonal à \overrightarrow{B} , avec une puissance $\boxed{\mathcal{P}_L = \Gamma_{Lz}\omega = \mathcal{M}B\omega\sin\alpha}$, où α est l'angle entre les vecteurs $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ et \overrightarrow{B} .

I-3. Action sur un aimant

L'action d'un champ magnétique sur un aimant, ou sur une spire de courant est d'aligner le moment magnétique selon la direction du champ magnétique extérieur, parallèlement à celui-ci pour un équilibre stable et anti-parallèlement pour un équilibre instable.



On peut alors, en soumettant un aimant à un champ tournant (créé par deux bobines d'axes différents soumises à des courants sinusoïdaux synchrones correctement déphasés), le mettre en rotation, ce qui est le principe des *moteurs synchrones*.

II - Lois de l'induction

II -1. Flux magnétique

Le flux magnétique à travers une surface orientée $(\overrightarrow{dS} = dS\overrightarrow{n})$ est donné par l'intégrale

$$\varphi = \iint \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$$

Il s'exprime en weber : $1 \text{ Wb} = 1 \text{ kg} \cdot A^{-1} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$.

Pour un champ \overrightarrow{B} uniforme, on retient $\varphi = \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{S}$.

En particulier, si la surface choisie n'intercepte aucune ligne de champ, le flux magnétique est nul.

II -2. Loi de Lenz


Cette loi phénoménologique permet de prévoir le sens du courant induit dans des expériences avec un circuit fixe, ou le sens du déplacement dans des expériences avec un circuit mobile :

Les phénomènes d'induction s'opposent, par leurs effets, aux causes qui leur ont donné naissance.

II -3. Loi de Faraday

Cette loi caractérise l'apparition d'un courant induit par une force électro-motrice induite :

$$e = -\frac{d\varphi}{dt}$$



L'orientation du circuit fournit une orientation pour le vecteur surface correspondant, qui lui même confère un certain signe au flux, et la f.é.m. induite doit alors être placée dans le sens correspondant à l'orientation du circuit, ce qui correspond à une convention générateur.

Conditions d'application

- Pour un circuit fixe dans un champ variable, pas de restriction : $e=-\frac{d\varphi}{dt}$.
- Pour un circuit mobile dans un champ fixe, il faut ajouter deux conditions :
 - lacksquare on doit pouvoir définir $\varphi(t)$ à tout instant à travers le circuit,
 - le circuit doit couper des lignes de champ au cours de son déplacement.

Exercice 1 : Calculs de courants induits

III - Circuit fixe dans B variable

III -1. Autoinduction

a) Inductance propre

Un circuit parcouru par un courant i génère un champ magnétique proportionnel à i, et ce champ a un flux propre à travers le circuit, lui aussi proportionnel à i.

Ce flux propre s'écrit $\varphi_P=Li$, où L est le coefficient d'auto-inductance propre du circuit. On l'appelle aussi **inductance propre**.

 $Dimension: [L] = ML^2T^{-2}I^{-2}$

Unité : le henry ; $1 H = 1 kg m^2 s^{-2} A^{-2}$.

Remarquons que L>0, et ce à cause des conventions cohérentes d'orientation. Ce coefficient dépend uniquement de la géométrie du circuit (spire unique, bobine, solénoïde . . .).


b) Circuit électrique équivalent

Si le circuit est soumis à un courant i(t) variable, il en résulte une variation du flux propre, et donc une f.é.m. induite d'après la loi de Faraday :

$$e(t) = -\frac{d\varphi_P}{dt} = -L\frac{di}{dt}$$

Convention générateur

Convention récepteur




c) Mesure de L

On peut citer plusieurs méthodes de mesure de l'inductance propre d'une bobine.

- ① On peut former un circuit RL que l'on soumet à une tension créneau, et on étudie ainsi la réponse à un échelon, et notamment le temps de réponse $au=rac{L}{R}$ (en négligeant la résistance interne r de la bobine). On mesure au par l'intersection entre la tangente à l'origine et l'asymptote.
- ② Avec le même circuit, on mesure τ avec le temps de montée à 63%, ou à 95% pour 3τ .
- ③ On peut aussi former un circuit RLC, alimenté par une tension sinusoïdale, et étudier la fréquence ou la pulsation de résonance $\omega_r=\frac{1}{\sqrt{LC}}$.

- 4 On peut aussi équilibrer un pont formé d'une bobine, de deux résistances connues et d'une association R//C aux valeurs ajustables.
 - d) Aspect énergétique

On considère le montage suivant :



En négligeant la résistance interne r de la bobine, la loi des mailles donne :

$$e_g = L\frac{di}{dt} + Ri.$$

En multipliant cette équation par i(t), on obtient le bilan de puissance :

$$e_g i = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right) + R i^2.$$

On reconnaît la puissance fournie par le générateur $\mathcal{P}_g=e_gi$, la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance $\mathcal{P}_J=Ri^2$ et le dernier terme correspond à la puissance magnétique


$$\mathcal{P}_m = \frac{d}{dt}(E_{mag}), \text{ avec } E_{mag} = \frac{1}{2}Li^2.$$

Cette énergie magnétique E_{mag} est stockée dans le circuit d'autoinductance L.

III -2. Inductance mutuelle

a) Couplage inductif

On s'intéresse maintenant au cas de deux circuits filiformes, comme représenté sur la figure suivante :



Dans cette configuration, le circuit \mathcal{C}_2 intercepte des lignes du champ \overrightarrow{B}_1 créé par le circuit \mathcal{C}_1 , et proportionnel au courant i_1 . Le circuit \mathcal{C}_1 envoie donc un flux $\varphi_{1\to 2}=\alpha_1i_1$ à travers le circuit \mathcal{C}_2 . Réciproquement, le circuit \mathcal{C}_2 envoie un flux $\varphi_{2\to 1}=\alpha_2i_2$ à travers le circuit \mathcal{C}_1 .

Les coefficients α_1 et α_2 sont liés à la géométrie de l'ensemble des deux circuits, et d'après le théorème de Neumann (admis), ils sont identiques : il s'agit du coefficient d'induction mutuelle M.

$$\varphi_{1 \to 2} = Mi_1 \text{ et } \varphi_{2 \to 1} = Mi_2$$

Les deux circuits sont dits couplés. M est algébrique, il dépend de l'orientation relative des deux circuits.

b) Circuits équivalents

Le flux magnétique à travers le circuit C_1 est dû


- ullet au flux propre $arphi_{P1}=L_1i_1$
- ullet au flux envoyé par le circuit \mathcal{C}_2 : $arphi_{2 o 1}=Mi_2$


La f.é.m. induite résultante est composée de ces deux contributions :


$$e_1(t) = -\frac{d\varphi_1}{dt} = -\frac{d}{dt}(\varphi_{P1} + \varphi_{2\to 1}) = -\frac{d}{dt}(L_1i_1 + Mi_2)$$

De la même façon, la f.é.m. induite dans le circuit \mathcal{C}_2 est donnée par :

$$e_2(t) = -\frac{d\varphi_2}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\varphi_{P2} + \varphi_{1 \to 2} \right) = -\frac{d}{dt} \left(L_2 i_2 + M i_1 \right)$$







$$u_{L,1} = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$
$$u_{L,2} = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

c) Aspect énergétique

En additionnant les bilans de puissance obtenus en multipliant l'équation de maille du circuit \mathcal{C}_1 par i_1 et l'équation de maille du circuit \mathcal{C}_2 par i_2 , on fait apparaître une puissance magnétique globale ainsi qu'une énergie magnétique emmagasinée dans le système :

$${\cal P}_{mag} = rac{dE_{mag}}{dt}, \ {
m avec} \ E_{mag} = rac{1}{2} L_1 i_1^2 + rac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$$


<u>Application</u>: Ce couplage par inductance mutuelle est notamment mis à profit dans les **transformateurs**, pour abaisser ou amplifier une tension alternative, ou pour isoler une portion de circuit.

Exercice 2 : Circuits couplés par une mutuelle

IV - Circuit MOBILE dans B fixe

IV -1. Rails de Laplace générateurs

a) Position du problème : conversion "méca \rightarrow élec"



Une tige mobile T, conductrice, de masse m, posée sur des rails conducteurs est mise en mouvement par une force constante $\overrightarrow{f}=f\overrightarrow{e}_x$, dans un champ magnétique uniforme $\overrightarrow{B}=B\overrightarrow{e}_y$.

D'après l'orientation choisie pour i, le vecteur surface \overrightarrow{S} est dans le sens de \overrightarrow{B} .

Système : Tige T de masse m Référentiel : terrestre galiléen

Cinématique : $\overrightarrow{v}_T = v(t) \vec{e}_x = \dot{x} \vec{e}_x$

Bilan des forces : - poids $\overrightarrow{P}=m ec{g}=-m g ec{e}_y$

- réaction des rails $\overrightarrow{R}_N = R_N \vec{e_y}$ (pas de frottement)

- force constante $\overrightarrow{f} = f \overrightarrow{e}_x$

- force de Laplace "induite"

Analyse: Comme la tige se déplace, le flux de \overrightarrow{B} à travers le circuit varie, ce qui provoque l'apparition d'une f.é.m. induite et d'un courant induit dans le circuit. La tige, parcourue par le courant induit, dans un champ magnétique, ressent alors une force de Laplace induite, qui, par ses effets, s'oppose au mouvement initial de la tige (loi de Lenz).


b) f.é.m. induite ; équation électrique

Le flux de \overrightarrow{B} à travers le circuit est $\varphi = \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{S} = Bax(t)$.

Le circuit coupant des lignes de champ lors de son déplacement, on peut appliquer la loi de Faraday pour calculer la f.é.m. induite :

$$e = -\frac{d\varphi}{dt} = -aB\frac{dx}{dt} = -aBv(t)$$

Le circuit électrique équivalent a l'allure suivante :



La loi des mailles fournit l'équation électrique :

$$e(t) = Ri(t) = -aBv(t)$$

On note que
$$i(t)=-\frac{aBv(t)}{R}<0$$

c) Force de Laplace ; équation mécanique

La force de Laplace induite est $\overrightarrow{F}_L=i\overrightarrow{MN}\wedge\overrightarrow{B}=i(t)aB\vec{e}_x$. Remarquons qu'avec i<0, la force de Laplace s'oppose bien au mouvement initial de la tige. Le principe fondamental de la dynamique, projeté sur \vec{e}_x , donne l'équation mécanique

$$m\frac{dv(t)}{dt} = f + aBi(t)$$

d) Loi de vitesse

Les équations électrique (EE) et mécanique (EM) sont couplées :

$$\begin{cases} (\mathsf{EE}) : e(t) = Ri(t) = -aBv(t) \\ (\mathsf{EM}) : m\frac{dv}{dt} = f + aBi(t) \end{cases}$$

On les découple en éliminant, par exemple, l'intensité i, ce qui donne

$$m\frac{dv}{dt} + \frac{a^2B^2}{R}v = f.$$

La force de Laplace agit comme une force de frottement fluide linéaire. On peut mettre cette équation différentielle sous forme canonique :

$$au rac{dv}{dt} + v = v_{lim}$$
, avec $au = rac{mR}{a^2 B^2}$, et $v_{lim} = rac{Rf}{a^2 B^2}$.

Pour une tige initialement au repos (v(0) = 0), on obtient $v(t) = v_{lim} \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ et $i(t) = -\frac{f}{aB} \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$.

e) Bilans de puissance

Puissance électrique $(EE) \times i$ $ei = Ri^2$ Puissance mécanique $(EM) \times v$ $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = f v + F_L v$

On a donc : $\begin{cases} Ri^2 = -iaBv \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2\right) = fv + iaBv \end{cases}$

Finalement, $fv=rac{d}{dt}\left(rac{1}{2}mv^2
ight)+Ri^2$. La puissance mécanique fournie à la

tige par la force motrice f est utilisée pour modifier la vitesse de la tige, le reste étant dissipé par effet Joule dans la résistance du circuit électrique.

Le terme [iaBv] est le terme de couplage électro-mécanique, il correspond à la puissance \mathcal{P}_{fem} fournie par la force électro-motrice induite, ou encore à la puissance résistante \mathcal{P}_L de la force de Laplace induite.


Pour un circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire : $\boxed{\mathcal{P}_{fem}+\mathcal{P}_L=0}. \quad \text{C'est ce qui permet la conversion, dans le cas présent,} \\ \text{d'énergie mécanique en énergie électrique.}$

Exercice 3 : Cadre qui chute dans un champ localisé

🖙 Exercice 4 : Deux tiges reliées par des ressorts

IV -2. Rails de Laplace moteurs

a) Position du problème : conversion "élec → méca"



La tige mobile T, conductrice, de masse m, est posée sur des rails conducteurs qui comprennent désormais un générateur de f.é.m. variable $e_q(t)$, l'ensemble

étant plongé dans un champ magnétique uniforme $\overrightarrow{B}=B \vec{e}_{u}.$ D'après l'orientation choisie pour i, le vecteur surface \overrightarrow{S} est encore dans le sens $de \overrightarrow{B}$.

Analyse:


- Le générateur placé dans le circuit impose un échelon de tension, ce qui provoque le passage d'un courant : $e(t) = \begin{cases} e_g(t) = 0 & \text{pour } t < 0 \\ e_g(t) = E & \text{pour } t \geqslant 0 \end{cases}$
- \bullet La tige T, parcourue par un courant i ressent alors une force de

 $\overrightarrow{F}_L = i\overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{B}$, qui la met en mouvement selon (Ox).

- Ce déplacement de la tige provoque une variation du flux magnétique φ à travers le circuit, et donc il apparaît une f.é.m. induite e, qui s'opposera, par ses effets, à la variation de e_q (loi de Lenz).
- b) f.é.m. induite : équation électrique

Le flux magnétique à travers le circuit s'écrit $\varphi = \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{S} = Bax(t)$. La f.é.m. induite est donc donnée par la loi de Faraday (car le circuit coupe des lignes de champ lors de son mouvement) : $e(t) = -\frac{d\varphi}{dt} = -aBv(t)$.

Le circuit électrique équivalent a l'allure suivante :



La loi des mailles fournit l'équation électrique : e(t) + E = Ri(t) soit

$$i(t) = \frac{E - Bav(t)}{R}$$

On note que e < 0, ce qui est conforme à la loi de Lenz.

c) Force de Laplace : équation mécanique

La force de Laplace est $\overrightarrow{F}_L = i \overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{B} = i a B \overrightarrow{e}_r$.

La projection sur $ec{e}_x$ du principe fondamental de la dynamique donne l'équation mécanique :

$$m\frac{dv}{dt} = i(t)aB$$

d) Loi de vitesse

Après élimination de i entre ces deux équations couplées, on obtient

$$au rac{dv}{dt} + v = v_{lim}$$
, avec $au = rac{mR}{a^2B^2}$, et $v_{lim} = rac{E}{aB}$.

Si la tige est initialement au repos (v(0)=0), il vient $v(t)=v_{lim}\left(1-e^{-t/ au}\right)$

$$\operatorname{et} i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

e) Bilans

$$(EE) \times i$$
 $ei + Ei = Ri^2$ $Ei - Bavi = Ri^2$
 $(EM) \times v$ $m\frac{dv}{dt}v = F_Lv$ $\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = iaBv$

Le bilan de puissance donne $Ei = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) + Ri^2$


La puissance électrique Ei fournie par le générateur est utilisée pour modifier l'énergie cinétique de la tige (mise en mouvement). Le reste est dissipé par effet Joule dans la résistance du circuit.

L'intégration entre t=0 et $t\to\infty$ (en pratique, quelques τ) montre que seulement 50% de l'énergie électrique fournie par le générateur est convertie en énergie cinétique.

IV -3. Haut-parleur électrodynamique

a) Dispositif schématique

Un haut-parleur convertit un signal électrique en signal sonore (il convertit donc de l'énergie électrique en énergie mécanique). On peut en donner un principe très simplifié avec des rails de Laplace selon le schéma suivant :



Un générateur fournit le signal électrique $e_g(t)$ à convertir. La tige est reliée à une membrane qui convertira le déplacement mécanique en onde sonore. Elle est également reliée au bâti fixe par un ressort de raideur k. Le déplacement de la tige est repéré par rapport à sa position d'équilibre. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique \overrightarrow{B} uniforme et stationnaire.

Analyse: Le générateur impose la tension variable $e_g(t)$, la tige T, parcourue par un courant i(t) est soumise à une force de Laplace \overrightarrow{F}_L excitatrice qui va la mettre en mouvement vibratoire (ressort). Cette vibration, transmise à la membrane, va permettre l'émission d'une onde sonore, image du signal électrique.

La tige T étant mobile, le flux coupé par le circuit est variable, ce qui crée une f.é.m. induite e(t) dans le circuit, s'opposant à $e_g(t)$ par ses effets (loi de Lenz).

b) Équations électrique et mécanique

La f.é.m. induite est donnée par $e=-aB\dot{x}(t)$, ce qui, par la loi des mailles $e_q+e=Ri$, donne l'équation électrique suivante :

$$(EE) : e_g = Ri + aB\dot{x}$$

La tige est soumise (en plus de son poids et de la réaction des rails, frottements négligés) à

ullet la force de Laplace induite : $\overrightarrow{F}_L = iaB ec{e}_x$

ullet la force de rappel élastique du ressort : $\overrightarrow{f}_k = -kx \vec{e}_x$

• une force de frottement fluide qui modélise la perte associée à l'émission de l'onde sonore : $\overrightarrow{f}_s = -\alpha \overrightarrow{v} = -\alpha \dot{x} \overrightarrow{e}_x$

En projection sur l'axe (Ox), le PFD donne alors l'équation mécanique suivante :

$$m\ddot{x} = i(t)aB - kx - \alpha \dot{x}$$

c) Bilan de puissance

$$(EE) \times i$$
 $e_g i = Ri^2 + iaB\dot{x}$
 $(EM) \times v$ $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2\right) = iaB\dot{x} - kx\dot{x} - \alpha\dot{x}^2$

Le bilan donne

$$e_g i = Ri^2 + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2 \right) + \alpha \dot{x}^2$$

La puissance fournie par le générateur est en partie dissipée par effet Joule (premier terme), en partie utilisée pour la mise en mouvement de la tige (modification de l'énergie mécanique $E_m=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}kx^2$, et enfin en partie convertie en puissance associée à l'onde sonore.

d) Comportement en régime sinusoïdal établi

En régime sinusoïdal établi, en utilisant les grandeurs complexes, les équations électrique et mécanique précédentes deviennent :

(EE)
$$\underline{e_g} = R\underline{i} + aB\underline{v}$$

(EM) $\underline{jm\omega\underline{v}} = \underline{i}aB - k\frac{\underline{v}}{\underline{j}\omega} - \alpha\underline{v}$


En exprimant \underline{v} grâce à l'équation mécanique, puis en réinjectant cette expression dans l'équation électrique, on obtient

$$\underline{e_g} = \left(R + \frac{a^2 B^2}{\alpha + jm\omega + \frac{k}{j\omega}}\right) \underline{i} = \left(R + \underline{Z_{cin}}\right) \underline{i}$$

Il apparaît une **impédance cinétique** qui caractérise le couplage électromécanique. Elle est constituée de 3 dipôles équivalents, en parallèle (les admittances s'ajoutent) :

$$\underline{Y_{cin}} = \frac{1}{\underline{Z_{cin}}} = \frac{1}{R_{cin}} + jC_{cin}\omega + \frac{1}{jL_{cin}\omega} = \frac{\alpha}{a^2B^2} + j\frac{m}{a^2B^2}\omega + \frac{1}{j\omega}\frac{k}{a^2B^2}$$

Le circuit équivalent est donc le suivant :



IV -4. Freinage par induction

L'étude des rails de Laplace générateurs montre que l'action de la force de Laplace induite par une déformation d'un circuit filiforme dans un champ magnétique est une action de freinage. Ceci peut se généraliser à tout dispositif de conversion de puissance mécanique en puissance électrique.


On peut le mettre à profit dans des dispositifs de **freinage par induction** (TGV, poids lourds). Remarquons que ce freinage étant proportionnel à la vitesse, il est peu efficace en fin de freinage et d'autres dispositifs doivent alors prendre le relais. Deuxièmement, l'effet Joule associé au courant induit provoque un échauffement des parties mécaniques qu'il convient de maîtriser.

Dans une pièce métallique ne présentant pas nécessairement une géométrie filiforme, les courants induits qui apparaissent dans l'ensemble du volume du conducteur sont alors appelés les **courants de Foucault**.

Exercices d'application

1 - Calculs de courants induits

Dans chacun des 6 cas suivants, calculer la valeur efficace du courant induit dans la spire d'axe (Δ) de surface $10~\rm cm^2$ et de résistance $0,5~\Omega$




- Cas 1 : La spire est immobile dans un champ magnétique uniforme sinusoïdal parallèle à son axe d'amplitude $0,1~\mathrm{T}$ et de fréquence $50~\mathrm{Hz}$.
- Cas 2 : la spire est immobile dans un champ magnétique uniforme sinusoïdal orthogonal à son axe d'amplitude 0,1 T et de fréquence 50 Hz.
- \bullet Cas 3 : la spire se déplace sans changer d'orientation avec une vitesse de $2~\rm m\cdot s^{-1}$ parallèle à son axe dans un champ magnétique constant et uniforme de $0.1~\rm T.$
- Cas 4 : la spire se déplace sans changer d'orientation avec une vitesse de $2~{\rm m\cdot s^{-1}}$ orthogonale à son axe dans un champ magnétique constant et uniforme de $0,1~{\rm T}.$

- Cas 5 : la spire tourne avec une vitesse angulaire de $5~{\rm rad\cdot s^{-1}}$ autour de son axe dans un champ magnétique uniforme et constant, parallèle à son axe, de $0,1~{\rm T}$.
- Cas 6 : la spire tourne avec une vitesse angulaire de $5~{\rm rad\cdot s^{-1}}$ autour d'un de ses diamètres dans un champ magnétique constant et uniforme, parallèle à son axe, de $0.1~{\rm T.}$

2 - Circuits couplés par mutuelle

Un circuit LC série oscille naturellement à la pulsation $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$. Cette pulsation est modifiée lorsqu'on approche un autre circuit LC identique au premier, mais dans une configuration telle que les deux circuits deviennent couplés par mutuelle induction.

Dans le circuit suivant, le condensateur de capacité C_1 est chargé sous la tension u_0 à la date t=0 où on ferme l'interrupteur K. On prendra dans toute la suite $C_1=C_2=C$ et $L_1=L_2=L$.



- 1. Que signifie, pour les lignes de champ magnétique, que les circuits soient couplés par mutuelle induction ?
- 2. Établir deux équations différentielles couplées sur les tensions u_{C1} et u_{C2} aux bornes des condensateurs.
- 3. Découpler ces équations en formant les équations sur les fonctions somme $\sigma=u_{C1}+u_{C2}$ et différence $\delta=u_{C1}-u_{C2}$. Les intégrer et en déduire les expressions des tensions aux bornes des condensateurs.

On pourra poser
$$\omega_1=rac{1}{\sqrt{C(L+M)}}$$
 et $\omega_2=rac{1}{\sqrt{C(L-M)}}.$

- 4. Si $M \ll L$, comparer ω_1 et ω_2 . Quelle est alors l'allure du graphe de u_{C1} ? Comment s'appelle le phénomène observé ? (cette question ne requiert aucun calcul)
- **5**. Dans le cas où $M \ll L$, montrer que ω_1 et ω_2 s'écrivent :

$$\omega_1 = \omega_0 \left(1 - rac{M}{nL}
ight) \quad ext{ et } \quad \omega_2 = \omega_0 \left(1 + rac{M}{nL}
ight),$$

où n est un entier à préciser.


En déduire l'expression de $u_{C1}(t)$ sous la forme d'un produit de cosinus, puis une méthode qui permette de mesurer expérimentalement le rapport $\frac{M}{L}$ à l'oscilloscope, avec les mesures des périodes des phénomènes.

3 - Cadre qui chute dans un champ localisé

Un cadre conducteur, constitué de quatre segments de longueur a, tombe dans le plan du schéma sous l'effet de la gravité. Sa résistance électrique est notée R, son autoinductance L.

L'espace est divisé en deux régions :

- ullet pour x < 0, il n'y a pas de champ magnétique,
- ullet pour x>0, un champ magnétique est présent. Il est uniforme, stationnaire et orthogonal au plan du schéma.



Établir les équations différentielles régissant la vitesse v(t) du cadre dans les 3 configurations :

- 1. le cadre est entièrement dans la région où le champ est nul,
- 2. le cadre est à cheval sur les 2 régions,
- 3. le cadre est entièrement dans la région de champ non nul.


4 - Deux tiges reliées par des ressorts

Deux barreaux identiques de masse m parallèles, sont reliés par leurs milieux à deux ressorts identiques de raideur k. Les deux ressorts sont attachés au point O fixe. Les barreaux glissent sans frottement sur deux rails parallèles, horizontaux, distants d'une longueur a. Le tout est plongé dans un champ magnétostatique uniforme orthogonal au plan formé par les rails et les barreaux.

La résistance électrique du circuit filiforme ainsi créé est R, constante quelles que soient les positions des barreaux. On négligera l'autoinductance du circuit.

Soient M_1 et M_2 les points d'attache entre les barreaux et les ressorts. On repère la position des barreaux par $x_1(t)$ et $x_2(t)$, distance entre M_1 (ou M_2) et sa position à vide, où les ressorts ont leur longueur propre.

À l'instant initial, les vitesses des barreaux sont nulles, M_1 est écarté d'une distance b par rapport à sa position au repos et M_2 est au repos.



- 1. Expliquer physiquement ce qu'on observe.
- 2. Quelles sont les deux équations couplées qui régissent le mouvement des barreaux ?
- 3. Calculer $x_1(t)$ et $x_2(t)$ en régime permanent via le changement de fonction :

$$\sigma(t) = x_1(t) + x_2(t)$$
 et $\delta(t) = x_1(t) - x_2(t)$.

4. Dresser et interpréter un bilan énergétique.