
# объектно-ориентированное программирование

**GRASP** 

general responsibility assignment software principles общие принципы распределения ответсвенностей в ПО



#### пример несоблюдения

```
public record OrderItem(
   int Id,
   decimal Price,
   int Quantity);

public class Order
{
   private readonly List<OrderItem> _items;

   public Order()
   {
       _items = new List<OrderItem>();
   }

   public IReadOnlyCollection<OrderItem> Items ⇒ _items;
}
```

#### почему нарушать плохо

- нарушение SRP
- проблемы с переиспользованием либо копипаста, либо нелогичная связь между модулями
- усложнённое тестирование

#### пример соблюдения

```
public record OrderItem(
    int Id,
    decimal Price,
    int Quantity)
    public decimal Cost ⇒ Price * Quantity;
public class Order
    private readonly List<OrderItem> _items;
    public Order()
        _items = new List<OrderItem>();
    public IReadOnlyCollection<OrderItem> Items ⇒ _items;
    public decimal TotalCost \Rightarrow _items.Sum(x \Rightarrow x.Cost);
```

```
public record Receipt(
    decimal TotalCost,
    DateTime Timestamp);

public class ReceiptService
{
    public Receipt CalculateReceipt(Order customer)
    {
        var totalCost = customer.TotalCost;
        var timestamp = DateTime.Now;
        return new Receipt(totalCost, timestamp);
    }
}
```

# информация должна обрабатываться там, где она содержится

information expert

#### пример несоблюдения

```
public class Order
{
    private readonly List<OrderItem> _items;
    ...

public Order AddItem(OrderItem item)
    {
        _items.Add(item);
        return this;
    }
}
```

#### пример соблюдения

```
public class Order
{
    private readonly List<OrderItem> _items;

public Order AddItem(
    int id,
    decimal price,
    int quantity)
    {
        _items.Add(new OrderItem(id, price, quantity));
        return this;
    }
}
```

ответственность за создание используемых объектов должна лежать на типах, их использующих

creator

#### подводные камни

- добавляется неявная связанность между конструктором модели и методом создателя
- необходимость обладать всеми данными для создания может привести к нарушению SRP создателем
- пересборка объектов может ухудшить производительность

```
public class OrderService
    public Order CreateDefaultOrder(
        IEnumerable<OrderItem> items)
        var order = new Order()
            .AddItem(1, 100, 1)
            .AddItem(2, 1000, 3);
        foreach (var item in items)
            order.AddItem(
                item.Id,
                item.Price,
                item.Quantity);
        return order;
```

#### use-case controller

```
public class UserController
{
    private readonly IUserService _userService;

    // ...

public void AddUser(User user)
{
    _userService.AddUser(user);
}
```

#### use-case group controller

```
public class UserController
    private readonly IUserService _userService;
    // ...
    public void AddUser(User user)
        _userService.AddUser(user);
    public void DeleteUser(UserId id)
        _userService.DeleteUser(id);
```

#### facade controller

```
public class FacadeController
{
    private readonly IUserService _userService;
    private readonly IMailingService _mailingService;

// ...
}
```

# low coupling & high cohesion

## мера зависимости модулей друг между другом

coupling

# мера логической соотнесённости логики в рамках модуля

cohesion

### low cohesion

#### ^ плохо

```
public class DataProvider
    private readonly HttpClient _httpClient;
    public DataProvider(HttpClient httpClient)
        _httpClient = httpClient;
    public (double Value, DateTime Timestamp) GetTemperatureData()
        var response = _httpClient.GetAsync("temperature-sensor-uri").Result;
        var value = response.Content.ReadFromJsonAsync<double>().Result;
        return (value, DateTime.Now);
    public (double Value, DateTime Timestamp) GetUsedMemoryData()
        return (GC.GetTotalMemory(false), DateTime.Now);
```

### high cohesion

#### ^ хорошо

```
public class TemperatureDataProvider
    private readonly HttpClient _httpClient;
    public TemperatureDataProvider(HttpClient httpClient)
        _httpClient = httpClient;
    public (double Value, DateTime Timestamp) GetTemperatureData()
        var response = _httpClient.GetAsync("temperature-sensor-uri").Result;
        var value = response.Content.ReadFromJsonAsync<double>().Result;
        return (value, DateTime.Now);
public class UsedMemoryDataProvider
   public (double Value, DateTime Timestamp) GetUsedMemoryData()
        return (GC.GetTotalMemory(false), DateTime.Now);
```

## high coupling

#### ^ плохо

```
public class DataMonitor
    private readonly TemperatureDataProvider _temperatureProvider;
   private readonly UsedMemoryDataProvider _usedMemoryProvider;
    • • •
    public void Monitor(MetricType type, CancellationToken cancellationToken)
        while (cancellationToken.IsCancellationRequested is false)
            var (value, timestamp) = type switch
                MetricType. Temperature ⇒ _temperatureProvider. GetTemperatureData(),
                MetricType. UsedMemory ⇒ _usedMemoryProvider.GetUsedMemoryData(),
            };
            Console.WriteLine($"{type} = {value}, at {timestamp}");
```

### low coupling

#### ^ хорошо

```
public interface IChronologicalDataProvider
    string Kind { get; }
    (double Value, DateTime Timestamp) GetData();
public class DataMonitor
    private readonly IChronologicalDataProvider _provider;
    public DataMonitor(IChronologicalDataProvider provider)
        _provider = provider;
    public void Monitor(CancellationToken cancellationToken)
        while (cancellationToken.IsCancellationRequested is false)
            var (value, timestamp) = _provider.GetData();
            Console.WriteLine($"{_provider.Kind} = {value}, at {timestamp}");
```

# indirection

любое взаимодействие с данными, поведениями, модулями, реализованное не напрямую, а через какой-либо агрегирующий их объект

object indirection

любое взаимодействие с данными, поведениями, модулями, реализованное не напрямую, а через какой-либо интерфейс

interface segregation

# polymorphism

# 

используйте полиморфизм

# protected variations

### protected variations

- коррелирует с ОСР из SOLID
   делает больший акцент на определение точек нестабильности
- подразумевает выделение стабильного интерфейса над нестабильной реализацией

# pure fabrication

### pure fabrication

- подразумевает наличие в системе искусственной, выдуманной сущности, не отражающей конкретный объект моделируемых бизнес процессов
- обычно это инфраструктуры модули, сервисы
- не рекомендуется вносить такие типы в доменную модель