# 如何查看系统的 ip 地址

· windows: ipconfig

• Linus: ifconfig 或者 ip addr (如果没有这两个命令,可以自行安装 net-tools 和 iproute2)

运行 ip addr

```
root@test:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group
default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:c7:79:75 brd ff:ff:ff:ff:
    inet 10.100.122.2/24 brd 10.100.122.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f816:3eff:fec7:7975/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

#### IP 地址是一个网卡在网络世界的通讯地址,相当于我们现实世界的门牌号码。

既然是类似门牌号码,那么就不能冲突,如果大家都叫 102 号,那就找不到地方了。我们有时候遇到的网络地址冲突,上不去网,多半是 IP 地址冲突了。

我们来看一个 ip 地址

**10.100.122.2**: 这个地址被.分隔成了四个部分,每个部分 8 个 bit, 所以 IP 地址总共是 32 位,但是这样设计的地址很快就不够用了,所以又产生了 IPV6 地址。

**2001:0000:3238:00E1:0063:0000:0000:FEFB**: IPV6 地址由 8 个 16 位的块组成,总共 128 位,目前看来是够用了,但是将来也不一定。更多 IPV6 介绍可以看 文章 IPv6笔记-地址结构与分类

32 位的 IPV4 地址被分成了 5 类

A类	0 网络号(7位)		主机号(24位)	
B类	1 0 网络号	· (14位)	主机号(	(16位)
C类	1 1 0	网络号(21位)		主机号(8位)
D类	1 1 1 0	多播绘	组号(28位)	
E类	1 1 1 1 0	留待	5后用(27位)	

当时设计的时候 ABC 类主要分两部分,前面一部分是**网络号,后面一部分是主机号**,可以理解为大家都是六单元 1001号,我是小区 A的六单元 1001,而你是小区 B的六单元 1001。

下面表格表示了 A B C 类地址所能包含的主机的数量

类别	IP地址范围	最大主机数	私有IP地址范围
А	0.0.0.0-127.255.255.255	16777214	10.0.0.0-10.255.255.255
В	128.0.0.0-191.255.255.255	65534	172.16.0.0-172.31.255.255
С	192.0.0.0-223.255.255.255	254	192.168.0.0-192.168.255.255

#### 怎么计算的?

注意:全0和全1的地址是保留地址, "0" 作为网络号, "1" 作为广播号, 所以主机数需要减去2

由于 C 类地址包含的最大主机数太少了,只有 254 个,而 B 类地址能包含的最大主机数又太多了, 所以有了一个折中的方案,**无类型域间选路(CIDR)**,

## 无类型域间选路(CIDR)

这种做法打破了原来设计的几类地址的做法,将 32 位的 IP 地址一分为二,前面是**网络号**,后面是**主机号**。观察这个 IP 10.100.122.2/24 这个 IP 地址有一个斜杠,斜杠前面有个数字是 24,这种地址表示形式就是 CIDR,24 的意思是,在 32 位地址中,前 24 位是网络号,后 8 位是主机号。

伴随着 CIDR 存在的,一个是**广播地址**, 10.100.122.255 (**网络号不变**,**主机号全 1**)。如果发送 这个地址,所有 10.100.122 网络里面的机器都可以收到。另一个是**子网掩码** 255.255.255.0 (**网络号全 1**,**主机号全 0**)

总结:广播地址:网络号不变,主机号全1;子网掩码:网络号全1,主机号全0

将子网掩码和 IP 地址进行 AND 计算,由于前三个都是 255,也就是全 1,1和任何数值 AND 都是 1,所以前三个数不变,为 10.100.122,最后一个数是 0,它和任何数 AND 都是 0,这就是网络 号。

将子网掩码和 IP 地址进行按位与运算就得到了网络号。

#### 公有 IP 和私有 IP 地址

日常工作中,几乎不用划分 A 类,B 类或 C 类,但是有一点需要注意,就是公有 IP 地址和私有 IP 地址。

类别	IP地址范围	最大主机数	私有IP地址范围
Α	0.0.0.0-127.255.255.255	16777214	10.0.0.0-10.255.255.255
В	128.0.0.0-191.255.255.255	65534	172.16.0.0-172.31.255.255
С	192.0.0.0-223.255.255.255	254	192.168.0.0-192.168.255.255

上面表格最右侧就是私有 IP 地址,平时在家里学校或者办公室的 IP 地址,一般都是私有 IP 地址段。这些地址允许组织内部的 IT 人员进行自己管理,自己分配,而且可以重复。就像每个小区都有楼编号和门牌号,你们小区可以叫 6 栋,我们小区也叫 6 栋,这没有任何问题,但是出了小区,就要使用公有 IP 地址,比如**码农路 666 号**,是国家统一分配的。

公有 IP 地址有个组织统一分配,你需要去买,如果你搭建一个网站给学校里人用,让学校 IT 给你分配一个 IP 地址就行。但是如果你要做一个网站让全世界的人都可以访问,就需要公有 IP

表中的 192.168.0.x 是最常用的私有 IP 地址,一般家里的上网设备不会超过 256 个,所以 /24 基本就够了,有时候也会见到 /16,这两种是最常见的。

对于 /24 来说,整个网络中的第一个地址 192.168.0.1 就是你这个私有网络的**出口地址**,例如家里连接 WIFI,WIFI 地址就是 192.168.0.1, 而 192.168.0.255 就是广播地址。一旦发送这个地址,整个 192.168.0 网络里的机器都能收到。但是也不总是这种情况,其他情况可能难以理解,还会出错。(理解了下面的算法才能真正理解 CIDR 是如何划分的)

### 例: 一个容易"犯错"的 CIDR

看一下 16.158.165.91/22 这个 CIDR,求以下这个网络的第一个地址,子网掩码和广播地址。

/22 不是 8 的整数倍,不好算,需要先转成 2 进制, 16.158 前 16 位不用算,165 转成二进制是10100101,这 8 位中,前 6 位是网络号, 16.158.<101001>,而 <01>.91 是机器号。

所以第一个地址是 16.158.<101001><00>.1,即 16.158.164.1,子网掩码是 255.255.<111111><00>.0,即 255.255.252.0,广播地址为 16.158.<101001><11>.255,即 16.158.167.255

D 类地址表示**组播地址**,使用这一类地址,属于某个组的机器都可以收到。类似于在公司加了一个小组讨论群,发送消息,小组的人都可以收到。

## 网卡的 scope

```
root@test:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group
default qlen 1000
    link/ether fa:16:3e:c7:79:75 brd ff:ff:ff:ff
    inet 10.100.122.2/24 brd 10.100.122.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f816:3eff:fec7:7975/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

在 IP 地址的后面有个 scope,对于 eth0 这张网卡来讲,是 global,说明这张网卡是可以对外的,可以接收来自各个地方的包,对于 lo 来说是 host,说明这张网卡仅仅可以供本机相互通信。

lo 全称 loopback (环回接口),往往会被分配 127.0.0.1 这个地址,这个地址用于本机通信,经过内核处理后直接返回,不会出现在网络中。

#### MAC 地址

在 IP 地址的上一行是 link/ether fa:16:3e:c7:79:75 brd ff:ff:ff:ff:ff 这个被称为 MAC 地址,是一个网卡的物理地址,用十六进制, 6 个 byte 表示。

MAC 地址号称全局唯一,不会有两个网卡有相同的 MAC 地址(实际只要子网内唯一就可以),而且自网卡生产出来就带着这个地址。那么,整个互联网的通信可以直接用 MAC 地址吗,只要知道对方的 MAC 地址,就可以把信息传递过去?

当然是不行的,**一个网络包要从一个地方传到另一个地方,除了要有确定的地址,还需要有定位功能。而有门牌号码属性的 IP 地址才具有指路功能。** 

比如: 你去上海三新北路1800弄 C 栋 6 层找小明,你在路上问路,可能被问的人不知道 C 栋在那,但是可以给你指 三新北路 1800 弄在那,但是如果你指着小明的身份证号码问一个人小明在那,肯定没有人知道。

**MAC 地址更像是身份证,是一个唯一的标识**。它的唯一性设计是为了组网的时候,不同的网卡放在一个网络的时候,可以不用担心冲突。

MAC 地址是有一定的定位功能的,不过局限于一个子网内,所以 MAC 地址的通信范围比较小,局限在一个子网里面。例如,从 192.168.0.2/24 访问 192.168.0.3/24 可以通 MAC 地址。但是一旦跨子网,比如从 192.168.0.2/24 访问 192.168.1.2/24, MAC 地址就不行了,需要 IP 地址起作用。

## 网络设备的状态标识

<BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER\_UP> 叫做 net device flags, 网络设备状态

- UP 表示网卡处于启动的状态。
- BROADCAST 表示这个网卡有广播地址,可以发送广播包。
- MULTICAST 表示网卡可以发送多播包。
- LOWER UP 表示 L1 是启动的,也就是插着网线。
- MTU1500: 最大传输单元为 1500, 这是以太网的默认值。
  - 。 MTU 是二层 MAC 层的概念,以太网规定二层不包括 MAC 头 14 字节 和 MAC 尾 4 字 节,剩下的内容合起来**不允许超过 1500 个字节**,正文里面有 IP 的头、TCP 的头,HTTP 的头,如果放不下,就需要分片来传输。
- **qdisc pfifo\_fast**: qdisc 全称是 queueing discipline, 中文叫**排队规则**。内核如果需要通过某个网络接口发送数据包,它都需要按照为这个接口配置的 qdisc把数据包加入队列。
  - 。 最简单的排队规则是 pfifo,它不对进入的数据包作任何处理,数据包采用先入先出的方式通过队列。
  - o prifo\_fast 稍微复杂一点,它的队列包含三个波段(band)。在每个波段里面,采用先进先出规则。三个波段的优先级也不同,band0 最高,band2 最低。如果 band0 里面有数据包,系统就不会处理 band1, ban1 和 band2 关系类推。数据包是按照服务类型(**Type of Service TOS**) 被分配到三个波段里的。 TOS 是 IP 头里的一个字段,代表了当前的包是高优先级的,还是低优先级的。