# 存储器管理

- 存储器的层次结构
- 程序的装入和链接
- 连续分配方式
- 基本分页存储管理方式
- 基本分段存储管理方式

# 4.4 基本分页存储管 理方式

# 引入分页式存储管理

#### ■ 分区存储管理的问题

- 碎片:即使所有碎片容量的总和大于一个进程要求内存的容量, 因其不连续而无法分配,浪费了内存资源。
- 进程在分区中连续存放,故进程大小受分区大小和内存可用空间 限制。
- 紧凑开销大
- 不利于程序段和数据段的共享。

#### ■ 原因

■ 一个作业的逻辑地址空间和物理地址空间要求占用连续区域。

#### ■ 解决思路

如能避开这种连续性要求,即一个作业可以存放在不连续的存储 空间,这样可以在不需要移动内存中原有的程序和数据就可以可 以解决碎片问题。

#### ■ 1. 页面

- 1) 页面和物理块
  - 将一个进程的逻辑地址空间分成若干个大小相等的 片,称为页面或页,并为各页加以编号,从O开始, 如第O页、第1页等。
  - 把内存空间分成与页面相同大小的若干个存储块, 称为(物理)块或页框(frame), 也同样为它们加以 编号,如O#块、1#块等等。
  - 在为进程分配内存时,以块为单位将进程中的若干 个页分别装入到多个可以不相邻接的物理块中。
  - ■由于进程的最后一页经常装不满一块而形成了不可利用的碎片,称之为"页内碎片"。

- 2) 页面大小
  - 页面小:内存碎片减小,有利于提高内存利用率,但使每个进程占用较多的页面,从而导致进程的页表过长,占用大量内存;此外,还会降低页面换进换出的效率。
  - 页面大:减少页表,提高页面换进换出的速度; 使页内碎片增大
  - ■页长的划分与内存大小和内外存之间的传输速度有关;且页面大小应是2的幂,通常为512 B~8 KB


- 2. 地址结构
  - ■页号、页内地址
  - 对某特定机器,其地址结构是一定的。若给定一个逻辑地址空间中的地址为A,页面的大小为L,则页号P和页内地址d可按下式求得:
  - 例:页面大小1kB,如A = 2170B;则,p=2、 d=122

$$P = INT \left[ \frac{A}{L} \right]$$

$$d = [A]MODL$$

- 3. 页表
  - 页面映象表:
    - 页--物理块号

用户程序
0页
1页
2页
3页
4页
5页
:
n 页




# 4.4.2 地址变换机构

- 逻辑地址到物理地址的转换
  - 页号——物理块号
- 1 基本地址变换机构,
  - ■页表
    - ■专门的寄存器
    - 内存中
  - ■页表寄存器
    - ■页表在内存中的开始地址和长度

# 4.4.2 地址变换机构

- 1 基本地址变换机构
  - 变换过程
    - 有效地址(相对地址)**→** 页号 + 页内地址
    - ■检查页号是否越界
    - 通过控制寄存器得到页表 位置:
    - 查页表,页号→物理块号
    - 物理块号×页面大小 + 块(页)内地址 = 物理 地址




## 4.4.2 地址变换机构

- 2. 具有快表的地址变换机构
  - ■提高速度
    - 取指(数据)需两次访存
    - 第一次访问页表计算出物理地址,第二次访问物理地址

#### - 快表

- ■高速联想存储器
- 具有并行查找能力
- 存放当前访问的页表项
- 首先访问快表




# 4.4.3 两级和多级页表

#### - 引入


- ■逻辑地址空间大导致页表非常大,要占用相当 大的内存空间,并且,要求是连续的
- ■解决办法
  - ① 采用离散分配方式来解决难以找到一块连续的大内存空间的问题
  - ② 只将当前需要的部分页表项调入内存, 其余的 页表项仍驻留在磁盘上,需要时再调入。

# 4.4.3 两级和多级页表

- 两级页表
  - 页表再分页,并将各页面放在不同的物理块
  - 为离散分配的页表建立页表, 称为外层页表



## 4.4.3 两级和多级页表




#### ■两级页表

- ■为减少内存空间
  - 外部页表放在内存
  - 部分页表在内存,部分页表在外存

#### 多级页表

# 反置页表

#### Inverted Page Table Architecture



例1:有一系统采用页式存储管理,有一作业大小是8KB,页大小为2KB,依次装入内存的第7、9、A、5块,试将虚地址0AFEH,1ADDH转换成内存地址。

虚地址0AFEH
0000 1010 1111 1110
P=1 W=010 1111 1110
MR=0100 1010 1111 1110
=4AFEH

页号	块号
0	7
1	9
2	A
3	5

# 4.5 基本分段存储管 理方式

分页:提高内存利用率


分段:方便用户(程序员)

# 4.5.1 分段存储管理方式的引入

- 满足用户和程序员的下述一系列需要:
  - 1) 方便编程
    - ■作业按照逻辑分段
  - 2) 信息共享
    - 页是按物理大小划分,无完整的信息
    - 段按逻辑划分,具有独立意义
    - ■段适合共享
  - 3) 信息保护
  - 4) 动态增长
    - 事先不知道所用空间大小
  - 5) 动态链接
    - 运行时链接模块


- 1 分段
  - 把程序按内容或过程分成段,长度不固定
  - 每个段有自己的名字或编号,每段从*O*编址, 占用连续的地址空间
  - 地址空间变为二维线性虚拟存储器。以段为单位分配内存。
    - ■段号 + 段内地址

- 2 段表
  - ■段映射表
    - 每个段占用一个表项,记录该段在内存中的起始地址和长度



#### ■ 3. 地址变换机构

- 段表寄存器
  - 内容为段表始址和 长度
- 变换过程
  - 段表始址、段号 => 该段在段表中的表 项位置 => 该段在 内存中的起始地址
  - 起始地址 + 段内地址 = 物理地址
- ■快表
  - 最近常用的段表项



#### **4.** 分页和分段的主要区别


- 页是信息的物理单位,分页是为实现离散分配方式,以消减内存的外零头,提高内存的利用率。或者说,分页仅仅是由于系统管理的需要而不是用户的需要;段则是信息的逻辑单位,它含有一组其意义相对完整的信息。分段的目的是为了能更好地满足用户的需要。
- 页的大小固定且由系统决定,由系统把逻辑地址划分为页号和页内地址两部分,是由机器硬件实现的,因而在系统中只能有一种大小的页面;而段的长度却不固定,决定于用户所编写的程序,通常由编译程序在对源程序进行编译时,根据信息的性质来划分。
- 分页的作业地址空间是一维的,即单一的线性地址空间,程序员只需利用一个记忆符,即可表示一个地址; 而分段的作业地址空间则是二维的,程序员在标识一个地址时,既需给出段名, 又需给出段内地址。

### 4.5.3 信息共享

- 共享时的保护容易实现
- 段表的表项登记共享段信息
  - ■可重入代码
    - 纯代码:允许多个进程同时访问的代码
    - ■不允许进程对他修改

- ■段式:反映了程序的逻辑结构。
- 页式: 内存利用率高。
- 段式管理弊病的主要原因在于要求一个段 在内存中连续存储。
- 如果以分段技术管理用户的逻辑地址空间, 而以分页技术管理实际使用的主存空间, 则兼并分段分页的优点。


- 1 基本原理
  - 用户程序分成若干段,每段分成若干页
  - ■虚地址构成
    - 段号、段内页号、页内地址



#### 1 基本原理

- 段表和页表
  - 每个作业或进程一张段表、每个段有一张页表
  - 段表寄存器: 段表始址
  - 段表: 页表始址

页表: 块号



- 2 地址变换过程
  - 段表始址, 段号 => 该段的页表始址
  - 页表始址 、 段内页号 => 物理块号
  - 物理块号 、 页内地址 => 物理地址
  - ■加速
    - 快速联想寄存器

