# Transición de fase líquido-vapor. Punto crítico.

Gabriel D'Andrade Furlanetto, Sergio Bernardo Pérez 7 de marzo de 2022

# 1. Datos de Laboratorio

Cuadro 1: Temperatura y presión en el laboratorio

$T_0(^{\circ}\mathrm{C})$	$T_f(^{\circ}\mathrm{C})$	$P_0(\text{mmHg})$	$P_f(\text{mmHg})$
$16.5 \pm 0.5$	$17.5 \pm 0.5$	$697 \pm 1$	$697 \pm 1$

## 2. Objetivos

En esta práctica, queremos determinar algunas isotermas del hexafluoruro de azufre: Una subcrítica, una crítica y otra supercrítica. Con eso, determinaremos también su punto crítico y su calor latente molar de vaporización.

#### 3. Ecuaciones Fundamentales

Para calcular el calor latente molar de vaporización, necesitamos mirar la curva de coexistencia líquido-vapor, que estará descrita por la ecuación de Clapeyron-Clausius:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta h_v}{T(v_g - v_l)} \tag{1}$$

Una ecuación que, en general, no es nada trivial de resolver. No obstante, si suponemos que  $v_g \gg v_l$ , que el vapor se aproxima a un gas ideal, y que  $\Delta h_v$  no depende de presión o temperatura, la ecuación diferencial (1) se puede integrar, donde obtenemos que:

$$\ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = \frac{\Delta h_v}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right) \tag{2}$$

Donde tomaremos  $P_0 = 1atm$ , y, por eso,  $T_0 = T_b$ , que es la temperatura de ebullición normal (A una atmósfera).

### 4. Isotermas

### 4.1. Datos Experimentales

Haciendo cada una de las isotermas, obtenemos los siguientes datos:

Cuadro 2: Volúmenes y presiones para diferentes isotermas

Isotermas					
Subcritico		Critico		Supercritico	
$T = 20.5 \pm 0.2$ °C		$T = 46.9 \pm 0.2  ^{\circ}\text{C}$		$T = 49.9 \pm 0.2$ °C	
P(atm)	V(cm3)]	P(atm)	V(cm3)]	P(atm)	V(cm3)]
14.3	3.50	16.8	3.50	15.3	4.00
15.3	3.25	18.3	3.25	16.3	3.75
16.3	3.00	19.2	3.00	17.3	3.50
17.3	2.75	20.7	2.75	18.8	3.25
18.5	2.50	22.5	2.50	19.7	3.00
19.7	2.25	24.7	2.25	21.2	2.75
19.7	2.00	26.2	2.00	22.7	2.50
19.7	1.75	28.6	1.75	24.7	2.25
19.7	1.50	31.1	1.50	26.6	2.00
19.7	1.25	33.6	1.25	29.6	1.75
19.7	1.00	35.5	1.00	31.6	1.50
20.2	0.75	36.5	0.90	34.5	1.25
21.2	0.50	37.0	0.80	37.5	1.00
22.7	0.35	37.0	0.70	39.5	0.75
32.1	0.25	37.5	0.60		
		38.0	0.50		
		39.5	0.45		
$\Delta V = 0.02$			\$\I	Oelta P =	0.3

Cuadro 3: Presiones de vapor para diferentes temperaturas

T(°C)	P(atm)
20.5	19.7
25.9	22.7
29.6	24.7
35.4	28.6
41.3	32.6
$\Delta_{esc}T = 0.2$	$\Delta P = 0.3$

# 4.2. Datos para la representación gráfica

Cuadro 4: Datos para la representación gráfica

x = 1/T	$\Delta x$	$y = \ln P$	$\Delta y$
0.0488	0.0005	2.98	0.01
0.0386	0.0003	3.12	0.01
0.0338	0.0002	3.21	0.01
0.0282	0.0002	3.35	0.01
0.0242	0.0001	3.48	0.01

4.3.	Representación	Gráfica

### 5. Ajuste de datos

Para calcular los parámetros de ajuste, utilizaremos que:

Cuadro 5: Datos para calcular los parámetros de ajuste

n	$\sum x$	$\Sigma y$	$\Sigma x^2$	$\Sigma y^2$	$\Sigma xy$
5	$1.65 \times 10^{-2}$	16.15	0.00639472	52.30516323	0.5533079455

Con esto, si escribimos  $\ln(P) = \frac{a}{T} + b$ , tendremos los parámetros dados por:

$$a = \frac{n\sum xy - \sum x\sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2} = -2791K$$
(3)

$$b = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = 10.57$$

$$R_1^2 = \frac{(\sum xy - \sum x \sum y)^2}{(n \sum x^2 - (\sum x)^2) (n \sum y^2 - (\sum y)^2)} = 0.99961$$
(4)

### 6. Cálculo de Errores

Para regresiones lineales, tenemos dos fuentes de error; el estadístico y el instrumental. El primero calculamos con:

$$\Delta_{est} a = a \sqrt{\frac{R_1^{-2} - 1}{n - 2}} = 25.2 \text{K}$$

$$\Delta_{est}b = \Delta_{est}a\sqrt{\frac{\sum_{i}x_{i}^{2}}{n}} = 0.083$$

Y el segundo se calcula con:

$$\Delta_{inst}a = \sqrt{\sum_{j} \left[ \frac{n \cdot x_j - \sum_{i} x_i}{n \sum_{i} x_i^2 - \left(\sum_{i} x_i\right)^2} \right]^2 \cdot \Delta y_j^2} = 72.6K$$

$$\Delta_{inst}b = \sqrt{\sum_{i} \left[ \frac{n \cdot \sum_{i} x_i^2 - x_j \sum_{i} x_i}{n \sum_{i} x_i^2 - \left(\sum_{i} x_i\right)^2} \right]^2 \cdot \Delta y_j^2} = 0.27$$

Finalmente, se puede calcular el error total por la regla de cuadratura:

$$\Delta a = \sqrt{\Delta_{est}a^2 + \Delta_{inst}a^2} = 72.5 \text{K} \tag{5}$$

$$\Delta b = \sqrt{\Delta_{est}b^2 + \Delta_{inst}b^2} = 0.28 \tag{6}$$

O sea, tenemos que:

$$a = (-2.23 \pm 0.07)10^3 \text{K} \tag{7}$$

$$b = 10.6 \pm 0.3 \tag{8}$$

Si comparamos la ecuación (2) con los parámetros en las ecuaciones (7) y (8), podemos concluir que:

$$a = -\frac{\Delta h_v}{R}$$
$$b = \frac{\Delta h_v}{T_b R} = \frac{-a}{T_b}$$

O sea,

$$\Delta h_V = -aR = 18.5 \text{kJ/mol}$$
$$T_b = \frac{-a}{b} = 210 \text{K} = -63 \text{°C}$$

Finalmente, podemos utilizar nuestros parámetros para estimar la presión crítica,  $P_c$  con la temperatura crítica que obtuvimos,  $T_c = 319.9K$ :

 $P_c = e^{\frac{a}{T_c} + b} = 40$ atm Y, utilizando la fórmula estándar para propagación de errores,  $\Delta f(x_1, \dots, x_n) = \sqrt{\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}}$ , tendremos que:  $\Delta \Delta h_V = 0.6$ kJ/mol

$$\Delta T_b = 9K$$

$$\Delta P_c = 10$$
atm

### 7. Resultados

$$\Delta h_V = (18.5 \pm 0.6) \text{kJ/mol} \tag{9}$$

$$T_b = \frac{-a}{b} = (210 \pm 9) \text{K} = (-63 \pm 9)^{\circ} \text{C}$$
 (10)

$$P_c = 40 \pm 10 \text{atm} \tag{11}$$

# 8. Conclusiones

Para el cálculo de la entalpía molar de vaporización y de la temperatura de ebullición normal, tuvimos resultados bastante precisos y compatibles con las expectativas (en orden de magnitud). Para el valor de la temperatura crítica, tuvimos un resultado coherente con el obtenido experimentalmente (de aproximadamente 37 atm), pero bastante impreciso, con un error relativo de 25 %.