

# **TRANSAQ XML Connector**

(4.95 compatible)

ver. 1.57



# Содержание

| Изменения  | 4  |
|--|----|
| 1. Общее описание  | 7  |
| 2. Форматы данных  | 8  |
| 2.1. Числовые значения                                     | 8  |
| 2.2. Дата и время  | 8  |
| 3. Список команд принимаемых коннектором                   | 9  |
| 3.1 connect  | 9  |
| 3.2 disconnect   | 10 |
| 3.3 server_status  | 11 |
| 3.4 get_securities   | 11 |
| 3.5 subscribe  | 11 |
| 3.6 unsubscribe  | 12 |
| 3.7 get_history_data                                       | 12 |
| 3.8 neworder   | 13 |
| 3.9 newcondorder   | 15 |
| 3.10 newstoporder  | 16 |
| 3.10.1 Работа со стоп-заявками                             | 17 |
| 3.10.2 Стоп-лосс   | 18 |
| 3.10.3 Тейк-профит   | 18 |
| 3.10.3.1 Простой ТР  | 19 |
| 3.10.3.2 Следящий (trailing) TP                            | 19 |
| 3.11 cancelorder   | 20 |
| 3.12 cancelstoporder                                       | 20 |
| 3.13 get_forts_position                                    | 20 |
| 3.14 get_client_limits                                     | 20 |
| 3.15 get_markets   | 21 |
| 3.16 get_servtime_difference                               | 21 |
| 3.17 get_leverage_control                                  | 21 |
| 3.18 change_pass   | 21 |
| 3.19 subscribe_ticks                                       | 22 |
| 3.20 get_connector_version                                 | 22 |
| 3.21 get_securities_info                                   | 22 |
| 4. Список возможных сообщений, передаваемых колбек функции | 23 |
| 4.1 Исторические данные                                    | 23 |
| 4.2 Состояние сервера                                      | 23 |
| 4.3 Клиентские счета                                       | 24 |
| 4.4 Доступные рынки  | 25 |
| 4.5 Информация о доступных периодах свечей                 | 25 |
| 4.6 Список инструментов                                    | 25 |
| 4.7 Котировки по инструменту(ам)                           | 26 |
| 4.8 Сделки по инструменту(ам)                              | 28 |
| 4.9 Глубина рынка по инструменту(ам)                       | 28 |
| 4.10 Заявка(и) клиента                                     | 29 |
| 4.11 Сделка(и) клиента                                     | 31 |





| 4.12 Позиции клиента  | 32 |
|---|----|
| 4.13 Лимиты клиента на срочном рынке                          | 34 |
| 4.14 Режим кредитования                                       | 35 |
| 4.15 Возможность рыночных заявок                              | 35 |
| 4.16 Максимальная покупка/продажа и плечо                     | 35 |
| 4.17 Тиковые данные   | 36 |
| 4.18 Информация по инструменту                                | 36 |
| 4.19 Возможные ошибки   | 37 |
| 5. Получение новостей в TXmlConnector                         | 38 |
| 5.1 Спецификация команд                                       | 38 |
| 5.1.1 Получение идентификатора сервера                        | 38 |
| 5.1.2 Получение заголовков более старых новостей              | 38 |
| 5.1.3 Получение тела новости                                  | 39 |
| 5.2 Список возможных сообщений, передаваемых callback функции | 39 |
| 5.2.1 Идентификатор сервера                                   | 39 |
| 5.2.2 Заголовок новости                                       | 39 |
| 5.2.3 Тело новости  | 39 |
| 6. Приложения   | 40 |



# Изменения

### **24.08.11** | Версия 1.57

- о Устранена ошибка при подключении через прокси;
- Устранена ошибка с появлением лишних данных в ответе (структура <result>) на выполнение запроса;
- о При отправке команды disconnect до завершения стартапа (получения структуры server\_status) выдается сообщение <result success="false"><message>Connection is still in progress. Please wait for response.</message></result>;

### **11.08.11** | Версия 1.56

Исправлена ошибка с кавычками в sec info;

### **25.07.11** | Версия 1.55

- Добавлен запрос на получение информации по инструменту "get\_securities\_info";
- о Исправлена ошибка с возвращением нулевого значения номера сервера;

### **18.07.11** | Версия 1.54

- В структуру <quotation> (структура quotations) добавлены следующие элементы:
  - o <biddeptht>Совокупный спрос</biddeptht>
  - o <offerdepth>Кол-во лотов на продажу по лучшей цене</offerdepth>;
- о Модифицированы алгоритмы завершения работы модуля;

### **23.06.11** | Версия 1.53

о Модифицированы алгоритмы обработки данных;



### **21.06.11** | Версия 1.52

- о Исправлена ошибка в формировании brokerref для стоп-заявок;
- Повторная отправка команды connect теперь возможна только после завершения соединения с сервером (с помощью команды disconnect либо в случае ошибок, приводящих к разрыву соединения с сервером);

### **11.05.11** | Версия 1.51

- о Исправлена ошибка с зависанием коннектора (переставали идти данные);
- Исправлена ошибка с неизвестным статусом в элементе <stoporder> структуры <orders>;

### **03.05.11** | Версия 1.50

 Переработана логика работы и взаимодействия внутренних потоков обработки данных для исключения ситуации когда при выставлении заявки структура <orders> приходила раньше чем результат (структура <result success="true" transactionid="id"/>) выполнения ф-ции SendCommand;

#### **07.04.11** | Версия 1.49

- В заголовке новости в элементы <title> и <source> добавлен тэг CDATA;
- о Исправлена ошибка с невозвращением структуры positions при выполнении некоторых команд;

### **25.03.11** | Версия 1.48

- В структуру security добавлен элемент «Стоимость пункта цены» (point\_cost);
- Исправлена ошибка с возвращением пустого элемента <conditionvalue> при выставлении условных заявок;



### **21.03.11** | Версия 1.47

- Добавлена команда получения версии коннектора (get\_connector\_version);
- В команду connect добавлены элементы, определяющие таймауты на сессию работы с сервером и запрос соответственно: session\_timeout и request\_timeout;
- о В ответную посылку server\_status добавлены атрибуты id и recover;
- о Исправлены ошибки в формате ответной посылки для команды get\_securities;



# 1. Общее описание

TXmlConnector.dll – загружаемая библиотека функций, предназначенных для организации взаимодействия пользовательских приложений с сервером TRANSAQ от имени и с правами доступа зарегистрированного торгового клиента. (Далее по тексту - «Коннектор».)

Коннектор экспортирует три функции:

```
bool SetCallback(tcallback pCallback);
BYTE* SendCommand(BYTE* pData);
bool FreeMemory(BYTE* pData);
```

Тип tcallback объявлен следующим образом:

```
typedef bool (*tcallback)(BYTE* pData);
```

Обмен данными осуществляется посредством текстовых сообщений, представленных в виде XML структур, описываемых ниже.

SendCommand Сообщения формируются в кодировке UTF-8. Функция передачи команд Коннектору, SetCallback служит для функция устанавливает callback функцию, которая будет принимать асинхронные Коннектора. Ответственность за высвобождение аллоцированной Коннектором ДЛЯ размещения данных, лежит пользователе Коннектора. Для этих целей следует использовать функцию FreeMemory.

SendCommand возвращает указатель на XML-сообщение, содержащее данные об успешности или не успешности выполнения команды. В случае успеха сообщение имеет следующий вид:

```
<result success="true"/>
```

В случае неуспешного выполнения команды сообщение будет иметь вид:

```
<result success="false">
  <message>error message</message>
</result>
```



# 2. Форматы данных

### 2.1. Числовые значения

Разделителем между целой и дробной частями числовых значений является точка («.»).

Финансовые инструменты в Коннекторе идентифицируются кодами secid, которые назначаются сервером Transaq и неизменность которых гарантируется в течение всего времени текущего подключения к серверу. Справочник инструментов (массив структур securities, получаемый командой get\_securities) позволяет установить соответствие кода secid постоянным идентификаторам инструментов, установленным Биржами.

### 2.2. Дата и время

Дата и время представляются в следующем формате:

"DD.MM.YYYY hh:mm:ss", где

DD – день месяца начиная с 1 до 31 MM – месяц в году, начиная с 1 до 12 YYYY – год hh – час в сутках с 00 до 23 mm – минуты в часу с 00 до 59 ss – секунды в минуте 00 до 59



# 3. Список команд принимаемых коннектором

#### 3.1 connect

Установить соединение с сервером:

```
<command id="connect">
     <login>user id</login>
     <password>user_password</password>
     <host>server ip</host>
     <port>server port</port>
     <logsdir>logs_directory</logsdir>
     loglevel>log level
     <autopos>true/false</autopos>
     <notes_file>notes_filename</notes_file>
     cproxy type="тип" addr="aдpec" port="порт" login="логин"
     password="пароль"/>
     <rqdelay>Частота запросов к серверу</rqdelay>
     <session timeout>Таймаут на сессию в
     секундах</session timeout>
     <request_timeout>Таймаут на запрос в секундах
     </request timeout>
</command>
```

Результатом является структура server\_status.

Адрес папки для логов должен обязательно заканчиваться на символ « $\$  Пример:

```
<logsdir>D:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application
Data\TSLab\TSLab\Logs\</logsdir>
```

Loglevel может принимать значения 0, 1 и 2 в зависимости от требуемого уровня детализации логов. Значение 2 соответствует наивысшей степени детализации. Loglevel является не обязательным параметром, если он не указан, логирование не осуществляется.

Параметр autopos указывает на необходимость автоматического запроса клиентских позиций на срочном рынке после каждой клиентской сделки. Если autopos не указан, по умолчанию он принимается равным true. Использование <autopos>false</autopos> при активной торговле ускоряет взаимодействие с сервером.

Немедленным результатом на connect будет результат команду синтаксического разбора запроса. После этого в асинхронном режиме будет передано сообщение об ошибке подключения, либо либо будет



предоставлена информация о доступных периодах исторической ценовой информации – свечей/баров (candlekinds), финансовых инструментах (securities) и рынках (markets). Когда все данные будут загружены, будет получена структура <server\_status connected="true"/>.

Параметр notes\_file задает имя файла, в котором будут храниться примечания к заявкам. Если не указать имя файла, по умолчанию будет использоваться файл notes.xml. Примечания хранятся в xml-формате.

Тэг proxy следует включать только тогда, когда есть необходимость соединяться через прокси-сервер. Аналогично атрибуты login и password используются только тогда, когда имеется необходимость авторизации на сервере. В противном случае не нужно указывать их вообще.

Типы прокси-сервера доступны следующие: SOCKS4, SOCKS5, HTTP-CONNECT (задаются именно в таком виде, с учетом регистра и дефиса).

Rqdelay задает частоту обращений Коннектора к серверу Transaq в миллисекундах. Минимальное значение — 300.

Session\_timeout – интервал времени, в течении которого коннектор в случае ошибок связи будет выполнять попытки переподключения к серверу без повторной закачки информации о доступных периодах исторической ценовой информации – свечах/барах (candlekinds), финансовых инструментах (securities) и рынках (markets). Если данный параметр не будет указан, используется значение по умолчанию равное 120 секундам.

Request\_timeout - таймаут на выполнение запроса. Если данный параметр не будет указан, используется значение по умолчанию равное 20 секундам. Значение параметра session\_timeout должно быть больше значения параметра request\_timeout.

В случае успешного выполнения команды connect повторная посылка команды возможна только после отключения от сервера с помощью команды disconnect.

### 3.2 disconnect

Разорвать соединение.

<command id="disconnect"/>

Результатом является структура server status.

В случае возникновения ошибок, приводящих к завершению подключения к серверу (приходит структура <server\_status connected="false"/>), вызов



команды disconnect перед командой connect не требуется.

### 3.3 server\_status

Получить текущее состояние соединения с сервером.

```
<command id="server status"/>
```

Результатом является структура "server\_status" и "overnight status".

## 3.4 get\_securities

Получить список доступных инструметнов.

```
<command id="get securities"/>
```

Результатом является структура "securities".

### 3.5 subscribe

Подписаться на получение котировок, сделок и глубины рынка (стакана) по одному или нескольким инструментам.

Результатом работы является начало передач всех изменений по заданным бумагам путем передачи сообщений quotations, alltrades, quotes.



#### 3.6 unsubscribe

Прекратить получение котировок, сделок и глубины рынка (стакана) по одному или нескольким инструментам.

```
<command id="unsubscribe">
    <alltrades> - все сделки
        <secid>...</secid>
        <secid>...</secid>
        </alltrades>
        <quotations> - котировки
              <secid>...</secid>
              <secid>...</secid>
              <secid>...</secid>
              <quotations>
        <quotations>
        <quotes> - изменения стакана
              <secid>...</secid>
              <secid>...</secid>
              <secid>...</secid>
              <quotes>
        </command>
```

Результатом работы является прекращение передач всех изменений по заданным бумагам путем передачи сообщений quotations, alltrades, quotes.

# 3.7 get\_history\_data

Выдать последние N свечей заданного периода, по заданному инструменту.

```
<command id="gethistorydata" secid="..." period="идентификатор" count="количество свечей" reset="true/false"/>
```

Параметр reset="true" говорит, что нужно выдавать самые свежие данные, в противном случае будут выданы свечи в продолжение предыдущего запроса.

Результатом работы является структура вида candles.

Возможные значения для period присылаются при установке соединения с сервером в полях candlekinds.



#### 3.8 neworder

Подать новую заявку на биржу

Usecredit, nosplit и bymarket должны быть заданы пустым тегом, либо отсутствовать вообще. При наличии тега bymarket, тег price игнорируется и может отсутствовать.

Так как в TC FORTS не предусмотрены заявки без цены, то рыночные заявки для фьючерсов эмулируются с помощью лимитированных следующим образом: заявки на покупку подаются по максимально возможной цене сессии, а заявки на продажу - по минимально возможной. Для таких заявок также автоматически устанавливается признак "Снять остаток".

Для опционов рыночные заявки не принимаются.

Значения unfilled:

**PutInQueue**: неисполненная часть заявки помещается в очередь заявок Биржи.

**ImmOrCancel**: сделки совершаются только в том случае, если заявка может быть удовлетворена полностью.

CancelBalance: неисполненная часть заявки снимается с торгов

Немедленным результатом запроса neworder будет структура <result>, сообщающая о том, была ли принята заявка сервером TRANSAQ (не Биржей!). В случае успеха результатом будет следующий тег:

```
<result success="true" transactionid="id"/>
```

Transactionid - это целочисленный номер, который однозначно идентифицирует транзакцию внутри текущего сеанса связи с сервером.



После того, как в результате транзакции на Бирже появится соответствующий объект (заявка), основным идентификатором этого объекта становится регистрационный номер Биржи.

Transactionid является также основным идентификатором условной заявки, являющейся результатом транзакции, до тех пор, пока заявка не будет выставлена на Биржу и приобретёт регистрационный номер Биржи.

После того, как заявка будет принята Биржей, в асинхронном режиме будет получена структура <order>, имеющая в составе данных ссылку на номер транзакции.

Иногда бывает так, что ордер приходит от Биржи только через какое-то время после того как Биржа примет транзакцию по выставлению заявки. В этом случае Коннектор сначала пришлет активный ордер с нулевым <orderno>, а после получения ордера от Биржи пришлет ордер с биржевым номером (и возможно с новым статусом, например "исполнен"). Из этого следует, что внешнее приложение должно интерпретировать активный ордер с нулевым <orderno> как "заявка выставляется на Биржу" (по аналогии с тем, что при выполнении cancelorder значение <status> cancelled и нулевое значение элемента <withdrawtime> означает, что заявка находится в процессе снятия).

**Примечание:** В условных заявках <orderno> будет нулевым до тех пор пока не исполнится условие (и заявка не будет отправлена на Биржу)!

**Примечание**: Brokerref позже будут возвращены в структурах order и trade. Сохраняются примечания локально на диске в файле notes.xml. При утрате этого файла, или при запуске dll из разных мест, примечания не сохраняются.

**Примечание для FORTS**: На рынке FORTS не доступны параметры usecredit и nosplit. Также для параметра unfilled не доступно значение ImmOrCancel. Для опционов также не доступны рыночные заявки.



#### 3.9 newcondorder

Выставить новую условную заявку на Сервер TRANSAQ

Validafter и validbefore задаются в форме даты, описанном выше. Для validafter можно передать значение "0", если заявка начинает действовать немедленно. Для validbefore значение "0" означает, что заявка будет действительна до конца сессии. Так же validbefore может принимать текстовое значение "till\_canceled", которое говорит о том, что заявка будет актуальна пока ее не снимут.

### Допустимые типы условия:

Bid = лучшая цена покупки

BidOrLast = лучшая цена покупки или сделка по заданной цене и выше

Ask = лучшая цена продажи

AskOrLast = лучшая цена продажи или сделка по заданной цене и ниже

Time = время выставления заявки на Биржу

CovDown = обеспеченность ниже заданной CovUp = обеспеченность выше заданной

LastUp = сделка на рынке по заданной цене или выше LastDown = сделка на рынке по заданной цене или ниже

Принцип работы запроса newcondorder тот же, что и запроса neworder. После запроса возвращается либо сообщение об ошибке, либо структура <result> с номером транзакции. Заявка при этом не попадает сразу на бирже, а дожидается наступления условия. В отдаваемой асинхронно структуре order заявка будет иметь статус watching. Как только условие будет выполнено, заявка будет передана на биржу, в результате чего callback будет вызван еще раз со структурой order, которая отразит биржевой номер заявки и ее характеристики. Элемент <orderno> будет нулевым до тех пор пока не исполнится условие (и заявка не будет отправлена на Биржу).



# 3.10 newstoporder

Выставить стоп-заявку:

```
<command id="newstoporder">
     <secid>идентификатор бумаги</secid>
     <cli>ent>идентификатор клиента</client>
     <buysell>B/S</buysell>
     linkedorderno>номер связной заявки</linkedorderno>
     (при отсутствии тэга без привязки)
     <validfor>заявка действительно до</validfor>
     (не обязательно)
     <expdate>дата экспирации (только для ФОРТС)</expdate>
     (не обязательно)
     <stoploss>
           <activationprice>Цена активации</activationprice>
           <orderprice>Цена заявки</orderprice>
           <br/><bymarket/> - Выставить заявку по рынку
           (в этом случае orderprice игнорируется)
           <quantity>Объем</quantity>
           <usecredit/> - использование кредита
           <quardtime>Защитное время</quardtime>
           (не обязательно)
           <br/>
<br/>brokerref>Примечание брокера</brokerref>
           (не обязательно)
     </stoploss>
     <takeprofit>
           <activationprice>Цена активации</activationprice>
           <quantity>Количество</quantity>
           <usecredit/> - использование кредита
           <quardtime>Защитное время</quardtime>
           (не обязательно)
           <br/><br/>brokerref>Примечание брокера</brokerref>
           (не обязательно)
           <correction>Коррекция</correction>
           <spread>Защитный спрэд</spread>
           <br/>
<br/>
dymarket/>
     </takeprofit>
</command>
```

Защитный спрэд, объем quantity, цену заявки для stop loss и коррекцию можно задавать как в абсолютной величине, так и в процентах (от цены либо от позиции клиента по смыслу). Для задания процентов, достаточно поставить после числа символ '%', например:

```
<quantity>10%</quantity>
```

Существенно, для стоп-заявок brokerref не сохраняется локально в notes file, и таким образом для стопов допустимы только короткие brokerref.



#### 3.10.1 Работа со стоп-заявками

Стоп-заявка в системе TRANSAQ (или стоп) — это распоряжение, предписывающее серверу TRANSAQ выполнить в автоматизированном режиме транзакционные действия, реализующие логику стоп-лосс или тейкпрофит в зависимости от ценовых условий на рынке.

Основное предназначение стоп-заявок — автоматизировать управление существующей или потенциальной позицией клиента, которое заключается в своевременном выполнении одного из следующих действий:

- либо при неблагоприятном изменении цены своевременно закрыть позицию, ограничив убытки заранее определённой величиной (исполнить стоп-лосс);
- либо зафиксировать прибыль после достижения ценой достаточно прибыльного уровня при возникновении признаков окончания благоприятного тренда (исполнить тейк-профит).

Стоп-заявки могут также с успехом применяться для автоматизированного открытия новой позиции при определённых условиях, например, при возникновении признаков смены тренда, или наоборот, для открытия позиции «по тренду».

Стоп-заявка состоит из двух частей:

- Стоп-лосс (далее SL)
- Тейк-профит (далее ТР)

При выполнении условия для одной части стоп-заявки, вторая ее часть снимается.

**Внимание!** Вторая часть стоп-заявки снимается даже в том случае, если попытка выставить заявку на Биржу при исполнении оказалась неуспешной. Допускаются стоп-заявки, содержащие только одну часть (SL или TP).

**Примечание 1.** Для закрытия коротких позиций следует выставлять стопы на покупку, для закрытия длинных позиций - стопы на продажу.

Обе части стоп-заявки допускают использование признака «по рынку».



#### 3.10.2 Стоп-лосс

SL предназначен для закрытия позиций с целью ограничения убытков от удержания позиции при неблагоприятном движении цены на рынке. Следовательно,

- о для стопа на продажу часть SL активируется когда цена на рынке станет меньше либо равна цене активации стоп-лосса.
- о для стопа на покупку часть SL активируется когда цена на рынке станет больше либо равна цене активации стоп-лосса.

При выставлении SL необходимо задать Цену активации и Цену заявки, которая будет отправлена на Биржу при достижении рынком цены активации.

Использование необязательного параметра Защитное время позволяет предотвратить исполнение стопа при «проколах» на рынке, т.е. в таких ситуациях, когда цены на рынке лишь кратковременно достигают уровня цены активации, и вскоре возвращаются обратно. В частности, такие явления наблюдаются при интервенциях или ошибках крупных участников, когда на рынке внезапно регистрируется значительное отклонение цен произошедших сделок, но реальной возможности совершить сделки по таким ценам на рынке не возникает.

Защитное время задаётся в целых секундах и отсчитывается от времени получения сервером первой сделки, удовлетворяющей цене активации. Если в течение защитного времени на рынке будут зафиксированы сделки, не подтверждающие наступление уровня цены активации, (т.е. сделки по цене выше цены активации для SL на продажу, либо по цене ниже цены активации для SL на покупку) то стоп-лосс возвращается в состояние «Ожидает активации».

Если защитное время не задано, то даже одна сделка на рынке по цене, удовлетворяющей цене активации, приводит к исполнению стоп-лосса.

#### 3.10.3 Тейк-профит

TP предназначены для закрытия позиций с фиксацией прибыли. Следовательно,

- о для стопа на продажу часть ТР активируется когда цена на рынке станет больше либо равна цене активации.
- $\circ$  для стопа на покупку часть TP активируется когда цена на рынке станет меньше либо равна цене активации.



### 3.10.3.1 Простой ТР

Для ввода простого TP достаточно задать Цену активации и Количество. В этом случае на Биржу будет отправлена заявка с ценой, равной цене первой же сделки на рынке, которая удовлетворяет цене активации.

Можно увеличить вероятность совершения сделки при исполнении стопа, задав Защитный спрэд. Для определения цены заявки, исполняющей ТР на покупку, защитный спрэд прибавляется к цене рынка. Для определения цены заявки, исполняющей ТР на продажу, защитный спрэд вычитается из цены рынка.

Для простого TP также можно установить защитное время (см. выше описание SL).

**Примечание 2.** При использовании защитного времени, в качестве цены рынка (от которой определяется цена заявки исполняющей ТР) принимается цена последней по времени сделки, полученной сервером в течение защитного времени.

### 3.10.3.2 Следящий (trailing) TP

Позволяет выставить на Биржу заявку, закрывающую позицию в момент появления признаков окончания благоприятного тренда на рынке.

Для того, чтобы включить механизм отслеживания тренда, необходимо при выставлении ТР задать значение поля Коррекция.

Это значение используется сервером TRANSAQ для определения момента окончания благоприятного тренда следующим образом:

- о для TP на продажу считается, что растущий тренд заканчивается в тот момент, когда после того, как рынок вырос до уровня цены активации или выше, он снизится на величину коррекции от максимальной цены.
- о для TP на покупку считается, что нисходящий тренд заканчивается в тот момент, когда после того, как рынок снизился до уровня цены активации или ниже, он вырастет на величину коррекции от минимальной цены.

Величина коррекции может быть задана как в виде абсолютного изменения цены, так и в виде процента от цены.

Для следящего ТР также могут быть заданы Защитный спрэд и/или Защитное время.

Если для следящего TP задано защитное время, то оно действует как при определении факта достижения цены активации, так и при определении



факта окончания тренда (достижения заданного уровня коррекции).

### 3.11 cancelorder

Отменить заявку

Результатом работы является отмена (снятие) заявки. Если произойдут какие-либо ошибки (заявка уже исполнена, уже снята, некорректный номер и т. д.), об этом будет сообщено в возвращаемом теге <result>.

# 3.12 cancelstoporder

Отменить стоп-заявку

# 3.13 get\_forts\_position

Запрос позиций клиента по FORTS:

```
<command id="get forts positions" client="клиент"/>
```

Запрашивает у сервера позиции клиента на FORTS. Если не указать клиента, запрос будет выполнен по всем доступным клиентам.

# 3.14 get\_client\_limits

Запрос лимитов клиента.

```
<command id="get client limits" client="клиент" />
```



### 3.15 get\_markets

Запросить список доступных рынков:

```
<command id="get_markets"/>
```

### 3.16 get\_servtime\_difference

```
<command id="get_servtime_difference"/>
```

Получить разницу между временем на компьютере пользователя и серверным временем. Формат ответа:

```
<result success="true" diff="кол-во секунд"/>
```

# 3.17 get\_leverage\_control

Запрос на получении информации по максимальным значениям покупки и продажи по перечисленным клиентам для заданного клиента. Так же будет возвращено плановое и фактическое плечо для заданного клиента.

# 3.18 change\_pass

```
<command id="change_pass"
oldpass="текущий пароль"
newpass="новый пароль"
/>
```

Запрос на смену пароля. Выполняется синхронно.

Указываются действующий и новый желаемый пароль в качестве параметров. Результатом является сообщение об успешной смене пароля, либо сообщение об ошибке с указанием ошибки. На демо-сервере смена пароля запрещена, выдается сообщение: «Вам не разрешено изменять пароль».



# 3.19 subscribe\_ticks

Подписка на тиковые данные. С атрибутом filter="true" будут отдаваться только сделки нормального периода торгов. По умолчанию отдаются все сделки.

В tradeno указывается номер сделки, после которой надо начать отдавать тики по данному инструменту. Если 0, то с момента выполнения подписки. Чтобы получить все известные серверу тики, то можно задать заведомо малое значение tradeno, например, единицу.

Тики выдаются в хронологическом порядке вперемешку по инструментам. Каждый последующим запрос отменяет существующую подписку. Для того, чтобы отменить подписку вообще, необходимо сделать запрос с пустым списком инструментов.

# 3.20 get\_connector\_version

```
<command id = "get_connector_version"/>
```

Запрос на получение версии модуля XmlConnector. В ответ на данную комманду внешнему приложению возвращается структура

```
<connector version>Номер версии коннектора</connector version>
```

# 3.21 get\_securities\_info

```
<command id = "get_securities_info">
<secid>идентификатор бумаги</secid>
</command>
```

Запрос на получение информации по инструменту.

В ответ на данную команду внешнему приложению возвращается структура <sec info>.



# 4. Список возможных сообщений, передаваемых CallBack функции

### 4.1 Исторические данные

```
<candles secid=".." period="идентификатор периода" status="..">
            <candle date="дата" open="..." high="..." low="..." close="..."
            volume="..." oi="open_interest"/>
            <candles/>
```

Параметр "status" показывает, осталась ли еще история. Возможные значения:

- 0 данных больше нет (дочерпали до дна)
- 1 заказанное количество выдано (если надо еще делать еще запрос)
- 2 продолжение следует (будет еще порция)
- 3 требуемые данные недоступны (есть смысл попробовать запросить позже).

Open interest передается только для фьючерсов и опционов.

### 4.2 Состояние сервера

```
<server_status id="ID cepвepa" connected="true/false/error" recover="true/aтрибут отсутствует"/>
```

Данное сообщение передается после изменения состояния соединения с сервером, либо по запросу.

Значением атрибута id является идентификационный номер сервера, с которым в данный момент работает коннектор.

Атрибут recover – необязательный параметр. Присутствует только в случае, если коннектор пытается восстановить потерянное соединение с сервером (находится в состоянии рекавера).

В случае нахождения коннектора в процессе рекавера клиенту будет передана структура вида:

```
<server status id="ID сервера" connected="true" recover="true"/>.
```

В случае успешного рекавера будет передана структура вида:

```
<server_status id="ID сервера" connected="true"/>.
```



Если рекавер закончился неудачей, соединение с сервером будет разорвано, а структура server\_status будет иметь вид:

```
<server_status id="ID сервера" connected="false"/>.
```

В случае состояния connected="error", внутри тега будет содержать сообщение об ошибке. Атрибуты id и recover будут отсутствовать. Например:

```
<server status connected="error">Сервер недоступен</server status>
```

### 4.3 Клиентские счета

Данные сообщения для каждого из клиентских счетов передаются сразу после коннекта. Кроме того, это сообщение передается в случае добавления/удаления администратором TRANSAQ доступа к клиентскому счету во время текущей сессии.

Возможные типы клиента: spot (кассовый), leverage (плечевой), margin\_level (маржинальный).

Поля ml\_overnight и ml\_intraday присылаются только для плечевых клиентов. Выражаются целым числом и показывают величину плеча.

Поля ml\_restrict, ml\_call и ml\_close присылаются только для маржинальных клиентов.

Параметр remove говорит о том, добавился ли клиент или удалился. В случае удаления клиента никаких свойств клиента передано не будет.

Валюта фондового портфеля currency может принимать следующие значения: NA (если клиент не имеет фондового портфеля), RUB, EUR, USD.



### 4.4 Доступные рынки

```
<markets>
<market id="внутренний код рынка">название рынка</market>
</markets>
```

# 4.5 Информация о доступных периодах свечей

### 4.6 Список инструментов

```
<securities>
     <security secid="внутренний код" active="true/false">
          <seccode></seccode>
          <market>Идентификатор рынка</market>
          <shortname>Наименование бумаги</shortname>
          <decimals>Количество десятичных знаков в
          цене</decimals>
          <minstep>Шаг цены</minstep>
          <lotsize>Размер лота</lotsize>
          <point_cost>Стоимость пункта цены</point_cost>
          <opmask usecredit="yes/no" bymarket="yes/no"</pre>
          nosplit="yes/no" immorcancel="yes/no"
          cancelbalance="yes/no"/>
          <sectype>Тип бумаги</sectype>
     </security>
</securities>
```

Массив инструментов выдается автоматически после успешного подключения к серверу.

Может быть также получен впоследствии по запросу get\_securities. Следует иметь в виду, что список инструментов может приходить не единым блоком, а несколькими, а также в ходе сессии по мере подключения рынков, и динамического получения доступа к отдельным инструментам.

Secid действителен в течение сессии, постоянным уникальным ключом инструмента между сессиями является Seccode+Market.



Атрибут active указывает, является ли бумага торгуемой в обычном режиме. Для неторгуемых бумаг не будут возвращаться поля minstep, lotsize и opmask.

В качестве sectype могут встречаться следующие поля:

#### Торгуемые инструменты:

SHARE - акции

BOND - облигации корпоративные

FUT - фьючерсы FORTS

ОРТ - опционы

GKO - гос. бумаги

FOB - фьючерсы ММВБ

Неторгуемые (все кроме IDX приходят только с зарубежных площадок):

IDX - индексы

QUOTES - котировки (прочие)

CURRENCY - валютные пары

ADR - AДР

NYSE - данные с NYSE

METAL - металлы

OIL - нефтянка

#### Так же:

ERROR - в случае внутренней ошибки (не должно появляться)

Opmask возвращается только для торгуемых инструментов (для которых active="true"), его параметрами являются параметры заявок (см. neworder).

Чтобы получить стоимость шага цены необходимо значение элемента <point\_cost> умножить на значение элемента <minstep>. Полученное значение выражено в копейках. Для перевода значения в рубли необходимо его разделить на 100.

# 4.7 Котировки по инструменту(ам)

```
<quotations>
```

<quotation secid ="внутренний код">

<accruedintvalue>HKД на дату торгов в расчете на одну

бумагу, руб.</accruedintvalue>

<open>Цена первой сделки</open>

<waprice>Средневзвешенная цена</waprice>

<br/>

</biddepth>

<br/>
<br/>biddeptht>Совокупный спрос</br/>
/biddeptht>

<numbids>Заявок на покупку</numbids>

<offerdepth>Кол-во лотов на продажу по лучшей



```
цене</offerdepth>
          <offerdeptht>Совокупное предложение</offerdeptht>
          <br/>bid>Лучшая котировка на покупку</bid>
          <offer>Лучшая котировка на продажу</offer>
          <numoffers>Заявок на продажу</numoffers>
          <numtrades>Сделок</numtrades>
          <voltoday>Объем совершенных сделок в лотах</voltoday>
          <openpositions>Общее количество открытых
          позиций(FORTS)</openpositions>
          <deltapositions>Изм.открытых
          позиций(FORTS)</deltapositions>
          <last>Цена последней сделки</last>
          <quantity>Объем последней сделки, в лотах.</quantity>
          <time>Время заключения последней сделки</time>
          <change>Изменение цены последней сделки по отношению
          к цене последней сделки предыдущего торгового
          дня</change>
          <priceminusprevwaprice>Цена последней сделки к оценке
          предыдущего дня</priceminusprevwaprice>
          <valtoday>Объем совершенных сделок, руб.</valtoday>
          <vield>Доходность, по цене последней сделки</vield>
          <yieldatwaprice>Доходность по средневзвешенной
          цене</yieldatwaprice>
          <marketpricetoday>Рыночная цена по результатам торгов
          сегодняшнего дня</marketpricetoday>
          <highbid>Наибольшая цена спроса в течение торговой
          ceccии</highbid>
          <lowoffer>Наименьшая цена предложения в течение
          торговой сессии</lowoffer>
          <high>Максимальная цена сделки</high>
          <low>Минимальная цена сделки</low>
          <closeprice>Цена закрытия</closeprice>
          <closevield>Доходность по цене закрытия</closevield>
          <status>Статус «торговые операции
          разрешены/запрещены»</status>
          <tradingstatus>Состояние торговой сессии по
          инструменту</tradingstatus>
          <br/>
<br/>
deposit>ΓΟ ποκγποκ/ποκρ</buydeposit>
          <selldeposit>ГО продаж/непокр</selldeposit>
     </guotation>
     <quotation secid ="внутренний код">
     </quotation>
</guotations>
```

Передается после подписки путем команды subscribe. В сообщении в первый раз передаются все релевантные инструменту поля, для которых имеются актуальные данные, впоследствии передаются только измененные поля.



# 4.8 Сделки по инструменту(ам)

Передается после подписки путем команды subscribe. В сообщении могут быть переданы не все поля, а только те, у которых есть значения.

Информация по следкам РПС, РЕПО и сделкам по неполным лотам не передается.

Параметр open interest передается только для фьючерсов и опционов.

# 4.9 Глубина рынка по инструменту(ам)

Передается после подписки путем команды subscribe. В сообщении передаются не все поля, а только те, у которых изменились значения. Если некоторая строка исчезла, то в полях buy и sell будет передано значение  $\sim 1$ ».



### 4.10 Заявка(и) клиента

```
<orders>
   <order transactionid ="идентификатор транзакции сервера
  Transag">
      <orderno>биржевой номер заявки</orderno>
       <secid>идентификатор бумаги</secid>
       <board>идентификатор борда</board>
       <cli>client>идентификатор клиента</client>
       <status>статус заявки (см. ниже в таблице 3)</status>
       <br/>buysell>покупка (B) / продажа (S)</buysell>
       <time>время регистрации заявки биржей</time>
       <accepttime>время регистрации заявки сервером Transaq
       (только для условных заявок)</accepttime>
       <br/> <br/>brokerref>примечание</brokerref>
       <value>объем заявки в копейках</value>
       <accruedint>HKД</accruedint>
       <settlecode>Код поставки (значение биржи, определяющее
       правила расчетов - смотрите подробнее в документах
       биржи)</settlecode>
       <br/><balance>Heyдовлетворенный остаток объема заявки в лотах
       (контрактах)</balance>
       <price>Цена</price>
       <quantity>Количество</quantity>
       <yield>Доходность</yield>
       <withdrawtime>Время снятия заявки, 0 для
       активных</withdrawtime>
       <condition>Условие, см. newcondorder</condition>
       <conditionvalue>Цена для условной заявки, либо
       обеспеченность в процентах</conditionvalue>
       <validafter>c какого момента времени действительна (см.
       newcondorder)</validafter>
       <validbefore>до какого момента действительно (см.
       newcondorder)</validbefore>
       <maxcomission>максимальная комиссия по сделкам
       заявки</maxcomission>
       <result>сообщение биржи в случае отказа выставить
       заявку</result>
   </order>
   <stoporder transactionid="идентификатор стопа">
     <activeorderno></activeorderno>
     <secid></secid>
     <box><box<br/>d></box<br/>rd></box<br/>rd></br/>
     <cli>ent></client>
     <buysell></buysell>
     <canceller></canceller>
     <alltradeno></alltradeno>
     <validbefore></validbefore>
     <author></author>
```



```
<accepttime></accepttime>
                          kedorderno></linkedorderno>
                          <expdate></expdate>
                          <status></status>
                          <stoploss usecredit="yes/no">
                                                    <activationprice></activationprice>
                                                    <quardtime></quardtime>
                                                    <br/>
<br/>
<br/>
drokerref><br/>
<br/>
<b
                                                    <quantity></quantity>
                                                    <bywarket/>
                                                    <orderprice></orderprice>
                          </stoploss>
                          <takeprofit>
                                                   <activationprice> </activationprice>
                                                    <quardtime></quardtime>
                                                    <br/>
<br/>
drokerref></brokerref>
                                                    <quantity></quantity>
                                                    <extremum></extremum>
                                                    <level></level>
                                                    <correction></correction>
                                                    <quardspread></quardspread>
                          </takeprofit>
             </stoporder>
</orders>
```

Передается автоматически после установки соединения, а так же после изменения какого-либо из полей. В последнем случае передаются только изменившиеся поля. В таких сообщениях для условных заявок идентификатором является transactionid, для всех остальных – oderno.

Transactionid - это идентификатор транзакции сервера Transaq, неизменность которого гарантируется внутри текущего сеанса связи с сервером. Он служит для идентификации условных заявок, а также заявок, отклоненных Биржей. После выставления заявки на биржу, ей присваивается параметр orderno - это постоянный идентификатор заявки, который не меняетсяв плоть до окончания биржевой торговой сессии.

Для стоп-заявок поля соответствуют аналогам при выставлении заявок. Статусы стоп-заявок и обычных заявок различаются - смотрите их список в конце документации. Любое из полей может отсутствовать, если оно неактуально или не было задано при выставлении заявки.

Значение <status> cancelled и нулевое значение элемента <withdrawtime> означает, что заявка находится в процессе снятия.

Ненулевое значение <withdrawtime> при значении <status> cancelled означает, что заявка снята.

Maxcomission – это максимальная комиссия, которая может быть взята по



сделкам по этой заявке. Фактически показывает, сколько денег заблокировано под комиссию для данной заявки. Maxcomission будет ненулевым пока заявка активна и равен нулю для заявок ФОРТС и для ВСЕХ условных заявок.

# 4.11 Сделка(и) клиента

```
<trades>
     <trade>
          <secid>Идентификатор бумаги</secid>
          <tradeno>Hoмep сделки на бирже</tradeno>
          <orderno>Hoмер заявки на бирже</orderno>
          <board>Идентификатор борда</board>
          <cli>client>Идентификатор клиента</client>
          <buysell>B - покупка, S - продажа</buysell>
          <time>время сделки</time>
          <br/>
<br/>brokerref>примечание</brokerref>
          <value>объем сделки</value>
          <comission>комиссия</comission>
          <price>цена</price>
          <quantity>количество лотов</quantity>
          <vield>доходность</vield>
          <accruedint>HKД</accruedint>
          <tradetype>тип сделки: `T' – обычная `N' – РПС `R' – РЕПО
          'P' – размещение</tradetype>
          <settlecode>код поставки</settlecode>
          <currentpos>Текущая позиция на ФОРТС</currentpos>
     </trade>
</trades>
```

Передается автоматически после установки соединения (для уже совершенных сделок), а так же по мере появления новых сделок.



### 4.12 Позиции клиента

```
<positions>
        <money position>
                   <asset>Код вида средств</asset>
                   <cli>client>Идентификатор клиента</client>
                   <shortname>Наименование вида средств</shortname>
                  <saldoin>Входящий остаток</saldoin>
                   <body><br/><br/>dought>Куплено</body><br/>/bought></br/></br/>/><br/>/><br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/>/<br/>/
                   <sold>Продано</sold>
                   <saldo>Текущее сальдо</saldo>
                   <ordbuy>B заявках на покупку + комиссия</ordbuy>
                  <ordbuycond>В условных заявках на покупку</ordbuycond>
                   <comission>Сумма списанной комиссии</comission>
        </money position>
        <sec position>
                   <secid>Код инструмента</secid>
                   <shortname>Наименование инструмента</shortname>
                   <saldoin>Входящий остаток</saldoin>
                   <saldomin>Hеснижаемый остаток</saldomin>
                   <body><br/><br/>dought>Куплено</body><br/>/bought></br/></br/>/>
                   <sold>Продано</sold>
                   <saldo>Текущее сальдо</saldo>
                   <ordbuy>В заявках на покупку</ordbuy>
                   <ordsell>В заявках на продажу</ordsell>
        </sec position>
        <forts position>
                   <secid>Код инструмента</secid>
                   <startnet>Входящая позиция по инструменту</startnet>
                   <openbuys>B заявках на покупку</openbuys>
                   <opensells>B заявках на продажу</opensells>
                   <totalnet>Текущая позиция по инструменту</totalnet>
                   <todaybuy>Куплено</todaybuy>
                   <todaysell>Продано</todaysell>
                   <optmargin>Маржа для маржируемых опционов</optmargin>
                   <varmargin>Вариационная маржа</varmargin>
                   <expirationpos>Опционов в заявках на
                   исполнение</expirationpos>
                   <usedsellspotlimit>Объем использованого спот-лимита на
                   продажу</usedsellspotlimit>
                   <sellspotlimit>текущий спот-лимит на продажу,
                   установленный Брокером</sellspotlimit>
                   <netto>нетто-позиция по всем инструментам данного
                   спота</netto>
                   <kgo>коэффициент ГО для спота</kgo>
        </forts_position>
```



```
<forts money> - деньги ФОРТС
         <cli>client>Идентификатор клиента</client>
        <current>Текушие</current>
        <br/>
<br/>
docked>Заблокировано</blocked>
        <free>Свободные</free>
         <varmarqin>Опер. маржа</varmarqin>
    </forts money>
    <forts collaterals> - залоги ФОРТС
         <current>Текущие</current>
         <br/>
<br/>
docked>Заблокировано</blocked>
         <free>Свободно</free>
    </forts collaterals>
    <spot limit> - лимиты ФОРТС
         <cli>client>Идентификатор клиента</client>
         <buylimit>Текущий лимит</buylimit>
         <br/>
<br/>
d>Заблокировано лимита</br/>
/buylimitused>
    </spot limit>
</positions>
```

Передается автоматически после установки соединения, а так же по мере появления новых позиций и изменении какого-либо из полей. В последнем случае передаются только изменившиеся поля.

Forts\_position возвращается для фьючерсов, опционов, позиций по инструментам РТС Стандарт.

Теги kgo, netto, sellspotlimit и usedsellspotlimit отдаются только для позиций по инструментам являющимся «главными спотами» РТС Стандарт.

B forts\_position возвращаются всегда все поля для любых инструментов. Поля, которые не имеют смысла для инструмента (например, varmargin для опционов), возвращаются с нулевым значением.

</clientlimits>



### 4.13 Лимиты клиента на срочном рынке

```
<cli>clientlimits client="клиент">
     <cbplimit>стоимостной лимит открытых позиций (СЛОП срочн.
     рынок ММВБ) </cbplimit>
     <cbplused>стоимостная оценка текущих чистых позиций (СОЧП
     срочн. рынок ММВБ) </cbplused>
     <cbplplanned>COЧП с учетом активных заявок (срочный рынок
     MMBБ) </cbplplanned>
     <fob varmargin>Вар. маржа срочного рынка
     MMBE</fob varmargin>
     <coverage>Обеспеченность срочного портфеля
     (FORTS)</coverage>
     liquidity_c>Коэффициент ликвидности(FORTS)
     cprofit>Доход(FORTS)
     <money current>Деньги текущие. То же, что current в
     forts money</money current >
     <money blocked>Деньги заблокированные. То же, что blocked в
     forts money </money blocked >
     <money free>Деньги свободные. То же, что free в forts money
     </money free >
     <options_premium>Премии по
     опционам(FORTS)</options premium>
     <exchange fee>Биржевой сбор(FORTS)</exchange fee>
     <forts varmargin>Вар. маржа текущая (FORTS)</forts varmargin>
     <varmarqin>Операционная маржа. То же, что varmarqin в
     forts money </varmargin>
     <pclmargin> Перечисленная в пром.клиринге вариационная
     маржа(FORTS)</pclmargin>
     <options vm> Bap. маржа по опционам(FORTS) </ options vm >
     <spot buy limit>Лимит на покупку спот </spot buy limit>
     <used stop buy limit> Лимит на покупку спот
     использованный</used spot buy limit>
     <collat current>Залоги текущие. То же, что current в
     forts collaterals </collat current>
     <collat blocked>Залоги заблокированные. То же, что blocked в
     forts collaterals </collat blocked>
     <collat_free> Залоги свободные. То же, free в forts_collaterals
     </collat free>
```



### 4.14 Режим кредитования

```
<overnight status="true/false"/>
```

Ночной или дневной режим кредитования (см. поля ml\_intraday и ml\_overnight в структуре client).

### 4.15 Возможность рыночных заявок

```
<marketord secid="id" permit="yes/no" />
```

Приходит в случае, если во время работы Коннектора изменится возможность выставления или снятия рыночной заявки по инструменту с идентификатором id.

# 4.16 Максимальная покупка/продажа и плечо



### 4.17 Тиковые данные

```
<ticks>
     <tick>
          <secid>идентификатор бумаги</secid>
          <tradeno>номер сделки</tradeno>
          <tradetime>время сделки</tradetime>
          <price>цена</price>
          <quantity>количество лотов (контрактов)</quantity>
          <period>торговый период (О - открытие, N - торги, С -
          закрытие; передается только для MMBБ)</period>
          <br/>
<buysell>B - покупка, S - продажа (с точки зрения того, кто
          инициировал сделку, приняв условия выставленной ранее
          заявки - передается только когда есть такая
          информация)</buysell>
          <openinterest></openinterest>
     </tick>
</ticks>
```

# 4.18 Информация по инструменту

```
<sec info sec id="идентификатор бумаги">
     <secname> полное наименование инструмента</secname>
     <pname> единицы измерения цены</pname>
     <mat_date> дата погашения</mat date>
     <clearing price>цена последнего клиринга (только FORTS)
     </clearing price>
     <price min>минимальная цена (только FORTS)</price min>
     <pri><price_max>максимальная цена (только FORTS)</price_max>
     <br/><buy deposit>ГО покупателя (фьючерсы FORTS,
     руб.)</buy deposit>
     <sell_deposit>ГО продавца (фьючерсы FORTS,
     py6.)</sell deposit>
     <br/><bgo c>ГО покрытой позиции (опционы FORTS, руб.)</bgo c>
     <br/><bgo nc>ГО непокрытой позиции (опционы FORTS,
     py6.)</bgo_nc>
</sec info>
```

В структуру включаются только те элементы, значение которых отлично от нуля.



## 4.19 Возможные ошибки

В случае возникновения внутренних ошибок dll, они будут возвращены в callback-функцию в следующем виде:

<error>Описание ошибки</error>



# 5. Получение новостей в TXmlConnector

После подключения к серверу внешнее приложение будет автоматически получать заголовки свежих новостей в виде структур news\_header (см. пункт **5.2.2**).

Для получения заголовков более старых новостей необходимо выполнять команду "get\_old\_news" (см. пункт **5.1.2**).

Каждая новость имеет уникальный целочисленный идентификатор. Более свежие новости имеют большие значения идентификаторов.

Чтобы получить тело новости для известного заголовка необходимо выполнить команду "get\_news\_body" (см. пункт **5.1.3**).

**ВНИМАНИЕ!** Команду "get\_news\_body" можно вызывать для получения только тех новостей, заголовки которых были получены внешним приложением в текущем сеансе подключения к серверу Transaq.

**ВНИМАНИЕ!** При реализации хранения новостей во внешнем приложении следует учитывать, что на каждом сервере Transaq ведется своя нумерация новостей. Для получения идентификатора сервера используйте команду "get\_server\_id".

# 5.1 Спецификация команд

### 5.1.1 Получение идентификатора сервера

```
<command id = "get_server_id">
```

Запрос на получение идентификатора сервера. Выполняется синхронно. В ответ на данную команду внешнему приложению будет передано сообщение "current server" (см. пункт **5.2.1**).

### 5.1.2 Получение заголовков более старых новостей

```
<command id = "get_old_news" count = "OLD_NEWS_COUNT"/>
```

Значение атрибута "count" определяет максимальное количество новостей, которое необходимо получить, и не может превышать 100.

В ответ на данную команду внешнему приложению будет отдано запрошенное количество заголовков новостей (структур "news\_header"), если они существуют на сервере (см. пункт **5.2.2**).



### 5.1.3 Получение тела новости

```
<command id = "get_news_body" news_id = "NEWS_ID"/>
```

Значение атрибута " news\_id " задает номер новости из полученного ранее заголовка, для которой необходимо получить тело. В ответ на данную команду внешнему приложению будет передано сообщение "news\_body" (см. пункт **5.2.3**).

# 5.2 Список возможных сообщений, передаваемых callback функции

### 5.2.1 Идентификатор сервера

```
<current server id = "SERVER ID"/>
```

Здесь: id = "SERVER\_ID" – идентификатор сервера, с которым установлено текущее соединение.

#### 5.2.2 Заголовок новости

#### 5.2.3 Тело новости

```
<news_body>
     <id> порядковый номер новости </id>
     <text><![CDATA[ текст новости в виде обычного текста ]]></text>
</news_body >
```



# 6. Приложения

Таблица 1. Возможные значения для поля status в теге quotation.

| Символ | Значение           |
|--------|--------------------|
| A      | Операции разрешены |
| S      | Операции запрещены |

# Таблица 2. Возможные значения для tradingstatus в теге quotation.

| Символ | Значение              |
|--------|-----------------------|
| N      | Недоступно для торгов |
| 0      | Период открытия       |
| С      | Торги закрыты         |
| F      | Период закрытия       |
| В      | Перерыв               |
| Т      | Торговая сессия       |



# Таблица 3. Атрибуты заявки

| Наименование                                 | Описание   |
|--|--|
| Bymarket / По рынку                          | Заявка по рынку. При наличии тега bymarket, тег<br>price игнорируется и может отсутствовать.   |
| Usecredit /<br>Использовать кредит           | Чтобы воспользоваться кредитом при заключении сделки, установите параметр «Использовать кредит» в поручении на выставление заявки.   |
| Nosplit / По одной цене                      | При наличии встречных заявок с пересекающимися ценами, сделка совершается по цене и в объеме лучшей встречной заявки. Неисполненная часть подаваемой заявки помещается в очередь заявок с ценой, равной цене совершенной сделки.   |
| PutInQueue / Поставить в очередь             | При поступлении заявки в торговую систему Биржи производится проверка наличия в очереди встречных заявок, цены которых совпадают или пересекаются с ценой подаваемой заявки. При наличии таких заявок в системе производятся сделки по цене ранее поданной заявки. Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными заявками. Неисполненная часть заявки помещается в очередь заявок. |
| ImmOrCancel /<br>Немедленно или<br>отклонить | Аналогично <i>Поставить в очередь</i> , но сделки совершаются только в том случае, если заявка может быть удовлетворена полностью. В противном случае заявка не выставляется   |
| CancelBalance /<br>Снять остаток             | Аналогично <i>Поставить в очередь</i> , но неисполненная часть заявки снимается с торгов   |



# Таблица 4. Статусы ордеров

| Идентификатор | Значение   |
|---------------|--|
| none          |  |
| active        | Активная   |
| cancelled     | Снята трейдером (заявка уже попала на рынок и была отменена)                 |
| denied        | Отклонена Брокером   |
| disabled      | Прекращена трейдером (условная заявка, которую сняли до наступления условия) |
| expired       | Время действия истекло   |
| failed        | Не удалось выставить на биржу  |
| forwarding    | Выставляется на биржу  |
| inactive      | Статус не известен из-за проблем со связью с биржей                          |
| matched       | Исполнена  |
| refused       | Отклонена контрагентом   |
| rejected      | Отклонена биржей   |
| removed       | Аннулирована биржей  |
| wait          | Не наступило время активации   |
| watching      | Ожидает наступления условия  |



# Таблица 5. Статусы стоп-заявок

| Идентификатор            | Значение   |
|--------------------------|--|
| cancelled                | Снята трейдером (заявка уже попала на рынок и была отменена)             |
| denied                   | Отклонена Брокером   |
| disabled                 | Прекращена трейдером (стоп-заявка, которую сняли до наступления условия) |
| expired                  | Время действия истекло   |
| failed                   | Не удалось выставить на биржу  |
| linkwait                 | Ожидает исполнения связанной заявки                                      |
| rejected                 | Отклонена биржей   |
| sl_executed              | Выполнена (Stop Loss)  |
| sl_forwarding            | Стоп выставляется на биржу (Stop Loss)                                   |
| sl_guardtime             | Стоп ожидает исполнения в защитном периоде                               |
| tp_correction            | Ожидает исполнения в режиме коррекции (Take Profit)                      |
| tp_correction_guar dtime | Стоп ожидает исполнения в защитном режиме после коррекции (Take Profit)  |
| tp_executed              | Выполнен (Take Profit)   |
| tp_forwarding            | Стоп выставляется на биржу (Take Profit)                                 |
| tp_guardtime             | Стоп ожидает исполнения в защитном периоде (Take Profit)                 |
| watching                 | Ожидает наступления условия  |